

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

مقطع: کارشناسی گرایش: نرمافزار

راهنمای راهاندازی و نصب Firewall

فروردین ۱۳۹۹

بخش اول آشنایی با Firewallها وقتی شما مدیریت یک سرور را به عهده می گیرید، یکی از ابتدایی ترین مواردی که میبایست به آن در راستای ارتقا امنیت سیستم توجه کنید، نصب و راهاندازی فایروال یا دیوار آتش میباشد. لینوکس از یک سیستم پیشرفته به نام IPTables به منظور مدیریت فایروال بهره میبرد. افراد زیادی پیکرهبندی و مدیریت فایروال از طریق IPTablesرا کمی پیچیده میدانند، از این رو جایگزینهایی همانند ۲۳۳ مطرح میشوند. UFW یک رابط کاربری مبتنی بر خط فرمان در اختیار کاربر قرار میدهد که به کاربر این امکان را میدهد تا به نحو ساده تری از IPTables استفاده کند. این ابزار نسخه گرافیکی نیز دارد نام GUFW میباشد.

سیستم عامل ویندوز، از یک دیوار آتش پیشفرض استفاده می کند که به صورت پیشفرض نصب و فعال است. پیکره بندی این دیوارآتش عموما نیازی به تغییر دادن پیش فرضها ندارد و حتی در صورت نیاز به تغییر در تنظیمات آن، به دلیل وجود رابط گرافیکی قدرتمند، بسیار ساده می باشد.

در این گزارش، تمرکز ما برروی بحث فایروال در سیستم عامل لینوکس و همچنین بحث IPTables میباشد. در ادامه به نصب، راه اندازی و پیکره بندی این موارد میپردازیم.

Firewall \

Un-complicated Firewall

بخش دوم دریافت و نصب UFW برای نصب UFW ابتدا یک سیستم لینوکسی مهیا میکنیم. این سیستم عامل می تواند سیستم عامل می تواند سیستم عامل موجود بر روی سیستم شما و یا یک ماشین مجازی باشد. پس اطمینان از اتصال لینوکس به اینترنت، یه صفحه ترمینال باز کرده و دستور زیر را وارد کنید (در اینجا ما از یک سیستم عامل مبتنی بر Debian استفاده کردهایم):

Sudo apt-get install ufw

بعد از وارد کردن دستور بالا، ufw دانلود و نصب می شود. نسخه گرافیکی آن یعنی gufw نیز از طریق وارد کردن دستور زیر قابل دریافت است:

Sudo apt-get install gufw

ابزار ufw بصورت پیشفرض، بعد از نصب، غیرفعال میباشد. وضعیت آن را میتوانید از طریق دستور زیر مشاهده کنید:

Sudo ufw status

برای فعال کردن فایروال میتوانیم از دستور استفاده کنیم:

Sudo ufw enable

بخش سوم پیکرهبندی ufw یکی از ابتدایی ترین مواردی که می توان در سلاس تنظیم کرد، کنترل ترافیک ورودی و خروجی از سیستم می باشد. برای این کار می توانیم Default Rules را تغییر دهیم. همانطور که از اسم آن مشخص است، Default Rules تنظیمات استاندارد و پیش فرضی می باشد که پیکره بندی فایروال را تسهیل می بخشند. برای رد شدن یا نشدن ترافیک ورودی، می توان از یکی از موارد زیر استفاده کرد:

Sudo ufw default [deny/allow] incoming

برای ترافیک خروجی نیز از دستور زیر می توان استفاده کرد:

Sudo ufw default [deny/allow] outgoing

حال فرض کنید، فایروال سرور خود را تنظیم کردهایم و تمام ترافیک ورودی را از طریق د ستور بالا، بلاک کردهایم. این کار مشکلات زیادی دارد. یکی از اولین مشکلات زیادی که با آن مواجه می شویم، این است که دیگر نمی توانیم از طریق SSH به آن متصل شویم، چراکه اتصال ما به سرور نیز یک ترافیک ورودی محسوب می شود، بنابراین تلاشهای خودمان نیز، توسط سرور رد می شوند و قادر به وصل شدن به سرور نخواهیم بود. بنابراین، درمورد این شرایط نیاز داریم که پورت مربوط به سرویس SSH که پورت شماره ۲۲ می باشد را، در ورودی سیستم باز کنیم. برای اینکار، دستور زیر را در ترمینال وارد می کنیم:

Sudo ufw allow YY/tcp

که در دستور بالا:

Sudo: اجرای دستور در حالت SuperUser

Ufw: نام فايروال

Allow: برای اجازه دادن

عدد ۲۲: شماره پورت مورد نظر که میخواهیم قانون allow بر روی آن اجرا شود

Tcp: پروتکل مورد نظر (گزینه دیگر udp میباشد)

مىباشند.

توجه داشته باشید که برخی از موارد در ufw از طریق یک سری rule پیشفرض نیز قابل تنظیم هستند. برای مثال، عملیات دستور بالا که پورت ۲۲ TCP را برای ما فعال می کرد، از طریق دستور زیر نیز قابل انجام است:

Sudo ufw allow ssh

از آن جاییکه مرسوم است برروی پورت ۲۲ سرویس ssh فعال باشد، تنها با وارد کردن کلمه کلیدی ssh نیز می توان این سرویس را فعال کرد.

ممکن است برروی سرور خود ابزاری داشته باشید که نیاز به باز بودن یک سری پورت داشته باشد، برای جلوگیری از اتلاف وقت می توانید از دستور زیر برای باز کردن چند پورت به صورت همزمان استفاده کنید:

Sudo ufw allow Y · · : Y ۵ · / udp

دستور بالا پورتهای udp را از شماره ۲۰۰ تا ۲۵۰ باز می کند.

به منظور لیســت کردن ruleهایی که تا به حال برای فایروال تعریف کردهایم میتوانیم از دســتور زیر استفاده کنیم:

Sudo ufw status numbered

حال فرض کنید میخواهیم یکی از ruleهایی که ساختهایم را از بین ببریم ولی دستور غیر فعال کردن آن را بلد نیستیم، بدین منظور میتوانیم آن rule را پاک کنیم تا غیرفعال شود. در این صورت دستور زیر را وارد می کنیم:

Sudo ufw delete *

که در دستور بالا میبایست بعد از کلمه کلیدی delete، شماره rule مورد نظر را از دستور پیشین یعنی status numbered برداشته و در آن جا قرار دهیم.

اگر می خواهید فایروال را به حالت اولیه برگردانید، می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

Sudo ufw reset

بخش چهارم آشنایی با IPTables مدیریت ترافیک شبکه یکی از مهمترین کارهایی است که یک مدیر شبکه/سیستم میبایست با آن مواجه شود. یک مدیر شبکه باید فایروال را به طوری تنظیم کند که نیازهای سیستم و کاربران سیستم چه درمورد ترافیکهای ورودی و چه درمورد ترافیکهای خروجی برطرف شود، به طوری که سیستم چه درمورد ترافیکهای ورودی و چه درمورد ترافیکهای خروجی برطرف شود، به طوری که سیستم در مقابل حملات امن با شد. هنگام مطرح شدن این نیاز سیستم است که IPTables مطرح میشود. های ابزارهایی برای مدیریت و الاست که Ruleهای فایروالهای مبتنی بر خط فرمان تمیباشند که به مدیر سیستم امکان مدیریت ترافیک ورودی و خروجی را به وسیله یک سری Table Rules میدهند.

IPTables ماژول فایروال کرنل لینوکس میباشد که هم از ۱PV۴ و هم از IPV۶ پشتیبانی IPTables میکند. IPTable هم در حالت state یعنی تنها کنترل State مبدا و مقصد و هم در حالت stateless یعنی کنترل تمامی stateهای مربوط به connectionها، قابل استفاده است. همچنین از قابلیت System Loging نیز بهرهمند میباشد که برای بررسی دقیق تر شبکه توسط مدیر سیستم سودمند میباشد.

یکی از امکانات موجود در IPTables، قابلیت تعیین محدودیت برای تعداد پکت در ثانیه و یا حتی connection در ثانیه می باشد. این قابلیت در زمینه جلوگیری از حملات DoS می تواند کارا باشد.

IPTable از یک سری جدول استفاده می کنند که این جدولها زنجیرهایی دارند، هر کدام از IPTable این زنجیرها یک یا چند Rule تعریف شده توسط کاربر 4 و یا درون سیستمی دارند. به کمک این جدولها مدیر یک سیستم می تواند به درستی ترافیک شبکه را فیلتر کند.

جدولهای IPTables به طور کلی به ۳ دسته تقسیم میشوند:

• جدول Filter: این جدول، جدول پیشفرض و در واقع همان فایروال میباشد و تمامی پالیسیهای مرتبط با فایروال درون آن قرار می گیرد. این جدول تعدادی زنجیر درون سیستمی برای موارد زیر دارد:

Command Line ^r

User Defined ¹

Built-in °

- سیتمی هستند که فایروال بر روی آن است، برروی این زنجیر میروند که ورودی سیستمی هستند که فایروال بر روی آن است، برروی این زنجیر میروند
- ✓ Forward: پکتهایی که از طریق سیستم مسیریابی میشوند (پکتهایی که سیستم ما آن را دریافت و به سمت سیستمی دیگر مسیریابی می کند)
- ✓ Output: پکتهایی که به صورت محلی تولید میشوند (پکتهایی که سیستم ما تولید می کند، یعنی مبدا آن سیستم ما می باشد)
 - جدول NAT: جدولی است که وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که یک پکت می خواهد از شبکه محلی خارج و یا به آن داخل شود (از gateway). حله شامل موارد زیر می باشد:
 - ✓ PreRouting: برای هشدار دادن به هنگام فرارسیدن یک پکت، مورد استفاده قرار می گیرد
 - ✓ Output: برای هشدار دادن به هنگام تولید پکتهای محلی (پکتهایی
 که سیستم ما تولید کرده) مورد استفاده قرار می گیرد
- ✓ Postrouting: برای هشدار دادن به هنگام خروج پکتها از سیستم مورد
 استفاده قرار می گیرد
- جدول Mangle: جدولی است که کارهای مرتبط با QoS نظیر توزیع بار ^۸، تغییر سرآیند ^۹های پکتها نظیر سرآیندهای TCP و دیگر موارد مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بجای پردازش
 IP و پورت مبدا و هم چنین IP و پورت مقصد در طول گذر پکت از سیستم، با یک بیت آن را مشخص و پردازش می کند تا از پردازش زیاد جلوگیری شود. تا نسخه ۲٫۴ کرنل لینوکس این جدول تنها ۲ زنجیر داشت، اما از آن به بعد شامل ۵ زنجیر می باشد:
 - gateway برای پکتهای ورودی به شبکه از PreRouting \checkmark

Local Sockets 1

Route '

Load Balance A

Header 9

✓ Output: پکتهای تولید شده توسط سیستمی که فایروال بر روی آن
 است

✓ Input: برای پکتهای ورودی به سیستمی که فایروال بر روی آن است

PostRouting ✓ برای پکتهای خروجی از شبکه(از PostRouting)

✓ Forward: برای پکتهایی که توسط سیستمی که فایروال بر روی آن
 است، مسیریابی میشوند

برای شروع از دستور زیر برای چک کردن ruleهای موجود استفاده می کنیم:

Iptables -L -n -v

کاربرد هر کدام از فلگهای استفاده شده، به سادگی از طریق help قابل مشاهده هستند:

Iptables -h

برای مثال اگر رفتار مشکوکی از یک IP ببینیم، میتوانیم به وسیله دستور زیر آن را بلاک کنیم:

Iptables –A INPUT –s xxx.xxx.xxx.xxx –j DROP

که در این دستور:

A- برای append کردن rule جدید به زنجیره فعلی

INPUT نام زنجيره

s- برای مشخص کردن IP مبدا

ود میشود برای تعیین مقصد بسته است که در اینجا با اننتخاب DROP آن بسته مردود میشود -j

به وسیله دستور زیر می توانیم همین کار را تنها بر روی پروتکل TCP انجام دهیم:

iptables -A INPUT -p tcp -s xxx.xxx.xxx -j DROP