«زبان ماشین و اسمبلی»

تاليف: داريوش زين العابديني

منابع :

1- برنامه نویسی سازمان اسمبلی- مرجع کامل از ۸۰۸۶ تا پنتیوم ، تألیف (جعفر نژاد قمی)

2-زمان ماشین و اسمبلی و کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی - تألیف: دکتر حسن سیدرضی

3-برنامه نویسی بازبان اسمبلی- ویرایش پنجم-پتیرایبل- دلواری و سالخورده

4-کتاب آموزش اسمبلی برای کامیپوترهای شخصی- پیتـر نـورتن و جـان سـوچا-ترجمـه ادیـک باغداساریان.

اهداف درس:

- آشنایی با زبان اسمبلی کامپیوترهای PC
- نحوه ارتباط مستقيم برنامه ها با سيستم عامل
- برنامه نویسی سخت افزار (hardware programming)


پیش نیاز : آشنایی با یک زبان سطح بالا ساخت یافته (C) یا پاسکال)

مقدمات:

با زبان اسمبلی:

- دید روشن از سخت افزار و نرم افزار بدست می آید .
- نحوه ارتباط سیستم عامل و برنامه های کاربردی و نیـز نحـوه ارتبـاط مسـتقیم سیسـتم عامـل و سخت افزار .
- نحوه برنامه سازی به زبان ماشین (دستورات قابل فهم برای CPU) و ارتباط آن با سخت افـزار تعیین می شوند .

زبان ماشین :



زبان اسمبلی مشابه زبان ماشین است با این تفاوت که کدها با استفاده از سمبل یابی قابـل فهـم و معنی دار نوشته می شوند .

نکته مهم : تناظر یک به یک بین دستورات زبان اسمبلی و زبان ماشین وجود دارد .

تناظر یک به یک بین دستورات زبان ماشین و زبان سطح بالا وجود ندارد و هر دستور زبان سطح بالا معادل چند دستور زبان ماشین ها است .

زبان ماشین اسمبلر زبان اسمبلی یک دستور یک دستور

نکته : از آنجا که هر CPU زبان ماشین مخصوص به خود را دارد هر CPU زبان اسمبلی مخصوص به خود را نیز دارد .

- برنامه زبان اسمبلی معمولا سریعتر وکم حجم تر اززبانهای سطح بالا هستند وامکان استفاده از تمام امکانات سخت افزاری وجود دارد.

- برخلاف زبانهای سطح بالا در زبان اسمبلی محدودیت های کمتری اعمال می شود و جزئیات بیشتری به عهده برنامه نویس گذاشته می شود .

مجموعه دستوراتی که یک CPU (CPU Instruction set) CPU می تواند اجرا کنید و برای آن شده است. در خانواده Intel دستورات down ward-compatible هستند . یعنی دستوراتی که در 808۶ قابل اجراست در ۸۰۳۸۶ و ۸۰۳۸۶ نیز دقیقاً با همان شکل قابل اجراست سیستم اعداد :

$$\begin{aligned} & \mathsf{N} = \left(\mathsf{a}_{\mathsf{n}-1} \, \mathsf{a}_{\mathsf{n}-2} \, \, \mathsf{a}_{1} \, \mathsf{a}_{0} \, \, \mathsf{a}_{-1} \, \mathsf{a}_{-2} \, \, \mathsf{a}_{-\mathsf{m}} \right) \, \mathsf{b} \\ \\ & \mathsf{N} = \mathsf{a}_{\mathsf{n}-1} \, \mathsf{b}^{\mathsf{n}-1} \, + \, \, + \, \mathsf{a}_{0} \, \mathsf{b}^{\mathsf{0}} \, + \, \mathsf{a}_{-1} \, \mathsf{b}^{\mathsf{-1}} \, + \, \mathsf{a}_{-2} \, \mathsf{b}^{\mathsf{-2}} \, + \, \, + \, \mathsf{a}_{-\mathsf{m}} \, \mathsf{b}^{\mathsf{m}} \\ \\ & \mathsf{N} = \sum_{\mathsf{k} = -\mathsf{m}}^{\mathsf{n}-1} \, \mathsf{a}_{\mathsf{k}} \, \mathsf{b}^{\mathsf{k}} \qquad \qquad \mathsf{0} \, \leq \, \mathsf{a}_{\mathsf{k}} \, \leq \, \mathsf{b} \cdot \mathsf{1} \end{aligned}$$

n : تعداد ارقام صحيح

m : تعداد ارقام اعشاری

a_z,a₁,a₀ و ... ضرایب

b : مبنا

$$\sum_{k=-m}^{n-1} a_k (10)^k$$
 دودیی $\sum_{k=-m}^{n-1} a_k (2)^k$ $\sum_{k=-m}^{n-1} a_k (8)^k$ $\sum_{k=-m}^{n-1} a_k (16)^k$ (اوکتال) شانزده تایی (هگزادسیمال)

در مبنای ۱۶ از ۱۰ تا ۱۵ با معادل A تا F استفاده می شود

 $(11001)_2=25$ تبدیل مبناها:

دودویی به دهدهی و دهدهی به دودویی (تقسیم متوالی)

عدد اعشاری: برای تبدیل عدد اعشاری مبنای ۱۰ به ۲ دو قسمت صحیح و اعشاری را جداگانه به مبنای ۲ تبدیل می کنیم . برای تبدیل قسمت صحیح از تقسیم متوالی بر ۲ و برای تبدیل قسمت اعشاری از ضرب متوالی در ۲ استفاده می شود . در این حالت قسمت اعشار در ۲ ضرب شده ، قسمت صحیح حاصل ، نگهداری می شود و این روند ادامه می یابد تا قسمت اعشار به صفر برسد .

$$\begin{aligned} &(12/25)_{10} \rightarrow (?)_2 \Rightarrow \begin{cases} &(12)_{10} = (1100)_2 \\ &(0/25)_{10} = (0/01)_2 \end{cases} \Rightarrow &(12/25)_{10} = (1100/01)_2 \\ &0/25 \times 2 = 0/5 \rightarrow \text{max} = 0 \\ &0/5 \times 2 = 1 \rightarrow \text{max} = 1 \end{aligned} \Rightarrow &(0/01)_2$$

$$(1110/01)_{2} = (?)_{10} \Rightarrow \begin{cases} 1110 = 1 \times 2^{3} + 1 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1} + 0 \times 2^{0} \\ = 8 + 4 + 2 + 0 = 14 \end{cases} \Rightarrow 14/25$$

$$(0/01) = 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 0 + \frac{1}{4} = 0/25$$

تبدیل مبنای دو به هشت و بالعکس:

هر رقم مبنای هشت معادل سه رقم مبنای دو است . برای تبدیل مبنای دو به هشت از سمت راست ، سه رقم سه رقم جدا کرده و معادل مبنای هشت آن را قرار می دهیم ، در صورت لـزوم بـه تعداد لازم صفر در سمت چپ عدد یا جلوی ممیز اضافه می کنیم .

$$(11001)_2 = (?)_8$$
 $011001 = (31)_8$
 $(10011/1101)_2 =$
 $010011/110100 = (23/64)_8$

تبدیل مبنای دو به شانزده و بالعکس : مشابه مبنای 8 است فقط به جای 7 رقم 7 رقم و جدا رقم 8 رقم جدا می کنیم .

 $(01111101/0110) = (7/6)_{16}$ $(25/03)_{16} = (111100100101/00000011)$

محاسبات در مبنای ۲ و ۱۶:

مانند مبنای ۱۰ است اما به جای ده بر یک ، دو بر یک داریم :

$$\begin{cases} 0+1=1 \\ 1+0=1 \\ 0+0=0 \\ 1+1=10 \end{cases}$$

$$\frac{111}{1110}$$

$$\frac{11110+}{111101}$$

0-0=0 1-1=0 1-0=1 0-0=0 1-0=1 0-0=0 1-0=1 1-0=1 1-0=1 1-0=1

نگهداری اعداد صحیح:

مثبت- به صورت مبنای ۲ و دو قسمت ۱-بیت علامت ۲- مقدار عدد

0-255 و byte 8

منفی word 16 0-65535 Double word

معمولاً طول هر خانه حافظه توانی از ۲ (۱۶ یا ۳۲ یا ۶۴ و یا ...) است .

بیت علامت برای اعداد مثبت صفر می باشد .

V9 D 4 T 7 1.

.

نمایش ۱۹ در حافظه ۸ بیتی

اعداد صحیح منفی: سه روش نگهداری:

۱- روش علامت و مقدار- مانند اعداد مثبت فقط بین علامت مقدار یک می گیرد .

٢- روش متمم 1

2 روش متمم 2

روش علامت و مقدار:

$$\frac{-19}{10010011} \leftarrow -19$$

معایب روش علامت و مقدار :

 $00000 \ 10000$ - دو صفر جداگانه مثبت و منفی داریم-1

۲- عمل تفریق مدار جداگانه نیاز دارد .

اگر طول M فرض شود بزرگترین و کوچکترین اعداد در این روش :

۱- (2 ⁻¹ -1) بزرگترین

ح کوچکترین - $2^{-1}(-1)$ -۲

روش متمم 1: در این روش نمایش مثبت عدد را بدست آورده و سپس تمام ارقام را از یک کم نموده یا بعبارت دیگر معکوس می کنیم . در حافظه Λ بیتی اشکال دوم روش علامت مقدار حل شد ولی هنوز مشکل اول یابر جاست .


00000صفر مثبت

١١١١١ صفر منفى

روش متمم 2: هر دو عیب روش اول را حل می کند — دارای مراحل زیر است :

1-نمایش مثبت عدد 1-بدست آوردن متمم 1 عدد 1-افزودن یک واحد به عدد حاصل

ساختار کامپیوتر : هر کامپیوتر از واحدهای ورودی-خروجی ، حافظه ALU ، باس یا گذرگاه و واحد کنترل تشکیل شده است ALU ، واحد کنترل و ثبات ها CPU نامیده می شود و وظیفه به اجرای دستورات را بر عهده دارد .



باس یا گذرگاه: برای برقراری ارتباط مداوم بین پردازنده , ورودی-خروجی و حافظه نیاز به سیمهای بسیار زیادی می باشند که غیر عملی است راه حل عملی آن است که سیمهای ارتباطی بین تعدادی از وسایل مشترک باشند که این سیمهای مشترک را باس یا گذرگاه می نامند . سه نوع باس وجود دارد:

www.ParsBook.org

۱- باس آدرس که پردازنده آدرس دستگاههای ورودی-خروجی و یا حافظه را روی آن قرار می دهد .

۲- باس داده که اطلاعات از طریق آن بین حافظه و دستگاههای ورودی-خروجی و CPU
 انتقال می یابد .

RD باس کنترل که شامل فرمانهای کنترلی مانند RD برای خواندن اطلاعات از ورودی-V خروجی و انتقال به V یا فرمان V برای نوشتن روی ورودی-خروجی یا حافظه .

ثباتها : در داخل پردازنده ، حافظه های سریعی به نام ثباتها وجود دارند بدلیل آنکه دستیابی به ثباتها سریعتر از دستیابی به حافظه است ، دستوراتی که فقط از ثباتها استفاده می کنند بسیار سریعتر از دستوراتی که از حافظه استفاده می کنند اجرا می شوند .

شرکت اینتل : ۱۶ بیتی ۱۶ هرکت اینتل : ۱۶ بیتی ۱۶ مرکت اینتل : ۳۲ بیتی ۸۰۴۸۶٬۸۰۳۸۶ و پنتیوم


ساختار داخلی پروسسور :

[Bus او واحد واسط باس [Execution Unit (EU)] و واحد واسط باس CPU از دو قسمت واحد اجرایی [INTerface unit (BIU)] تشکیل شده است. واحد EU مسئول اجرای دستورات است که از ALU

واحد واسط باس (BIU) شامل واحد مدیریت کنترل باس ، ثبات های سگمنت و صف دستورات قرار است . BIU همواره یک سری از دستورات را از قبل ، از حافظه خوانده در صفحه دستورات قرار می دهد Prefetih هر لحظه واحد اجرایی بخواهد دستور را اجرا کند بلافاصله از صف دستورات ، دستور را می گیرد و منتظر خواندن دستور نمی شود.

واحد واسط باس BIU


www.ParsBook.org



ثباتهای پردازنده های ۱۶بیتی:

به چند دسته تقسیم می شوند ثباتهای عمـومی ، ثباتهـای سـگمنت ، ثباتهـای انـدیس ، ثباتهـای

وضیعت و کنترلی .



BX

ثبات های عمومی :

ثبات Ax : در اعمال ورودی و خروجی و محاسبات استفاده می شود .

دو بخش بالا و پایین دارد . $AX \qquad \overline{ AH \quad AL }$

ثبات عنوان اندیس در توسعه آدرس و محاسبات بکار رفته به آن ثبات پایه هم Bx ثبات می گویند BX BH BL

ثبات Cx: به آن ثبات شمارنده گفته شده و برای کنترل تعداد دفعات حلقه تکرار و محاسبات استفاده می شود .

DX DH DL سگمنت یا قطعه : ناحیه ای از حافظه است که آدرس شرول می بر اندازه می تواند تا 64k باشد . چهار نوع سگمنت مختلف وجود دارد :

۱-سگمنت کد Code segment

۲- سگمنت داده ها – Data segment

۳-سگمنت یشته Stack segment

۴-سگمنت اضافی Extra segment

سگمنت کد: دستورات زبان ماشین در این سگمنت قرار می گیرند اگر برنامه بزرگتر از ۶۴k باشد چند سگمنت کد می توانیم داشته باشیم – آدرس ابتدائی سگمنت توسط ثبات Cs تعیین می شود سگمنت داده ها: مقدار متغیرهای برنامه در آن قرار می گیرند آدرس ابتدای سگمنت توسط DS مشخص میشود.


سگمنت پشته: حاوی آدرس های برگشت از زیر برنامه ها است . در فراخوانی زیربرنامه ها استفاده می شود . ثبات SS ، آدرس ابتدای سگمنت را مشخص می کند .

سگمنت اضافی : برای انجام عملیات بر روی رشته ها استفاده می شود . آدرس ابت دای آن توسط Es تعیین می گردد .

آدرس شروع هر سگمنت معمولاً از محل هایی از حافظه که سمت راست آدرس آنها صفر است شروع می شود مانند:

> 00000H 00010H 00020H 00030H

یعنی آدرس شروع هر سگمنت از حافظه نسبت به سگمنت بعدی حداقل به اندازه ۱۶ بایت فاصله دارد . چون همواره اولین رقم سمت راست صفر است برای صرفه جویی در سخت افزار این صفر در ثبات ها ذخیره نمی شود و فقط چهار رقم هگزا با ارزش در Es,Cs,Ds,SS ذخیره می گردد و در هنگام استفاده بوسیله سخت افزار یک صفر در جلوی آنها قرار داده می شود .




این روش به جای 64k خانه 18 این روش به جای 64k خانه 18 این روش به جای 18 خانه 18 خانه 18 آدرس دهی می شود .

آفست سگمنت:

در یک برنامه اسمبلی تمام محلهای حافظه نسبت به آدرس ابتدای سگمنت مشخص می شوند . این فاصله آفست آدرس گفته می شود و بین 0000 تا fffff می باشد.


به عنوان مثال 24030H و سگمنت داده یعنی Ds=2403H اگرآفست 26H (بایت 38) یعنی فاصله این اطلاعات از ابتدای سگمنت داده 38 بایت است . آدرس منطقی بـه صـورت 32403 : 0026 می باشد . آدرس فیزیکی می شود :




كن.

مجموعه ثباتهای CS : IP را آدرس منطقی دستور می نامند .

بعنوان مثال $CS: IP \equiv 3142: 0025$ بدین معناست که آدرس شروع سگمنت کد $3147\cdot 3145$ و افست آدرس $3147\cdot 3145$ می باشد . اگر در این آدرس دستور $3147\cdot 3145$ را داشته باشد نحوه ذخیره سازی اطلاعات در حافظه به صورت زیر است :





بدین معنی است که در هنگام ذخیره اعداد بایت با ارزش در مکان باارزشتر ذخیره می شود .

(HI-Address در HI-byte)


MOV Dx, 8642 → BA4286

نحوه قرار گرفتن سگمنت پشته ، داده و کد در حافظه :

آدرس شروع هر سگمنت در حافظه ، نسبت به سگمنت بعدی ، حداقل باید ۱۶ بایت فاصله داشته باشد . در این حالت امکان دارد قسمتی از سگمنتهای 64k بایتی روی هم بیافتد اما می توان ایس سگمنتها را در نقاط مختلف حافظه و مجزا اختیار کرد.

بعنوان مثال اگر SS=313AH باشد و در پشتهٔ ۲۱ بایت رزو کنیم ، سگمنت داده باید در ۲ سگمنت بعد (بدلیل اینکه هر سگمنت ۱۶ بایت است) قرار گیرد .

و اگر در سگمنت داده ، 24 بایت تعریف کنیم . سگمنت کد نیز در 313c و سگمنت بعدی قرار خواهد گرفت .



DEBUG. COM برنامه

دیباگ برنامه ای است که در سیستم عامل گنجانده شده است تا به برنامه نویس اجازه نظارت بر برنامه را برای رفع عیب بدهد . این برنامه برای بررسی و تغییر محتویات حافظه ، ورود و اجرای برنامه ها و توقف اجرا در نقاط معین برای وارسی و تغییر داده مورد استفاده قرار می گیرد .

ورود و خروج از دیباگ : C:∖>debug

پس از تایپ Debug و زدن enter نشانه – در خط بعد ظاهر می شود . اکنون دیباگ منتظر تایپ فرمانی از جانب شماست . تمامی فرمانهای دیباگ را می توان به صورت کوچک یا بزرگ تایپ نمود برای خروج از دیباگ فرمان Q را تایپ می کنیم .

بررسی و تغییر محتوای ثبات ها :

فرمان ثبات (R) اجازه بررسی و تغییر محتوای ثبات های درونی CPU را می دهد . این فرمان درمان ثبات R < 1 دارای ترکیب زیر است :

این فرمان اگر نام ثبات خاصی برده نشود محتویات همه ثبات ها را نمایش می دهد و در صورت ذکر نام فقط محتویات ثبات نام برده شده را نمایش می دهد .

خروجی فرمان R به صورت زیر خواهد بود :

C:\>Debug

-r

Ax=0000 Bx=000 Cx=0000 Dx=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=0AEA Es=0AEA SS=0AEA IP=0100 NV UP DI PL NZ NA PO NC

OAEA: 0100 B80100 MOV Ax, 0001

دیباگ سه خط اطلاعات را در این حالت می دهد . خط اول محتوای ثباتهای همه منظوره و اندیس را می دهد . خط دوم محتوای ثبات های قطعه ، مقدار جاری ثبات دستورالعمل و بیت های ثبات پرچم را نشان می دهد . خط سوم دستوری را که با CS : IP به آن اشاره می شود نشان می دهد .

در هنگام ورود به دیباگ محتویات ثباتهای همه منظوره صفر شده و بیت های پـرچم پـاک شـده و تمامی ثبات های قطعه دارای مقدار یکسان تعیین شده توسط سیستم عامل می شوند. هنگامی که برنامه اسمبلی در دیباگ بار شود ثبات های قطعه بر طبق پارامترهای برنامه تنظیم می شوند.

اگر نام ثبات در فرمان R ذکر شود محتویات ثبات نمایش داده شده و می توانید مقدار ثبات را

مقدمه ای بر برنامه نویسی اسمبلی :

یک برنامه زمان اسمبلی شامل مجموعه ای از خطوط دستورات زمان اسمبلی است . هـر دستور شامل نمادی است که بطور اختیاری با یک یا دو عملونـد دنبـال مـی شـود . عملونـدها داده هـایی هستند که باید دستکاری شوند نمادها همان فرمانهای CPU هستند کـه بـر روی داده عمـل مـی کنند . برای ترجمه برنامه های زبـان اسـمبلی 8086 بـه زبـان ماشـین ، اسـمبلرهای بسـیاری در دسترسند از معروفترین آنها MASM ساخت مایکروسافت و TASA . سـاخت بورلنـد اسـت . از برنامه دیباگ که همراه سیستم عامل DOS ارائه می شود نیز می توان برای اسمبل کردن استفاده نمود .

دستور MOV :

این دستور داده را از یک مکان به مکان دیگر کپی می کند . دارای قالب زیر است :

MOV destination, Source

کپی عملوند مبدأ به مقصد:

MOV Ax,Bx Ax ← Bx

(Ax) این دستور محتویات ثبات مبدأ (Bx) را درون ثبات مقصد

کپی می کند پس از اجرای این دستور ، ثبات Ax همان مقدار Bx را خواهد داشت . این دستور

 $MOV \ AL \, , \, 37H \ \, ; \ \, AL=37H \ \,)$. مقدار عملوند مبدأ (Bx) را تغییر نمی دهد

MOV AH, AL; AH=37H

MOV BX , FC32H ; BX=FC32H $\begin{cases} BL=32H \\ BH=FCH \end{cases}$

MOV DX, BX; DX=BX=FC32H

MOV BP, DX; BP=DX=FC32H

MOV DI, BP; DI=BP=FC32H

داده می تواند بین تمامی ثباتها بجز ثبات پرچم بشرط هم اندازه بودن ثباتهای مبدا و مقصد جابجا شود .

MOV AL,Dx ; خطا

MOV FR,Dx ; خطا

MOV Ds,FCFAH ; خطا

نكته مهم :

داده را نمی توان مستقیماً وارد ثباتهای قطعه ای SS,ES,DS,CS نمود بلکه باید ابتدا وارد ثبـات

غیر قطعه ای کرد و سپس از طریق ثبات غیر قطعه ای ، وارد ثبات قطعه ای نمود .

دستور ADD : این دستور دارای قالب زیر است :

ADD destination, source;

این دستور عملوندهای مبدأ و مقصد را با هم جمع کرده و فامیل را در مقصد قرار می دهد.

به این عملوند ، عملوند فوری می گوییم . عملوند مبدأ می تواند ثبات و یا یک داده فوری باشـد امـا

کد کردن و اجرای برنامه ها در دیباگ:

حال به چگونگی ورود دستورالعملها به زبان اسمبلی در دیباگ می پردازیم .

فرمان اسمبل کردن 🗈:

عملوند مقصد باید ثبات باشد .

این فرمان برای ورود دستورالعملهای اسمبلی به حافظه بکار می رود قالب آن به صورت روبرو است:

 A <آدرس شروع>

آدرس شروع می تواند به صورت افست تنها و یا قطعه کد و افست داده شود . یعنی نتیجه مشابهی در برخواهند داشت .

A 200 ← ↓ A OAEF:100

در ادامه دیباگ منتظر ورود دستورات اسمبلی خواهد ماند . همزمان با ورود دستورات دیباگ دستورات را به کد ماشین تبدیل می کند . در صورت غلط وارد کردن دستور ، دیباگ پیام خطا اعلام می کند و دوباره منتظر ورود دستور می ماند . با تبدیل صحیح هر دستور به کد ماشین ، افست به مکان بعدی اصلاح می شود .

نکته مهم : پیش فرض اعداد در دیباگ مبنای شانزده می باشد اما پیش فـرض اعـداد در اسـمبلرها نکته مهم : پیش فرض اعداد در دیباگ مبنای شانزده در اسمبلرها بایـد (TASM=MASM) مبنای ده می باشد . برای استفاده از اعداد مبنای شانزده در اسمبلرها بایـد به دنبال این اعداد H ذکر گردد .

-A 100

132F: 0100 MOV Bx,3

132F: 0103 MOV Ax,4

132F: 0106 MOV Cx,5

132F: 0109 Add Ax, Cx

132F: 010B Add Ax,Bx

132F: 010D INT 3

132F: 010E

تفاوت نوشتن یک دستور در دیباگ و اسمبلر در زیر آمده است :

 $MOV Ax, AB4F \Rightarrow دیباگ$

اسمبلر ⇒ MOV Ax,AB4F H ⇒ اسمبلر

نکته : آدرسهای صفر تا 100H (256 خانه اول) برای DOSذخیره شده است و کاربر نمی تواند از آن استفاده کند . بنابراین برای دستور اسمبل A باید از 100 به بعد شروع کرد .

فرمان عکس اسمبل U: تبدیل از زمان ماشین به دستور اسمبلی

این فرمان کد ماشین و معادل زمان اسمبلی دستور را نمایش می دهد . این دستور عکس دستور اسمبلی را از فرمان کد ماشین و معادل زمان اسمبلی A دستور العمل های اسمبلی را از کار برگرفته به زبان ماشین اسمبلی و در حافظه ذخیره می کند . دستور U زبان ماشین ذخیره شده در حافظه را دریافت ، و به دستور اسمبلی تبدیل و نمایش می دهد . این فرمان دارای دو قاب به صورت زیر است :

-U (پایان) -U (شروع) -U (شروع) -U (پایان) -U (سروع) -U (شروع) -

. تبدیل به اسمبلی کند CS: 010D تا 100CS: 1000 تبدیل به اسمبلی کند

دستور ۲ فرمان می دهد از آدرس شروع CS:0100 به تعداد D بایت را تبدیل به اسمبلی کند .

103D :0100 BB0300 MOV Bx,0003

103D: 0103 B80400 MOV Ax,0004

103D: 0106 B90500 MOV Cx,0005

103D: 0109 01C8 ADD Ax,CX

103D: 010B 01D8 ADD Ax,Bx

103D: 010D CC INT 3

فرمان U بدون پارامتر به معنای تبدیل ۳۲ بایت از CS: IP می باشد . فرمان U بعدی موجب می شود S بایت جدید از ادامه S بایت قبلی تبدیل شود با این روش می توان محتویات یک فایل بزرگ را مشاهده کرد .

فرمان اجرا (G) : این فرمان با دیباگ دستور می دهد تا دستور العملهای بین دو آدرس را اجرا کند ، قالب آن به صورت زیر است :

G <=آدرس شروع>

این دستور را به چند صورت می توان بکار برد :

حالت ۱- بدون دادن آدرس- دیباگ در این حالت شروع به اجرای دستورات از CS : IP نموده و تا رسیدن به نقطه توقفی مانند INT3 به اجرا ادامه می دهد . در این حالت مهم نیست چه تعداد نقطه توقف داریم دیباگ در اولین نقطه توقف متوقف می شود.

در این حالت 010D و 0AEf به معنای آن است که دستور بعدی برای اجرا 0AEf است .

-R

Ax = 0000 Bx = 0000

DS=0AEF Es=0000 SS=0000 CS = 0000 IP=0100

0AEF = 0100 BC = 300 MOV Bx,0003

-g

Ax=000C Bx=0003 Cx=0005 Px=0000

Ds=000C Bs=0003 SS=0005 IP=010D

0Aef=010D CC INT 3

G = Cحالت ۲ به شکل آدرس شروع

در این حالت دیباگ از آدرس شروع ، اجرا کرده تا رسیدن به نقطه توقف ادامه می دهد.

 $G=100\ 106$ $G=100\ 106$ حالت ۳ شكل آدرس پايان آدرس شروع

Ax=004~Bx=003~Cx=0000 . در این حالت فقط دستورات بین دو آدرس اجرا می شود

حالت ۴ شكل آدرس 6

-G 109

Ax=0004 Bx=0003 Cx=0005

103D:0109, 01CS ADD AX,CX

دراین حالت فقط آدرس پایان داده شده و آدرس شروع داده نشده است.دیباگ بط ور پیش فرض مقدار CS:IP را بعنوان آدرس شروع بکار می برد .

همانطور که قبلاً گفته شده هر برنامه اسمبلی می تواند از سه سگمنت (قطعه) تشکیل شود .

۱- قطعه کد: این سگمنت حاوی دستورات زبان اسمبلی می باشد که این دستورات وظایف برنامه را انجام می دهند .

۲- قطعه داده : از این قطعه برای ذخیره اطلاعاتی که باید بوسیله دستورات قطعه کد استفاده
 شود ، بکار می رود .

٣- قطعه پشته : از این قطعه برای ذخیره اطلاعات موقت استفاده می شود .

بعنوان مثال برنامه ای برای جمع 5 بایت داده به صورت زیر داریم :

MOV AL,00H

Add AL,36H

Add AL,2CH

Add AL,3FH

Add AL,9CH

Add AL,1BH

مشکل این برنامه آن است که دستورات و داده ها با هم مختلط شده اند در نتیجه اگر قصد داشته باشید یکی از پنج عددی که قصد جمع کردن دارید را عوض کنید بدین معنی که داده عوض شود باید کل کد را جستجو نموده و داده مورد نظر را عوض کنید . بهمین دلیل بهتر است داده ها را در قطعه داده ذخیره کنیم تا دسترس و تغییر آنها آسانتر باشد .

بعنوان مثال تفاوت مکان (آفست) قطعه داده 300 می باشد و DS نیز حاوی آدرس شروع این قطعه می باشد . برنامه بهبود داده شده به صورت زیر است :

DS:0300=36 MOV AL,0

DS:0301=2C ADD AL,[0300]

DS:0302=3F ADD AL,[0301]

DS:0303=9C ADD AL,[0302]

DS:0304=1B ADD AL,[0303]

ADD AL,[0304]

آدرس افست درون کروشه است . کروشه به معنی آدرس داده و نه خود داده می باشند.حال اگر قصد داشته باشیم داده را به جای تفاوت مکان (افست) 300 در افست دیگری ذخیره کنیم برنامه باید اصلاح شود : در این حالت باید ثباتی برای نگهداری آدرس افست استفاده کنیم ۸۰۸۶ فقیط اجازه استفاده از ثباتهای DI,SI,BX را بعنوان ثبات تفاوت مکان برای قطعه داده می دهد .

, ←

دستور "INC BX" معادل دستور "ADD Bx,1" مى باشد .

برنامه اصلاح می شود وبه صورت زیر است

در این حالت اگر قصد تغییر افست را داشته باشیم فقط کافی است یک خط را بصورت جزیی تغییر دهیم . در این برنامه حلقه می توانست استفاده شود .

MOV AL,0

MOV Bx,0300H

ADD AL,[Bx]

INC Bx

ADD AL,[Bx]

INC Bx

ADD AL,[Bx]

INC Bx

ADD AL,[Bx]

همانطوری که می دانیم کامپیوترهای 8086 از قرارداد HI-addressاستفاده می دانیم کامپیوترهای 8086 از قرارداد HI-addressاستفاده می کنند . این قانون برای داده های 16 بیت نیز صادق است . در این حالت بایت باارزش بالاتر به مکان پایینتر قطعه داده می رود . یعنی :

MOV Dx, 3BCA

MOV [1700],Bx

DS:1700=CA

DS:1701=3B

فرمان ردیابی T: با این فرمان می توان به هر تعداد دلخواه دستور را اجرا نموده و علاوه بر آن تأثیر برنامه روی ثبات ها را ردگیری کرد:

T < =تعداد دستورالعمل ها >آدرس شروع

به عنوان مثال 5 T=100 بدین معنی است که از آدرس 100 به تعداد ۵ دستور را اجرا کن . اگر تعداد دستورالعملها داده نشود مقدار پیش فرض یک در نظر گرفته می شود . اگر آدرس شروع داده نشود CS:IP در نظر گرفته می شود .

تفاوت این فرمان با فرمان اجرا G در آن است که فرمان T پس از اجرای هر دستور محتوای ثبات ها را نشان می دهد در صورتی که فرمان اجرا G محتوای ثباتها را تا پایان برنامه نشان نمی دهد . فرمان T در برنامه اجازه می دهد تا آنچه را که بوسیله یک دستور از برنامه اتفاق می افتد مشاهده کنید . فرمان T بدون پارامتر باعث اجرای فقط یک دستور خواهد شد .

اگر سرعت رد شدن دستورات زیاد بود با Ctrl+Numlock می توان توقف نمود . و با فشار دوباره کلید ادامه کار انجام شود .

روشهای آدرس دهی 8086:

دستورات مختلف برای انجام ، باید عمل خود را بر روی داده ها انجام دهند . روشهای مختلف بـرای دسترسی به عملوندها (داده ها) وجود دارد . به این روشها ، روشهای آدرس دهی گفته می شود . در واقع روش آدرس دهی روشی است که برنامه نویس به cpu محل برداشتن عملونـد (داده)را نشـان می دهد. در 8086 هفت روش آدرس مختلف وجود دارد:

- **١** ثباتي
- ۲- فوری
- ۳- مستقیم
- ۴- غیرمستقیم ثباتی
 - ۵- نسبی پایه
 - ۶- نسبی اندیس
- ۷- نسبی اندیس دار یایه

1-روش آدرس دهی ثباتی : در این روش از ثبات ها برای نگهداری داده یا همان عملوندها استفاده می شود . بهمین دلیل نیاز به دستیابی به حافظه نداریم در نتیجه دستوراتی که از این روش آدرس دهی استفاده می کنند نسبتاً سریع هستند .

MOV Ax,Bx

MOV ES,Cx

ADD AL,DL

Y-روش آدرس دهی فوری: در این روش عملوند مبدا یک مقدار ثابت است . همانطور که می سود دانیم بعد از تبدیل به زبان ماشین ، عملوند بلافاصله بعد از کد دستور در حافظه ذخیره می شود بهمین دلیل CPU دسترسی سریع به عملوند دارد و اجرای دستور سریع صورت می گیرد . همانطور که گفته شد محدودیت این دستور در قرار دادن داده فوری درون ثباتهای قطعه و ثبات پرچم است .

MOV Bx,0003 → BB0300, MOV CX,0005 → B90500

در دو روش بالا عملوند یا در داخل CPU یا همراه دستور است و دسترسی آن با سهولت و سریع صورت می گیرد در روشهای بعدی داده اغلب خارج CPU و در جایی درون حافظه قرار داد . دسترسی به داده ها به سهولت دو دستور بالا نمی باشد .

۳-روش آدرس دهی مستقیم: در این روش به جای داده آدرس داده بلافاصله بعد از کد دستور می آید .خود داده در مکانی دیگر در حافظه است . بـرعکس روش فـوری کـه خـود عملونـد همـراه دستور است . همانطور کـه قـبلاً گفتـه شـد آدرس موجود در دستور ، آدرس تفاوت مکان (افست) در قطعه داده است . آدرس فیزیکی را مـی تـوان بـا ترکیب آدرس افست و DS بدست آورد

انتقال محتويات DS:1300 درون DS:1300 درون

در این حالت اگر کروشه موجود نبود خطا تولید می شد زیرا CL هشت بیتی و 1300 بیتی است این دستور باعث می شود محتوای آدرس DS:1300 درون DS:1300 قرار گیرد .

این دو دستور باعث می شود که مقدار $32 \; \mathrm{H}$ درون آدرس ۱۲۴۴:۲۳۴۲ حافظه ذخیره گردد .

MOV BL,32H

MOV [2342],BL


۴-روش آدرس دهی غیر مستقیم ثباتی: در این روش آدرس مکان حافظه ای که عملونـ د در آن است بوسیله ثبات نگهداری می شود . نکته قابل توجه آن است که در ایـن روش فقـط ثباتهـای Bx,DI,SI را می توان بعنوان نگهداری کننده آدرس عملوند (اشاره گر) استفاده نمود.

MOV CL,(BX); محتویات خانه DS:BX حافظه درون CL قرار می گیرد DS:SI محتویات خانه DS:SI حافظه درون CL قرار می گیرد محتویات خانه DS:DI محتویات خانه DS:DI حافظه از AL درون آن قرار می گیرد محتویات خانه DS:SI و DS:SI+1 و DS:SI منتقل می شـود BX در مکانهای DS:SI و BX:SI+1 رعایت می گردد

۵–روش آدرس دهی نسبی پایه : در این روش مفهومی به نام آدرس مؤثر داریم .

در این روش از ، ثبات های پایه Bx یا BP و مقدار جابجایی برای محاسبه آدرس مؤثر استفاده می شود . قطعه پیش فرض آدرس فیزیکی برای $DS_{r}Bx$ و برای $SS_{r}BP$ می باشد .


DS0در دستور Bx+15 می باشد . آدرس فیزیکی صورت MOV Ax,[Bx]+15 می باشد . آدرس فیزیکی صورت



این دستور موجب می شود محتویات خانه های Ds:Bx+15 و Ds:Bx+15+1 درون Ax قرار می گیرد . آدرس پایین به AL و آدرس بالا درون AH قرار می گیرد .

MOV Ax, [Bx+15]

MOV Ax, 15[Bx]



 ho_{-c} وش آدرس دهی نسبی اندیس دار: آدرس فیزیکی درایین روش مشابه روش آدرس دهی نسبی پایه است با این تفاوت که تباتهای $SI_{+}DI$ آدرس تفاوت مکان را در خود نگهداری می کنند.

MOV Dx,[SI]+20 ; آدرس فيزيكي = DS 0 +SI+20

MOV AL,[DI]+32 ; آدرس فيزيكي = DS 0 +DI+32

. قطعه پیش فرض در این روش DS است

روش آدرس دهی نسبی اندیس دار پایه : این روش از ترکیب دو روش پایه و اندیس دار بوجود می آید . این روش دارای یک ثبات پایه و یک ثبات اندیس است ابتدا ثبات پایه سپس ثبات اندیس ذکر میگردد . قطعه پیش فرض برای $DS_{,BX}$ وبرای $DS_{,BX}$ است.

DS0+BX+SI+16; ادرس فيزيكي =DS0+BX+SI+16

MOV AL,[BX+SI+16]; معادل

MOV AH,[BX][DI]+5; الارس فيزبكى =DS0+BX+DI+5

MOV AH,[BX+DI+5]; معادل

SS0+BP+DI+6 ادرس فيزبكى =SS0+BP+DI+6

MOV BH,[BP][SI]+30; الارس فيزيكي =SS0+BP+SI+30

خلاصه روشهای آدرس دهی به صورت زیر است :

روش آدرس دھی	عملوند	قطعه پیش فرض
ثباتى	reg	-
فوری	data	-
مستقيم	[offset]	DS
غير مستقيم ثباتي	[Bx]	DS
	[SI]	DS
	[DI]	DS
نسبى پايە	[Bx]+disp	DS
	[BP]+disp	SS
نسبی اندیس دار	[DI]+disp	DS
	[SI]+disp	DS
نسبی اندیس دارپایه	[Bx][SI]+disp	DS
	[Bx][DI]+disp	DS
	[BP][SI]+disp	SS
	[BP][DI]+disp	SS

ثبات های تفاوت ممکن برای قطعات مختلف بطور پیش فرض معین می باشد که به صورت زیـر است :

: نام ثبات	CS	DS	ES	SS
. دم جو	CD	DO	LO	

IP SI,DI,Bx SI,DI,Bx SP,BP : ثبات تغییر مکان

می توان قطعه پیش فرض را لغو کرده و ثبات قطعه دیگری را استفاده نمود برای انجام این کار باید نام قطعه را در دستور ذکر کنیم .

اعداد در دیباگ در مبنای ۱۶ و در اسمبلر در مبنای ۱۰ می باشند .

بعنوان مثال در دستور $MOV\ AL, [BP]\ MOV\ AL, [BP]$ می باشد بـرای حـذف آن $MOV\ AL, CS: [BP]$ دستور را به صورت عملونـد موجـود در $MOV\ AL, CS: [BP]$ عمل نوشت در ایـن صـورت عملونـد موجـود در خانه SS: BP به جای خانه SS: BP می رود.

قطعه پیش فرض قطعه به کار رفته MOV SS:[BX][DI]+30,AX SS:BX+DI+30 DS:BX+DI+30 MOV Dx,ES:[BP]+20 ES:BP+20 SS:BP+20

دستکاری داده در دیباگ: سه فرمان برای بررسی و تغییر محتویات حافظه در دیباگ وجود دارند که عبارتند از:

یر کردن یک بلوک ، از حافظه بوسیله داده ای که داده می شود. ${
m F}$

D : فرمان تخلیه یا همان نمایش محتوای حافظه روی صفحه نمایش.

دهد. وارد کردن داده که محتوای حافظه را تغییر می دهد. ${\rm E}$

فرمان پر کردن Fill برای پر کردن حافظه با داده ای از طرف کاربر استفاده می شود .

دارای قالب زیر است :

F <داده > <آدرس پایان> <آدرس شروع

F <داده> <تعداد بایت L >آدرس شروع> <

معمولاً از این فرمان برای پر کردن قطعه داده استفاده می شود در این حالت آدرس شروع و پایان ، آدرس های تفاوت مکان در قطعه داده است . برای قطعات دیگر باید نام ثبات قطعه قبل از تفاوت مکان ذکر شود .

از DS:100 تا DS:10F را با FF پر می کند .

-F 100 10F FF

از CS:100 تا CS:1FF بایت) با 20 پر می کند

-F CS:100 1FF 20

داده رشته 00FF است -20H بایت (۳۲ بایت) داده

. شروع از DS:100 با 00FF بر می شود

: محتویات حافظه D برای بررسی محتویات حافظه نومان

قالب آن به شکل زیر است:

-D <آدرس پایان>آدرس شروع>

-D <تعداد بایت >آدرس شروع>

فرمان D می تواند با آدرس شروع و پایان و همچنین آدرس شروع و تعداد بایت ها در مبنای D بکار رود . در هر دو صورت محتویات حافظه نمایش داده می شود .

Dفرمان D تنها باعث می شود،دیباگ 128 بایت متوالی از DS:100 را نشان دهد با هـر بـار زدن D بایت بعدی نشان داده می شود .

-F	100	14F	20	112A:0100	20	20	20	10F
-F	150	19F	00	112A:0110	20	20	20	11F
-D	100	19F		112A:0140	20	20	20	14f
				112A:0150	00	00	00	15F

112A:0190 00 0000 19F

از فرمان Dump می توان برای دیدن صرفاً زبان ماشین موجود در قطعه کد استفاده نمود در این حالت وظیفه مشابه دستور U است ولی در دستور Dump صرفاً کد ماشین نمایش داده می شود و معادل دستور اسمبلی نمایش داده نمی شود .

-U 100 11E

1232: 0100 B057 MOV AL,57

1232: 0102 B686 MOV DH,86

1232: 0104 B272 MOV DL,72

: 0106

i

-D CS:100 11F

1231:0100 B0 57 B6 86 B2 72....OW6.2r.R.Q.G39

1232:0110 01 D9y.5t..ce.t.sv

در انتها کاراکترهای اسکی معادل کد بایت نمایش داده می شود اگر محتوای یک بایت کد اسکی نباشد قابل نمایش نبوده و با "." نشان داده می شود .

فرمان ورود $oxdot{\mathbb{E}}$ برای وارد کردن داده به حافظه :

این فرمان برخلاف فرمان F برای پر کردن حافظه با یک نوع داده بکار می رفت می تواند بـرای پـر کردن حافظه با لیستی از داده های مختلف بکار رود . دارای قالب زیر است :

حلیست داده> <آدرس>E

برای تغیر آدرس >E<سرای تغیر آدرس

-E 100 'John Snith'

-D 100 10f

1.9

113D:0100 4A 6F 68 6E 20 53 $\stackrel{\frown}{6E}$ 69 74 68 20 20 20 john snith eq. is a size of the solution of the size of

۱-با دادن مقدار جدید جایگزین مقدار قبلی می شود:

-E 106

113D:0106 6E - 6D

-D 100 10F

۲-زدن enter به معنی عدم تمایل برای تغییر داده است . و برای رفتن به خانهٔ بعدی از Space و برای رفتن به خانهٔ قبلی از خط تیره استفاده می شود .

۳-کلید فاصله باعث می شود بایت در حال نمایش را بدون تغییر گذاشته و بایت بعدی بـرای تغییـر نشان داده میشود .

-E 100

113D:0100 4A, 6f, 68, 6E, 20, 53, 6E, 6D

-D 100 10F

113D:0100 4A, 6f, 68, 6E, 20, 53, 6E, 6D, 69.....John Smith

۴-وارد کردن علامت منفی "-" باعث میشود بایت در حال نمایش را رها کرده و بایت قبلی را نشان دهد .

-E 107

113D:010 7 69.-

113D:0106 6E. 6D

از فرمان E برای وارد کردن داده های عددی هم استفاده می شود .

-E 100 32 24 B4 02 3F

بررسی و تغییر ثبات پرچم

کامپیوترهای شخصی دارای ثبات پرچم FR Register)FR سانزده بیتی می باشد این Of.Pf.Af,Sf,Zf,Cf را مشخص می کند شش بیت پرچم فعلی پردازنده را مشخص می کند شش بیت پرچم های شرطی می نامند زیرا در نتیجه اجرای دستورات محاسباتی یک یا صفر می شوند . سه بیت پرچم های شرطی می کنترل می باشند زیرا برای کنترل عملیات دستورات استفاده می گردند .

Carry Flag-CF-بیت-۱

این بیت حاوی رقم نقلی است و هنگامی CF=1 می شود که در محاسبات یک بیت نقلی ایجاد شود .

MOV Ax,FFFF

Add Ax,1

Zero Flag-zf-بیت تشخیص صفر

این بیت هنگامی یک می شود که نتیجه عملیات محاسباتی یا منطقی برابر صفر شود .

MOV Ax,3

Add Ax,FFFD

۳-بیت پرچم علامت – Sign Flag -SF – بیت پرچم

بعد از عملیات محاسباتی و منطقی مقدار بیت علامت یا همان پر ارزش ترین بیت روی بیت پرچم علامت کپی می شود اگر نتیجه علامت منفی باشد این بیت برابر یک وگرنه برابر صفر . لذا بیت پرچم علامت ، علامت نتیجه آخرین محاسبات را نشان می دهد .

Auxiliary carry flag -AF-بیت پرچم نقلی کمکی-۴

. چنانچه در محاسبات از چهارمین بیت ، بیت نقلی به بیت بعدی ایجاد شود AF یک می گردد

۵-بیت پرچم توازان - Parity flag-PF

بعد از عملیات محاسباتی یا منطقی ، بایت کم ارزش بررسی می گردد ، اگر تعداد یک ها زوج باشد PF=0 اگر فرد باشد PF=0 می گردد . (توازن فرد)

ریت پرچم سرریز-Cout clg =♦1)overflow Flag-of-بیت پرچم سرریز

این بیت هنگامی یک می شود که نتیجه عملیات اعداد جبری خارج از مقدار مجاز باشد در نتیجه سرریز رخ می دهد .

۱NTerrupt flag-If- بيت فعال كردن وقفه-


اگر این بیت برابر یک باشد ، سیستم به وقفه های خارجی پاسخ می دهد وگرنه وقفه ها را نادیده می گردد .

A-بیت پرچم Trace flag یا Trap Flag-TF است پرچم

Trace به معنی قدم به قدم است. چنانچه این بیت برابر با یک باشد ، اجرای برنامه به صورت دستور به دستور انجام می شود . این عمل برای پیدا کردن اشتباه در برنامه وسیله مناسبی می باشد .

Pایک پرچم Direction flag-DF

این بیت برای کنترل جهت عملیات بعضی دستورات خاص بکار می رود . اگر این بیت برابر با یک باشد ، عمل مقایسه یا شیفت از سمت راست به چپ وگرنه از چپ به راست انجام می شود .



نکته: تمام دستورات روی بیت های پرچم اثر نمی گذارند. به عنوان مثال دستور MOV، فقط اطلاعات را منتقل می کند و روی بیت های پرچم اثر نمی گذارد. اما دستورات محاسباتی و منطقی مانند وSUB,ADDروی بیت های پرچم اثر می گذارند.

MOV AL,48H

MOV Bx,34F5H

Add Bx,95EBH

$(=\phi)$ پاک شدن پرچم	برقراری پرچم (1=)	پرچم

NV بدون سرريز	OV سرريز	پرچم سرريز OF
UP بالا	DN پایین	پرچم جهت DF
وقفه غير فعال DI	وقفه فعال EI	پرچم وقفه IF
مثبت PL	منفی NG	پرچم علامت SF
غير صفر NZ	صفر ZR	پرچم صفر ZF
بدون نقل کمکی NA	نقل کمکی AC	پرچم نقلی کمکی AF
توازن فرد PO	توازن زوج PE	پرچم توازن PF
NC بدون نقلی	نقلی CY	.رچم نقلی CF

درهنگام ورود به دیباگ اگر همه بیت های ثبات پرچم پاک یا صفر باشنداین ثبات به صورت ریـز دیده می شود.

NV UP DI PL NZ NA PO NC

اگر همه پرچم ها در یک قرار داشته باشند ثبات به صورت ریز دیده می شود:

OV DN EI NG ZR AC PE CY

-تغییر محتوای ثبات پرچم

-R F

NV UP DI PL NZ NA PO NC-DN OV NG

-R F

OV DN DI NC NZ NA PO NC

MOV BX, AAAA

ADD BX,5556

INT 3

AAAA 5556

D0000

CF=1

ZF=1

.....BX=0000

NV UP DI PL ZR AC PE CY

برنامه نویسی اسمبلی:

در این بخش اجزا یک برنامه ساده به زبان اسمبلی که قرار است با اسمبلر ، اسمبل گردد ، بحث خواهد شد .

هر برنامه اسمبلی شامل مجموعه ای از دستورات زبان اسمبلی و عباراتی دیگر به نام رهنمون ها می باشد . رهنمون ها که شبه دستور هم خوانده می شوند در هنگام ترجمه، به اسمبلر راهنمایی کرده و جهت می دهند . رهنمون ها به زبان ماشین ترجمه نمی شوند . اسمبلر از شبه دستورات برای سازمان دهی برنامه استفاده می کند .

هر دستور زبان اسمبلی دارای چهار قسمت مختلف است :

[توضيحات ؛] [عملوندها] نماد [برچسب]

برچسب اجازه می دهد تا با یک نام به خطی ارجاع داده شود . برچسب از 31 کاراکتر تجاوز نمی کند .

اگر برچسب به دستور اشاره کند باید دارای دو نقطه باشد ولی برای رهنمونها نیازی به دو نقطه نیست. توضیحات ممکن است در انتهای یک خط بوده و یا یک خط را تشکیل دهند اسمبلر توضیحات را نادیده می گیرد ولی برای برنامه نویس مفیدند . استفاده از توضیحات برای خواندن و درک برنامه پیشنهاد می شود

تعریف قطعات برنامه:

یک برنامه شامل حداقل سه قطعه پشته ، داده و کد است . رهمنون SEGMENT شروع سمگنت و رهنمون ENDS پایان قطعه را اعلام می کند .

Label SEGMENT

Label Ends

نام سگمنت باید یک شناسه مجاز باشد .

. با رقم و نقطه و a شروع نشود -۱

۲- حداکثر ۳۱ کاراکتر

\$، @ ، -، بركيب حروف و ارقام و علائمي مثل `` -۳

قالب کلی یک برنامه اسمبلی را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

تعريف سگمنت پشته

تعریف سگمنت داده

نام سگمنت کد Segment

نام برنامه Proc far

i

نام برنامه End p

نام سگمنت کد Ends

end نام برنامه

سوال: برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که دو بایت اول DS را با هم جمع نموده و حاصل را در بایت بعدی قرار دهد.

STSEG SEGMENT

DB 64 DUP (?) رزرو ۶۴ بایت حافظه

STSEG ENDS

;

DTSEG SEGMENT

DATA2 DB 29 H

مقدار بعدا مشاهده می شود ? SUM DB

. ,.....

CDSEG SEGMENT

MAIN PROC FAR

ASSUME CS:CDSEG, DS:DTSEG, SS:STSEG

MOV AX, DTSEG

MOV DS, AX

MOV AL, DATA1

MOV BL, DATA2

ADD AL, BL

MOV SUM, AL

MOV AH, 4CH

INT 21 H

MAIN END

CDSEG ENDS

END MAIN

رویه (Procedure) گروهی از دستورات است که برای انجام عمل خاصی در نظر گرفته شده اند .

قطعه کد ممکن است یک یا چند رویه باشند.

رهنمون PROC مي تواند

نام رویه FAR

از نوع FAR یا FAR نام رویه

. در ${
m DOS}$ نقطه ورود به برنامه کاربر باید از نوع ${
m FAR}$ باشد

در ادامه باید هر سگمنت را به ثبات آن سگمنت مربوط کنیم یعنی سگمنت کد را به ثبات سگمنت کد ، سگمنت داده را به ثبات سگمنت داده و الی آخر . اینکار بدین دلیل لازم است که در یک برنامه به زبان اسمبلی ممکن است چندین قطعه داده و یا اضافی یا غیره وجود داشته باشد ولی هر بار فقط یکی از آنها بوسیله CPU آدرس دهی می شود . زیرا ثباتهای قطعه در هر لحظه فقط یک مقدار دارند . بعنوان مثال در دستور MOV MOV دقیقاً باید معلوم باشد MOV آفست نسبت به کدام یک از قطعات داده است .

پس از تحویل کنترل از DOS به برنامه کاربر ، SS,CS توسط سیستم عامل مقدار دهی مناسبی شده اند و دارای مقادیر صحیحی هستند ولی مقادیر DS و DS باید بوسیله برنامه مقدار دهی شوند .

MOV Ax, DTSEG

MOV DS,Ax


در ادامه دستورات اصلی قرار دارند . برنامه غیر از دستورات اصلی را پوسته برنامه اسمبلی می نامند.

MOV AH,4CH هكدف بازگشت كنترل به سيستم عامل است .

INT 21H در صورت عدم استفاده ازاین دستورات کامپیوتر قفل می کند.

سه خط آخر رویه و سگمنت قطعه را پایان می دهند .





اسمبل ، پیوند و اجرای برنامه های اسمبلی:

برنامه های اسمبلی تا زمانی که با زبان ماشین ترجمه نشوند قابل اجرا نیستند . برای ترجمه می توان از برنامه MASM یا TASM استفاده نمود .

۱-اسمبل کردن برنامه با ماکرواسمبلر:

 $MASM \leftarrow Ex.Asm$

برنامه ماکرواسمبلر نام برنامه اسمبلی کاربررا با : Source Filename [Asm]پسوند Asmپسوند سنوال می کند .

در ادامه نام برنامه مقصد یا ترجمه شده را object filename [Ex.obj] : Ex.obj سئوال می در ادامه نام برنامه مقصد و مبدأ یکی باشد فقط کافی است enter بزنیم .

Source listing [NUL.Lst]: Ex.LST

در ادامه در مورد فایل لیست سئوال می کند . پیش فرض آن است که برنامه لیست لازم نیست . با زدن enter فایل لیست ایجاد نمی شود در صورت دادن نام ، فایل لیست ایجاد می شود .

فایل لیست شامل اصل برنامه ، ترجمه آن و آدرس های متناظر هـ ر دسـتور اسـت در صـورتی کـه برنامه اشتباهی داشته باشند در فایل لیست اشتباهات توسط اسمبلر مشخص می گردد و در صورت وجود اشتباه فایل obj تولید نمی گردد .

می توان دستور MASM را به صورت زیر نیز نوشت .

MASM EX.ASM, EX.OBJ, EX.LST

و یا در صورت یکسان بودن نامها :

MASM EX.ASM, ,

ماکرواسمبلر فایل دیگری با پسوند CRF می تواند تولید کند . این فایل ، لیست سمبل ها ، برچسب ها و شماره سطرهایی که آنها در فایل LIST تعریف شده اند را میدهد . با استفاده از برنامه ای به نام CREF می توان آن را تبدیل به کُد اسکی نمود تا قابل دیدن روی مانیتور باشد . این فایلها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند و معمولاً Enter زده می شود : (ارجاع متقابل)

Cross-reference [NUL.CRF]:

C:'>Cref Ex.crf Ex.asc

تبدیل به فایل اسکی

: LINK – پیوند برنامه

اسمبلر کدهای عملیات ، عملوندها و آدرس های تفاوت مکان را در فایل مقصد "obj" ایجاد می "exe" را کند . نوع آماده برای اجرا از یک برنامه ، بوسیله برنامه LINK تولید می شود که پسوند "exe" را داراست . برنامه LINK فایل را طوری ایجاد می کند که بوسیله DOS قابل باز شدن و اجرا شدن می باشد .

LINK.EXE

LINK Ex.obj, Ex. Exe, Ex. MAP

پیام آخر مربوط به فایلهای کتابخانه ای است که هر کدام کار خاصی را انجام می دهند.

Object MOdUls [.OBJ]: Ex.obj

Run File [Ex.exe]: Ex.exe

List File [Nul.Map]: Ex. MAP

چون احتمال دارد بیتی از یک قطعه کد یا داده داشته باشیم لازم است بدانیم هـر یـک در کجـا مستقر است و برای هر کدام چند بایت بکار برده شده است . این عمل بوسیله فایـل Map صـورت می گیرد .

فايل MAP نام هر قطعه ، نقطه شروع ، نقطه پايان و ساير بايت ها را مشخص مي نمايد .

Start	Stop	Length	Name	Class
00000Н	00063H	00064H	STACKSG	STACK
00070Н	00072H	00003H	DATASG	DATA
00080Н	0009AH	0001BH	CODCSG	CODE

آدرس نقطه ورود سیستم Program entry poINT at 0008:0000

آدرس کد سگمنت – اولین دستور در آفست صفر کد سگمنت است .

:Title

برای خواناتر شدن فایل lst . در هنگام چاپ دو رهنمون TITLE , PAGE وجود دارد . نقش PAGE تعیین تعداد خطوط هر قطعه و تعداد کاراکترهای هر خط است .

PAGE [lines], [columns]

PAGE 60,132

پیش فرض 66 خط و ۸۰ کاراکتر است .

هنگامی که خروجی بیش از یک صفحه باشد می توان به اسمبلر دستور داد تا عنوان برنامه را در بالای هر صفحه چاپ کند . شبه دستور TITLE چنین کاری انجام می دهد .

برنامه ای برای جمع 5 بایت داده 1F,15,12,25 و 1F,15,12,25 و سپس ذخیره حاصلجمع:

PAGE 60,132

TITLE PRG.EXE POURPOSE:ADDS 5 BYTES OF DATA
STSEG SEGMENT
DB 32 DUP(?)
STSEG ENDS
;
DTSEG SEGMENT
DATA_IN DB 25 H,12 H,15 H,1F H,2B H
SUM DB ?
DTSEG ENDS
;
CDSEG SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME CS:CDSEG,DS:DTSEG,SS:STSEG
MOV Ax,DTSEG
MOV DS,Ax
MOV Cx , 05 تنظیم شمارنده
MOV Bx,Offset DATA_In
MOV Al,0
AGAIN :ADD AL,[BX]
INC BX

DEC CX

JNZ AGAIN

MOV SUM,AL

MOV AH,4CH

INT 21H

MAIN ENDP

CDSEG ENDS

END MAIN

پس از اسمبل شدن برنامه و پیوند آن می توان با دیباگ نتایج را مشاهده کرد.

C:\>debug prg.exe

-U CS:0 19

1053:0000 B86510 MOV AX, 1052

1053:0003 8ED8 MOV DS, AX

1053:0005 B90500 MOV CX,0005

1053:0008 BB0000 MOV BX,0000

1053:000D 0207 ADD AL ,(BX)

1053:000F 43 IWC BX

1053:0010 49 DEC CX

1053:0011 75FA JNZ 000D

1053:0013 A20500 MOV [0005], AL

1053:0016 B44C MOV AH, 4C

1053:0018 CD21 INT 21 -D 1052:OF 1F 2B 00 00 00 00 00 1052:0000 25 12 15 -G Program 52 terminated normally -D برنامه ای بنویسید که 6 بایت داده را از مکان های حافظه ای با تفاوت مکان $0010 ext{H}$ به مکان های حافظه دیگری با تفاوت مکان 0028H کیی کند . TITLE PRG(EXE) PAGE 60, 132 STSEG SEGMENT DB 32 DUP(?) STSEG ENDS · ,..... DTSEG SEGMENT ORG 10 H OC4H DATA-IN DB 25H,4FH,85H,1FH,2BH 90C4H ORG 28H COPY DB 6 DUP (?) DTSEG ENDS

·

CDSEG SEGMENT

MAIN PROC FAR

ASSUME CS:CD SEG,DS: DTSEG, SS:ST SEG

MOV AX,DTSEG

MOV DS, AX

MOV SI, 0FFSET DATA-IN

MOV DI, 0FFSET COPY

MOV CX, 06H

MOV LOOP: MOV AL,[SI]

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

DEC CX

JNZ MOV-LOOP

MOV AH,4CH

INT 21H

MAIN ENDP

CDSEG ENDS

رهنمون ORG : این رهمنمون می تواند برای تنظیم آدرس های تفاوت مکان اقلام داده مورد نیازهستند قرار گیرد . استفاده از این رهنمون برنامه نویس می تواند آدرس های تفاوت مکان را

C4 . تخصیص دهد هر گاه اولین رقم اعداد A تا F باشد صفر قبـل از عـدد قـرار داده مـی شـود . C4 . بصورت C4.

پس از اسمبل و پیوند زدن برنامه با استفاده از دیباگ می توان آن را اجرا نمود .

C:\>debug prg.exe

-U CS: 01

1069: 0000 B86610 MOV Ax,1066

-d 1066: 0 2f

1066:0000 00

1066:0010 25 4F 85 1F 2B C4.....

1066: 0020 00 00

-g

Program terminated normally

-d 1066: 0 2f

1066: 0000 00 00

1066: 0010 25 4F 85 1F 2B C400 00

1066: 0020 00 00 00 00 00 00 00 -25 4F 85 9F 2B C4

-g

دستورات انتقال كنترل:

اگر کنترل برنامه به مکانی در داخل قطعه کد جاری انتقال یابید ، بیه آن پیرش NEAR گوئیم ، گاهی اوقات به آن درون قطعه ای هم می گویند . در پرش IP,NEAR تغییر و CS دست نخورده باقی می ماند زیرا هنوز کنترل در داخل قطعه کد جاری است .

در پرش FAR ، چون کنترل به خارج قطعه کد جاری تحویل می گردد ، هر دو قسمت IP,CS تغییر می کنند .

پرش:

-شرطی

-غیر شرطی

پرش های شرطی: در این نوع پرشها کنترل به مکان جدید براساس برقراری شرط انجام می شود . ZF=1 Libel 2 به عنوان مثال در JNZ label 2 در صورتی که Zf=0 پرش صورت گرفته و در صورتی که ZF=1 باشد پرش صورت نگرفته و دستور بعد انجام می شود .

پرشهای شرطی از نوع پرش کوتاه می باشد .

در پرش کوتاه آدرس بایت هدف در محدوده 128- تا 127+ بایت از IP می باشد . پـرش شـرطی دستوری دو بایت است یکی بایت مربوط به کد عمل پرش و بایت دوم مقـداری بـینIP مـی باشد . در پرش به عقب بایت دوم متمم IP مقدار جابجایی است . برای محاسـبه آدرس پـرش بایـت دوم به IP اضافه می شود .

. در رو به جلو بایت دوم (هدف) با IP جمع می شود

1067:0000 B86610 MOV Ax,1066

1067:0003 8ED8 MOV DS,Ax

1067:0005 B90500 MOV Cx,0005

1067: 0008 BB0000 MOV Bx,0000

1067: 000D 0207 ADD AL,[Bx] ⇔ AGAIN

1067: 000F 43 INC Bx

1067: 0010 49 DEC Cx

 $1067:0011 75FA JNZ 000D \leftrightarrow JNZ AGAIN$

1067: 0013 A20500 MOV [0005],AL

1067: 0016 B44C MOV AH,4C

1067: 0018 CD21 INT 21

(FA همان متمم 2 عدد 6- است)

IP=0013+FA=000D

6- قديم IP+FA0=IP قديم =PE جديد

پرش های بدون شرط : در این نوع پرش ، کنترل را بدون هر گونه شرطی به مکانی خاص محول می کند . سه نوع مختلف دارد :

Short Jump -1

NEAR Jump -2

FAR Jump -3

Ip است . آدرس معرف در محدوده 128- تا +127 نسبت به Imp short label دارای قالب الmp است . آدرس معرف در محدوده +127 و عملوند یک بایتی در +127 است . +127 و عملوند یک بایتی در +127 است . +127 است .

NEAR Jump - Y

در این حالت کد عمل E9 و پرش در قطعه کد جاری انجام می شود ادرس هدف می تواند با هر E9 می شود یک از روش های مستقیم ثبات و غیرمستقیم ثبات مشخص شود

الف- jump مستقیم : مشابه پرش کوتاه است با این تفاوت که ادرس هدف می توانـ د در محـ دوده ۳۲۷۶۷+ تا ۳۲۷۶۸- نسبت به IP باشد ب- $\lim jump$ غیر مستقیم ثبات : ادرس پرش در یک ثبات قرار می گیرد $\lim jump$ میکند

FAR JUMP-۳

دارای قالب $IUMP\ PTRLABLE$ است این پرش به خارج قطعه کد جاری صورت می گیرد و $IVMP\ PTRLABLE$ به این معنی است که هم IP و هم IP با مقادیر جدید جایگزین می گردند

یشته:

پشته بخشی از حافظه RAM است که به وسیله CPU به این ناحیه ذخیره موقت اطلاعات استفاده می شود به دلیل محدود بودن تعداد ثبات ها CPU به این ناحیه ذخیره سازی نیاز دارد پشته بخشی از RAM است وباید به وسیله ثبات هایی به ان اشاره شود دو ثبات اصلی دستیابی پشته عبارتند از ثبات SS (قطعه پشته) و ثبات PC(اشاره گر پشته) تمامی ثبات های درون CPU په جز ثبات های قطعه و SP قابل ذخیره سازی در پشته و بازیابی ان به CPU است. قرار دادن در پشته را PUSH (درج) و بار کردن محتوای پشته POP (بازیافت) میگویند.

شرایط پرش به سه گروه دسته بندی می شود:

- ۱- مقادیر پرچم
- ۲- مقایسه اعداد بدون علامت
 - ۳- مقایسه اعداد علامت دار

۱-پرش شرطی j condition که در آن شرط به مقدار پرچم اشاره دارد . وضعیت پرچمها قبل از پرش در تصمیم گیری بکار می رود .

JC Jump Carry Jump Of CF=1

JNC Jump No Carry Jump of $CF = \phi$

JP Jump Parity Jump of PF=1

JNP Jump No Parity Jump of PF= ϕ

JZ Jump Zero Jump of ZF=1

JNZ Jump No Zero Jump of ZF= ϕ

JS Jump Sign Jump of SF=1

JNS Jump No Sign Jump of SF= ϕ

Jo Jump Overflow Jump of OF=1

JNO Jump No Overflow Jump of $OF = \phi$

برای AF دستورالعمل پرش شرطی وجود ندارد .

-پرش شرطی "J Condition" که در آن شرط منوط به مقایسه اعداد بی علامت است. پـس از

اجرای دستور مقایسه CF , CMP dest, source و CF نتیجه مقایسه را مشخص می کنند

SUB dest, Source ولى عمل انجام نمى شود و فقط روى فلاگ اثر دارد .

CF ZF

 ϕ مقصد ϕ مبدأ

 ϕ 1 مقصد مبدأ = مقصد

JA Jump Above Jump IF $CF = \phi$ and $ZF = \phi$

JAE Jump Above or Equal Jump if CF=0

JB Jump Below Jump if CF=1

JBE Jump Below or Equal Jump if CF=1 or ZF=1

JE Jump Equal Jump if ZF=1

JNE Jump Not Equal Jump if $ZF = \phi$

۳-در حالت مقایسه اعداد علامت دار ، هر چند که همان دستورالعمل CMP dest,source بکار رفته برای نتیجه به قرار زیرند :

OF=SF یا $ZF=\phi$ مبدأ < مقصد

مبدأ = مقصد ZF=1

مبدأ > مقصد SF # OF

JG Jump Greater Jump if ZF=0 Or OF=SF

JGE Jump Great or Equal Jump if OF=SF

JL Jump Less Jump if $OF \neq SF$

JLE Jump Less Or Equal Jump if ZF=1 Or $Of \neq SF$

JE Jump if Equal Jump Of ZF=1

پرش شرطی دیگری هم وجود دارد: JCXZ; Jump if Cx is Zero پرش شرطی دیگری هم وجود دارد: SP به مکان حافظه جاری بکار رفته در بالای پشته اشاره می کند و به محض ثبات اشاره گر پشته اشاره گر افزایش می یابد. برعکس هنگام بار POP کردن داده این اشاره گر افزایش می یابد. دستورات Pop,Push می گذارند. یعنی دستوراتی مانند Push AL یا Push AL وجود ندارد.

SS:1230 96 Push DX

Push Ax SS:1231 5F SP=1230

SS:12	232	C2	Push DI
Push DI SS:12	233	85	SP=1232
SS : 1	234	86	Push Ax
Push Dx SS:12	235	27	SP=1234
SS:	1236	30	Start
		SD 1007	

SP = 1236

Push و POP باید با هم مساوی باشند . در ابتدا

C2=1423

POP CX	23	SS:18FA	A POP CX
	14	:18FB	SP=18FC POP DX
POP DX	6B	: 18FC	SP=18FC

POP BX 91 : 18FE SP=18FE

2C

F6 : 18FF DX=2C68

20 : 1900 SP=1900

: 18FD

SP=18FA BX=F691

عبارت فراخوانی (CALL) :

از این عبارت برای فراخوانی زیر برنامه ها استفاده می شود . اگر آدرس هدف در قطعه جاری باشد فراخوانی RAR و اگر خارج قطعه CS جاری می باشد فراخوانی از نوع NEAR است . در هنگام فراخوانی ، بطور خودکار آدرس دستور بعد از فراخوانی در پشته ذخیره می شود . در فراخوانی RAR فقط IP,CS فراخوانی RAR هر دو مقدار IP,CS فراخوانی شود .

پس از پایان اجرای زیر روال ، برای انتقال کنترل به محل فراخوانی ، آخرین دستور زیـر روال بایـد RET باشد .

این دستور مقدار درون پشته را برای کنترل اجرا POP می کند .

1302:0100 MOV AL,2

1302:0102 Call SUB1

$$IP \begin{cases} 02 \text{ FFFC} \\ 01 \text{ FFFD} \end{cases}$$

FFFE

1302:0105 MOV AL,4

تعریف زیر روال ها :

اگر پس از PROC ذکری از FAR نشود ، پیش فرض NEAR است . یعنی درون قطعه کد جاری می باشد . در صورت FAR بودن خارج قطعه کد جاری است .

;

CODESEG SEGMENT

MAIN PROC FAR

ASSUME ...

MOV AX,...

MOV DS,AX

Call SUBR1

	Call	SUBR2
	Call	SUBR3
	MOV	AH,4CH
	INT	21H
MAIN EN	D P	
;		
SUBR1 PROC		
RET		
SUBR1 ENDP		
;		
SUBR2 PROC		
RET		
SUBR2 ENDP		
RET		
·		
SUBR3 PROC	C	

.

RET

SUBR3 ENDP

· ;.....

CODESEG ENDS

END MAIN

انواع تعریف داده

DB (تعریف بایت)

اجازه تخصیص حافظه با سایر بایت را می دهد برای تخصیص کد اسکی نیز بکار می رود اسمبلر کد

اسكى را بطور خودكار به اعداد يا كاراكترها اختصاص مى دهد .

DATA3 DB 1000 1111 B

DATA4 DB 13

DATA4 DB 14H

DATA5 DB 'MY Home' \$\,\infty\$ 4D 79 20 6E 61 6D 65

. کپی) : برای کپی کردن تعداد مفروضی کاراکتر بکار میرود DUP

DATA1 DB 01H, 01H, 01H, 01H, 01H, 01H

معادل ↓

DATA1 DB 6 DUP (01H)

پر کردن شش خانه۰۱H

DW (تعریف کلمه): برای اختصاص دو بایت از حافظه در هر زمان می باشد. **DATA1 DW 1954** DATA2 DW 253FH DATA3 DW 10010101011111111B EQU (برابر گرفتن) : این رهنمون هیچ مکان حافظه ای را ذخیره نمی کند . صرفاً یک مقدار ثابت را به برچسب نسبت می دهد . و می توان بجای مقدار ثابت از برچسب استفاده نمود . (مشابه ثابت در زمانهای برنامه سازی است.) Count EQU 30 Counter1 DB Count Counter 2 DB Count DD (تعریف جفت کلمه): ۴ بایت – DQ (تعريف چهار كلمه) :

تخصیص 8 بایت از حافظه

. است BCD (تعریف ده بایت) کاربرد آن در BCD است DT

مدلهاي حافظه

Huge ,LARGE, COMPACT , MEDIUM , SMALL , TINY

مدل SMALL : در این مدل حداکثر 64K بایت از حافظه را برای کد و به همان مقدار هم برای داده بکار می برد .

مدل MEDIUM : در این مدل ، داده می تواند در همان 64K قرار گیرد ولی کد می تواند از 64K تجاوز کند .

مدل COMPACT : برخلاف مدل Medium ، داده می تواند بیش از 64K بایت باشد ، کد نمی تواند .

مدل LARGE: ترکیب دو مدل قبل می باشد . این مدل اجازه می دهد کد و داده از 64K تجاوز کنند ولی هیچ مجموعه از داده ها (مثل آرایه) نباید از 64K بیشتر شود.

مدل HUGE : هر دو کد و داده می توانند از 64k بایت بیشتر باشند . یک مجموعه از داده ها (آرایه) هم می تواند از 64k بایت بیشتر باشد .

مدل TINY : جمع کل حافظه برای کد و داده باید در 64k بایت جای گیرد . این مدل برای فایلهای COM استفاده می شود . این مدل نمی تواند با تعریف قطعه ساده شده مورد استفاده قرار گیرد .

تعریف قطعه ساده شده :این قالب سه رهنمون ساده را استفاده می کند :

.CODE

.DATA

.STACK

دراین روش ، بکارگیری رهنمونهای SEGMENT و END لازم نیست . و ترتیب قطعات در این حالت اهمیت ندارد .

.STACK

.CODE

.Data

TITLE PRG.EXE

PAGE 60,132

.MODEL SMALL

تعريف قطعه پشته

. STACK 32

.DATA

DATA1 DW 3342 H,2E3BH , 4C5FH,3244H

ORG 10H

DW 2

.CODE نیست و نبودن پروسیجر ASSUME

START MOV Ax,@ DATA

MOV DS,Ax

MOV Cx,04

MOV DI, OFFSET DATA1

SUB Bx,Bx Bx صفر کردن

ADD-LP: ADD Bx,[DI]

INC DI

INC DI

DEC Cx

JNZ ADD-LP

MOV SI,OFFSET SUM

MOV [SI], Bx

MOV AH, 4 CH

INT 21 H

END START

فایلهای COM : در مواقعی که مجبوریم فایل خیلی فشرده ای داشته باشیم از COM استفاده می شود . برای محدود کردن سایز فایل به 64K بایت لازم است تا داده را در داخل قطعه که تعریف کنیم . یعنی فایل COM فاقد قطعه داده جداگانه است .

فایل EXE	فایل COM
سايز نامحدود	حداكثر اندازه 64K بايت
تعريف قطعه پشته	عدم تعريف قطعه پشته
تعریف قطعه داده	تعریف قطعه داده در قطعه کد
کد و داده می توانند در هر تفاوت مکانی قرار	کـد و داده بایـد از تفـاوت مکـان 0100 شـروع

شوند .	گیرند .
فایل کوچکتر (حافظه کمتری مصرف مـی	فایل بزرگ (حافظه زیادی می برد)
کند)	

1-TITLE PRG.COM

2-PAGE 60,132

3-CODSG SEGMENT

4- ORG 100H

5- ASSUME CS:COSG,DS:COSG,ES:CODSG

6- ;---- CODE AREA

7-PROG CODE PROC NEAR

8- MOV AX,DATA1

9- ADD Ax,DATA2

10- MOV SUM,AX

11- MOV AH,4CH

12- INT 21H

13-PROGCODE ENDP

14- ;----- DATA Area

15-DATA1 DW 2456

16-DATA2 DW 3672

17-SUM DW?

18- ;
19-CODSG ENDS
20-END PROGCODE
در این قالب اگر ابتدا کد و سپس داده وارد شود زمان اسمبل طولانی تر می شود . بنابراین پیشنهاد
می شود تا داده اول و سپس کد وارد شود و برنامه بوسیله دستور Jump از ناحیه داده پرش کند .
START : JMP PROGCODE
; DATA Area
DATA1 DW 2390
DATA2 DW 3456
Sum DW ?
; CODE Area
PROGCODE: MOV Ax,DATA1
ADD Ax,DATA 2
MOV Sum,Ax
MOV AH,4CH
INT 21H
· ,
CODSG ENDS
END START


تبدیل از Exe به COM :

ابتدا باید فایل exe را به قالب استاندارد com در آورد سپس اسمبل و پیوند زده شود. در ادامه با استفاده از فایل کمکی EXE 2BIN تبدیل به فایل COM صورت می گیرد .

Exe 2BIN PRG PRG.COM _

دستورات محاسباتی و منطقی :

این دستورات اعداد بدون علامت مدنظر هستند . در اعداد بدون علامت هیچ بیتی به عنوان علامت مثبت و منفی در نظر گرفته نمی شود .



جمع اعداد بدون علامت:

ADD Dest, Source —→Dest=Dest+Source

عملوند مقصد می تواند ثبات یا در حافظه باشد .

عملوند مقصد مي تواند ثبات ، در حافظه يا عملوند فوري باشد .

دستورات حافظه به حافظه در زبان 80 X 86 مجاز نمی باشد .

ADC Dest, Source \rightarrow Dest = Dest+Source +CF

با استفاده از دستور ADC می توان کری را ذخیره نمود در مواقعی که حاصلجمع بزرگتر از حداکثر مقدار مجاز ثباتها می باشد با دستور ADC کری ذخیره می شود .

برنامه ای بنویسید که جمع کل پنج کلمه داده را محاسبه نماید .(داده ها دلخواه هستند).

TITLE PRG

PAGE 60, 132

CTCI		CLE	/ N /		17	Γ.
STSI	$^{L}\mathbf{U}$	2E	\mathbf{U}	lEr	N J	L

. DB 67 DUP (?)

STSEG ENDS

·

DTSEG SEGMENT

Count EQU $\phi 5$

داده 5 و و داده 2 و داده 1 ماده 5

ORG 0010H

DW 2 DUP (3)

CDSEG SEGMENT

MAIN PROC FAR

ASSUME CS:CDSEG, DS:DTSEG,SS:STSEG

MOV Ax,DTSEG

MOV DS,Ax

MOV CX,Count

MOV SI,offset DATA

MOV Ax, $\phi\phi$

MOV Bx,Ax

BACK : ADD Ax,[SI]

ADC Bx, ϕ

INC SI

INC SI

DEC CX

JNZ BACK

MOV Sum,Ax ذخيره حاصلجمع

MOV Sum+2,Bx ذخیره کری

MOV AH,4CH

INT21

MAIN ENDP

CDSEG ENDS

END MAIN

برنامه ای بنویسید که دو عدد چند کلمه ای را با هم جمع نماید و نتیجه را ذخیره کند.

DATA1=367FC25963CBH DATA2=23FA324633CFH

TITLE PRG.exe

PAGE 6ϕ , 132

STSEG SEGMENT

DB 64 DUP (?)

STSEG ENDS

·

DTSEG SEGMENT

DATA1 DQ

ORG...10H

DATA2 DQ

ORG 0020H

DATA3 DQ?

DTSEG ENDS

CDSEG SEGMENT

MAIN PROC FAR

ASSUME CS:CDSEG,DS:DTSEG,SS:STSEG

MOV Ax,DTSEG

MOV DS,Ax

CLC ; Clear Carry Flag

MOV SI,Offset DATA1

MOV ; DI , Offset DATA2

MOV Bx, Offset DATA3

. بدلیل آنکه ممکن است کری ازحلقه قبل خارج باشد به جای 04,03 گذاشتیم

MOV Cx,04

BACK : MOV Ax,[SI]

ADC Ax,[DI]

MOV [BX],AX

INC SI

INC SI

INC SI

INC DI

INC DI

INC Bx

INC Bx

LOOP BACK

MOV AH,4CH

INT 21.H

MAIN ENDP

CDSEG ENDS

END MAIN

. داده ای به بزرگی 8 بایت تعریف می کند DQ-

-در جمع اعداد چند بایتی یا چند کلمه ای دستور ADC همیشه استفاده می شود زیرا رقم نقلی باید به بایت بالاتر بعدی در تکرار بعدی اضافه شود .

. قبل از اجرای دستور ADC پرچم نقلی باید صفر شود $\phi=\mathrm{CF}$ تا در اولین تکـرار اضـافه نگـردد.

CLC

. با این دستور Cx به طور خودکار یک واحد کاهش می یابد در صورت صفر نبودن پرش می کند

در صورت صفر بودن Cx دستورالعمل بعدی اجرا می شود

تعریف اعداد بدون علامت SUB dest , source ; dest-source

تعریف با روش متمم 2 صورت می گیرد . می توان مراحل زیررا در نظر گرفت :

۱-متمم دو مفروق یا همان عملوند مبدأ را بدست آورد .

 $^{-}$ حاصل را با مفروق منه یا همان مقصد جمع نمود .

 $00\overset{1}{0}\overset{1}{1}\overset{1}{1}\overset{1}{0}\overset{1}{1}$

11011110 +

F9 💳 11111001

٣-رقم نقلي معكوس مي شود .

بعد از اجزای دستور SUB اگر $\phi = CF$ باشد نتیجه عملیات مثبتی است ؛ اگر SUB باشد

INC و NOT نتیجه منفی است و متمم 2 نتیجه در مقصد قرار می گیرد . با استفاده از دستورات

می توان حاصل نهایی را بدست آورد .

این برنامه دو عدد را از هم کم کرده و در صورت منفی بودن حاصل نهایی را محاسبه می کند .

MOV DH,DATA1

SUB DH,DATA2

JNC NEXT

NOT DH

INC DH

NEXT:MOV DATA3,DH

تفريق با قرض SBB:

این دستور برای اعداد چند بایتی استفاده می شود و رقم قرضی عملوند مرتبه قبل را بکار می گیرد

.

SBB Des,Source ; Des=Des-Source- پرچم نقلی

اگر پرچم نقلی صفر باشد مانند دستور SUB عمل می کند اگر پرچم نقلی یک باشـد ایـن دسـتور یک واحد از نتیجه کم می کند .

رهنمون PTR : از این رهنمون برای مشخص کردن سایز عملوند هنگامی که با سایز تعریف شده تفاوت داشته باشد استفاده می گردد . بعنوان مثال WORD PTR بـ معنـی اسـتفاده از عملونـد کلمه ای است هر چند داده به صورت جفت کلمه تعریف شده باشد .

DATA-A DD 32FA234CH

DATA-B DD 2832FC BA H

RESULT DD ?

SUB Ax,WORD PTR DATA-B; SUB FCBA MOV WORD PTR RESULT, Ax ; ذخيره حاصل

MOV Ax, WORD PTR DATA-A; Ax=234C

MOV Ax, WORD PTR DATA-A + 2; Ax=32FA

با رقم قرض SBB Ax,WORD PTR DATA-B+2,SUB 0412

MOV WORD PTR RESULT+2,Ax ; 23 ذخيره حاصل

SBB جبعد از آنکه CF=1 . جام شد . CF=1 می شود . در هنگام اجرای -FCBA

ضرب و تقسیم اعداد بدون علامت:

ضرب اعداد بدون علامت:

۱ -بایت ضرب در بایت

۲-کلمه ضرب در کلمه

۳-بایت ضرب در کلمه

۱-بایت X بایت : یکی از عملوندها در ثبات AL بوده و دومین عملوند می توانـد در ثبـات و یـا در

حافظه باشد . نتیجه در ثبات $\mathbf{A}\mathbf{x}$ است .

RESULT DW?

MOV AL,32H

MOV CL,40H

MUL CL

MOV RESULT, Ax

عملوند دوم در ثبات

DATA1 DB 32H MOV AL, DATA1 MOV AL, DATA1

DATA2 DB 40H MOV CL, DATA2 MOV DATA2

RESULT DW ? MUL CL MOV RESULT,Ax

آدرس دهی مستقیم MOV RESULT,Ax

آدرس دهی ثباتی

MOV AL, DATA1

MOV SI,Offset DATA2

PRT آدرس دهی غیر مستقیم ثباتی

با استفاده از شبه دستور Byte اندازه عملوند مشخص مي گردد .

MUL Byte PTR [SI]

۲-کلمه X کمله : اولین عملوند در ثبات Ax قرار گرفته و عملوند دوم در ثبات یا در حافظه قرار می گیرد .

نتیجه در مکانهای Dx,Ax قرار می گیرد . کمله پایین تر در ثبات Ax و بالاتر در ثبات Dx قرار می گیرد .

DATA1 DW 3278H

DATA2 DW 4C22H

RESULT OW 2 DUP(?)

MOV Ax,DATA1

MUL DATA2

MOV RESULT, Ax بایت پایین حاصلضرب

MOV RESULT+2, DX بایت بالای حاصلضرب

۳-بایت X کلمه : شبه ضرب کلمه در کلمه می باشد با این تفاوت که AL حاوی بایت عملوند بوده و AH باید صفر شود .

DATA1 DB 3CH

DATA2 DW 13B2H

RESULT DW 2 DUP (?)

MOV AL, DATA1

SUB AH,AH

MUL DATA2

MOV Bx,offset RESULT

MOV [Bx],Ax

MOV [Bx]+2,Dx

نتيجه	عملوند دوم	عملوند اول	ضرب
Ax	ثبات یا حافظه	AL	بایت X بایت
Dx-Ax	ثبات یا حافظه	Ax	کلمه X کلمه
Dx-Ax	ثبات یا حافظه	AH=φ ,AL بایت	بایت X کلمه

تقسيم اعداد بدون علامت:

۱- بایت تقسیم بر بایت

۲- کلمه تقسیم بر کلمه

۳- کلمه تقسیم بر بایت

۴- کلمه مضاعف تقسیم بر کلمه

در کامپیوترهای سازگار با 8086 در صورتی که مقسوم علیه صفر باشد یا خارج قسمت بزرگتر از ثبات اختصاص یافته باشد پیام divide error نمایش خواهد یافت.

بایت در بایت : در این حالت باید مقسوم در ثبات AL قرار گیرد و ثبـات AH صفر شـود مقسـوم علیه می تواند عملوند فوری باشد ولی می تواند درون ثبات یا حافظه باشد. خارج قسـمت در AL و باقیمانده در ثبات AH قرار خواهد گرفت .

DATA1 DB 102

DATA2 DB 20

QOUT DB ? خارج قسمت

REMAIN DB ? باقیمانده

MOV AL,DATA1

SUB AH,AH

غير مجاز 10 DIV

MOV AL,DATA1 AL=12

SUB AH,AH $AH \le 0$ AC 05

 ${
m DIV} \qquad {
m DATA2} \qquad {
m Ax} \qquad {
m again}$ مدت آدرس دھی مستقیم

 $AH | _20 \rightarrow \{AL \le 05, AH \le 02\}$

MOV QOUT,AL

MOV REMAIN, AH

MOV AL, DATA1

SUM AH,AH

MOV BH,DATA2

DIV BH $AX \mid BH => \{AL \ 05 \ , AH \ 02\}$

MOV QoUT, AL

MOV REMAIN, DH

MOV AL, DATA1

مد آدرس دهی ثباتی غیر مستقیم AH,AH

MOV Bx,Offset DATA2

DIV Byte PTR [Bx] AX DATA2

MOV QOUT, AL

MOV REMAIN, AH

کلمه بر کلمه : در این حالت مقسوم در Ax قرار گرفته و Dx باید صفر گردد . مقسوم علیه می تواند در یک ثبات یا حافظه باشد . بعد از اجرای دستور ، خارج قسمت در Ax و باقیمانده در Ax قرار گیرد .

MOV Ax,320 10

SUB Dx,Dx

MOV Bx,100

DIV Bx

MOV QOUT,Ax

MOV REMAIN, Dx

کلمه بر بایت : مقسوم در Ax و مقسوم علیه در ثبات یا حافظه است . بعد از اجرای دستور، خارج قسمت در ثبات AL و باقیمانده در ثبات AH قرار خواهد گرفت .

MOV Ax,3252

MOV CL,100

DIV CL

MOV QOUT, AL

MOV REMAIN, AH

کلمه مضاعف بر کلمه : مقسوم در ثبات Dx,Ax می باشد . با ارزش در Dx و کم ارزش در ثبات کلمه مضاعف بر کلمه : مقسوم علیه در یک ثبات و یا حافظه می باشد . بعد از انجام دستور Ax خراج قسمت در ثبات Ax و باقیمانده در Dx خواهد بود.

DATA1 DD 345607

DATA2 DW 10000

QUOT DW ?

REMAIN DW ?

MOV Ax, WORD PTR DATA1

MOV Dx,WORD PTR DATA1+2

DIV DATA2

MOV QUOT,Ax

MOV REMAIN, Dx

هنگامی که سایز مقسوم علیه یک کلمه باشد بطور خودکار Dx:Ax بعنوان مقسوم در نظر گرفته

می شود بنابراین در حالت تقسیم کلمه بر کلمه Dx باید قبلاً صفر گردد .

باقيمانده	خارج قسمت	مقسوم عليه	مقسوم	تقسيم
AH	AL	ثبات یا حافظه	AL و بایت , $\operatorname{AH}\phi$	بایت بر بایت
Dx	Ax	ثبات یا حافظه	DX=0, و كلمه =AX	کلمه بر کلمه
AH	AL	ثبات یا حافظه	Ax= کلمه	کلمه بر بایت
Dx	Ax	ثبات یا حافظه	DxAx= كلمه مضاعف	کلمه مضاعف بر کلمه

دستورات منطقى:

AND dest Cnatcon, Source

دستور AND :

MOV CL,2BH

AND CL,0CH; BL<= ϕ 8 . عملوند مبدأ مي تواند ثبات ، حافظه يا فورى باشد

عملوند مقصد مي تواند ثبات يا حافظه باشد .

$$SF=\phi$$
 , $ZF=\phi$, $PF=\phi$, $CF=OF=\phi$

دستورات AND و OR و XOR

بطور خودکار OF,CF را به صفر تبدیل می نماید . و بیتهای SF,ZF,PF را بر طبق نتیجه عملیات مقدار دهی می کند .

از این دستور برای آزمون صفر بودن یک عملوند استفاده می شود .

. فقط در صورت صفر بودن ZF=1 , DH می شود

AND CH,CH

JZ ****

دستور OR: عملوندهای مبدأ و مقصد را OR می کند . مبدأ می تواند ثبات ، حافظه یا داده فوری باشد . از دستور OR برای آزمون صفر بودن یک عملوند می توان استفاده نمود .

. فقط در صورت صفر بودن ZF=1 , BL می شود

OR BL,
$$\phi$$
OR BL,BL

MOV CL,2BH $00101011 \\ 00001100 \\ 00101111$ SF=ZF= ϕ CF=OF= ϕ
OR CL, ϕ CH PF= ϕ

2FH

MOV DH,54H

دستور XOR dest,Sour : XOR

XOR DH,78H

تأثير پرچمها مانند OR,AND است.

S2=>F=PF=
$$\phi$$
 ,CF=OF= ϕ 0010 1011 0000 1100 0010 1111

شیفت : دو نوع شیفت ریاضی و منطقی وجود دارد شیفت منطقی برای عملوندهای بدون علامت و ریانسی برای عملوندهای علامت دار استفاده می شود .

شيفت منطقي : داراي دو نوع شيفت به راست SHR و شيفت به چپ SHL است .

 $\rm SHR$: عملوند بیت به بیت به راست نقل مکان می یابد در هر نقـل مکـان بیـت $\rm LSB$ بـه پـرچم نقلی منتقل شده و $\rm MSB$ با صفر پر می گردد .

$$\phi$$
 MSB LSB \longrightarrow CF

MSB است . پس از هر نقل مکان LSB با صفر پـر مـی شـود و SHR $\rm SHR$: این عمل عکس $\rm SHR$ است . پس از هر نقل مکان $\rm CF$ می رود .

تعداد دفعاتی یا بیتهایی که عملوند نقل مکان داده می شود اگر یکبار باشد مستقیماً در دستور ذکر می گردد و اگر بیش از یکبار باشد از ثبات CL استفاده می شود .

MOV AL,3BH MOV AX,0004 . يك دستور صرفه جويى شده است . MOV CL,3 SHR BX,1 SHR AL,CL MOV DL,12
$$\square$$
 MOV DL,12 \square MOV DL,12 \square SHL DL,1 SHL DL,CL \square SHL,DL,1

CMP des,Source

: COMPARE

دستور مقایسه در واقع یک تفریق است با این تفاوت که در آن مقادیر عملوندها تغییر نمی کنند ولی پرچم ها مشابه اجرای SUB تغییر می کند . گرچه همه پرچمها نتیجه را منعکس می کنند ولی فقط ZF و ZF بکار می روند .

مقايسه عملوندها	CF	ZF
Des>Source	ϕ	ϕ
Des=Source	φ	1
Des <source< td=""><td>1</td><td>φ</td></source<>	1	φ

برای حالات بزرگتر یا کوچکتر CF تست می شود برای مساوی ZF چک می شود .

برنامه ای برای چک کردن وجود 99 در متغیر TEMP

TEMP DB?

MOV AL, TEMP

CMP AL,99

JZ HOT

MOV Bx,Z

برنامه ای برای پیدا کردن ماکزیمم نمرات در بین 5 نمره :

TITLE PRG.EXE

PACE 66,132

STSEG SEGMENT

DB 64 DUP(?)

;

DTSEG SEGMENT

GRADES DB 23,68,33,62,92

ORG 0008

HIGHEST DB

DTSEG ENDS

;.....

CDSEG SEGMENT

MAIN PROC FAR

ASSUME CS:CDSEG,DS:DTSEG,SS:STSEG

MOV AX,DTSEG

MOV DS,AX

MOV CX,5

MOV BX,OFFSET GRADES

SUB AL,AL

AGAIN: CMP AL,[BX]

پرش در صورتی AL بزرگتر بود NEXT

MOV AL,[BX]

NEXT: INC BX

LOOP AGAIN

MOV HIGHEST,AL

MOV AH,4CH

INT 21 H

MAIN ENDP

CDSEG ENDS

END MAIN

تبدیل حروف بزرگ و کوچک:

حروف بزرگ و کوچک در جدول اسکی دارای مقادیر زیرند:

	شانزده حرف	مبنای ،	انزده حرف	مبنای ش
	A	41	a	61
	В	42	b	62
C		43	c	63
	Y	59	y	79
	Z	5A	Z	7A

رابطه ای بین حروف کوچک و بزرگ وجود دارد که به صورت زیر است:

A 41H 0100 0001 ست df است که تغییر می کند df است df ماسک شود . برای تبدیل از حروف کوچک به بزرگ باید df ماسک شود .

a 61H 0110 0001

برنامه زیر ابتدا برای تعیین کوچک بودن حرف ، آن را با 61H و 7AH مقایسه می کنید و در صورت کوچک بودن حرف را با AND,1101 1111=DFH می کند .

TITLE PRG.EXE

PAGE 6 0,132

تبدیل حروف کوچک به بزرگ STSEG SEGMENT

DB 64 DUP(?)

STSEG ENDS

·

DATSEG SEGMENT

DATA1 DB 'mY NAME is Ali'

ORG 0020H

DATA2 DB 14 DUP(?)

DTSEG ENDS

•

CDSEG SEGMENT

MAIN PROC FAR

ASSUME CS:CDSBG, DS:DTSEG,SS:STSEG

MOV AX,DTSEG

MOV DS,AX

MOV SI,Offset DATA1

MOV BX,Offset DATA2

MOV CX,14

 $\mathrm{BACK}: \quad \mathrm{MOV} \quad \mathrm{AL}, [\mathrm{SI}]$ گرفتن کاراکتر بعدی

CMP AL,61H 'a' کوچکتر از

JB Over

CMP AL,7AH

JA Over 'z':بزرگتر از

AND AL,11011111D

Over: MOV [BX],AL

INC SI

INC BX

LOOP BACK

MOV AH,4CH

INT 21H

MAIN ENDP

CDSEG ENDS

END MAIN

روش دوم : کم کردن ۲۰ تا از AL

 $\mathsf{K6}\phi: \subset \mathsf{IBM}\,\mathsf{BIOS}$ روش

CMP AL,'a'

JB K61

CMP AL,'z'

JA K61

SUB AL,'a'-'A'

K61: MOV

ا به رقم نقلی و CF و CF بیت CF به رقم نقلی و CF و CF

. می رود . در واقع CF بصورت بخشی از عملوند عمل می کند . MSB

CLC ; $CF = \phi$

MOV BL,32H

RCR BL,1 M.V CL,3

RCR BL,1 \Rightarrow RCR AL,CL

RCR BL,1

STC; CF=1

MOV BX,32FAH

MOV CL,6

RCR BX,CL

RCL چرخش به چپ از طریق نقلی :

در این چرخش ، MSB به CF و CF به LSB می رود .

CLC

MOV AX,33 RCH

MOV CL,5

RCL AX,CL

نقشه حافظه IBM PC

المحاول المح

RAM	Н00000
640K	,FFFFH
Video D1SPlay	А0000Н
RAM 128K	BFFFFH
ROM	С0000Н
256 K	FFFFFH

: BIOS RoM

CPU برنامه های ذخیره شده در حافظه را اجرا می کند به هنگام روشن شدن کامپیوتر باید حافظه ای دائمی برای ذخیره برنامه ای وجود داشته باشد تا به CPU کارهایی را که باید انجام دهد گوشزد کند .

این مجموعه برنامه ها که بوسیله RoM نگهداری می شود BIOS خوانده می شود . RoM این مجموعه برنامه های ارتباط با وسایل جانبی حاوی برنامه تست RAM و دیگر اجزا متصل به PU است . برنامه های ارتباط با وسایل جانبی مانند صفحه کلید ، مانیتور ، چاپگر و دیسک نیز در آن قرار دارد . تست همه وسایل متصل به هنگام روشن شدن و گزارش هر فعل هم بعهده BIOS است . مثلاً اگر صفحه کلید قبل از

روشن شدن کامپیوتر از PC جـدا شـود، BIOS ، BIOS را از دیسک بـه RAM انتقال داده و سپس کنترل PC را به DOS می دهد .

زیر روالهای بسیار مفیدی از قبل آماده شده و در BIOS سیستم و سیستم عامل DOS وجود دارند . از طریق دستورالعمل INT کاربر می تواند از این زیرروالها استفاده کند . هنگامی که دستور INT اجرا می شود مشابه فراخوانی دور سیستم CS:IP و پرچم ها را در پشته ذخیره کرده و به زیرروال مربوط به وقفه می رود . هر وقفه دارای شماره ای بین OO-FFH است .

256 وقفه مختلف وجود دارد . ,00-FFH

مراحل زیر برای وقفه اجرا می شود:

- دو واحد کسر شده و پرچم ها Push می شوند . SP
 - . کو واحد کسر شده و Push CS می شوند SP
 - ۳- SP دو واحد کسر شده و Push IP می شوند .
- ۴- شماره نوع وقفه در * ضرب می شود تا آدرس جدول بردار بدست آید . با شروع از این آدرس * این بعد مقدار * روال سرویس وقفه را می دهد .
 - موند . TF,IF صفر می شوند .

هر وقفه برنامه ای مربوط به خود دارد که به آن روال سرویس وقفه ISR می گویند . وقتی وقفه ای رخ می دهد ، آدرس CS:IP مربوط به ISR از جدول بردار بازیابی می شود .

آدرس جدول بردار وقفه ای که پرش می شود همیشه چهار برابـر عـدد شـماره وقفـه اسـت. مـثلاً IP,CS برای بدست آوردن IP,CS پرش خواهد کرد . INTO3

برای جدول بردار وقفه کنار گذاشته شده و نباید برای $(4 \times 256 = 1024)$ هده و نباید برای کار دیگری بکار رود .

INT	آدرس فیزیکی
INT 00	00000
INT 01	00004
I	I

نکته : وقتیکه IBM PC ساخته شد ، طراحان IBM مجبور شدند تا 256 وقفه موجود را با میکروسافت که سازنده سیستم عامل DOS بود هماهنگ نمایند . در نتیجه پرش وقفه ها مربوط به BIOS بوده و برخی دیگر مربوط به DOS می باشد بعنوان مثال INT00 مربوط به DOS ولی INT 21H مربوط به DOS است .

انواع وقفه ها : دو نوع وقفه سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارد .

وقفه سخت افزارى:

8086 دو پایه برای وقفه سخت افزاری کنار گذاشته است . پایه های INTR (تقاضای وقفه) و 8086 دو پایه برای وقفه سخت افزاری کنار قفه از بیرون با قرار گرفتن 5 ولت در پایه های سخت افزاری INTR یا INTR فعال می شود اینتل INTO2 را به INMI تخصیص داده است .

وقفه های نرم افزاری:

بدلیل اینکه این وقفه ها در نتیجه اجرای یک دستور و نه سخت افزار بیرونی رخ می دهند به آن نرم افزار می گویند . این وقفه ها با اجرای دستورالعمل INT XX در هر زمان بوسیله یک برنامه می توانند رخ دهند .

نکته : غیر از چهار وقفه :

INT 00 خطای تقسیم

INT 01 تک مرحله که توابع از پیش تاریف شده

INT 03 نقطه توقف یا شکست

INT 04 سرريز عدد علامت دار

دارنده بقیه وقفه ها برای پیاده سازی وقفه های نرم افزاری یا سخت افزاری می توانند بکار روند .

نکته مهم : می توان جدول بردار وقفه هر کامپیوتر سازگار با IBM را بدست آورد . و آدرس منطقی هر وقفه را جستجو کرد .

بسته به نسخه DOS ممكن است تفاوتهايي باشد .

C:\> debug

-D 0000:0000

0000: 0000 72, 30 E3 00 ED08 00 06 0000: 0010 IP CS IP CS

نکته : در انتهای یک روال سرویس وقفه دستور IRET همه پرچمها ، IP,CS را بـا مقـادیری کـه قبل از وقفه داشته اند بار می کند بطوری که اجرا از دستور بعد از دستور ادامه یابد . معـادل RET در دستورالعمل CALL می باشد .

دو عدد از وقفه ها که بطور گسترده ای بکار رفته و قادرند اعمال بسیاری انجام دهند عبارتند از INT21H,INT10H . قبل از تقاضا سرویس بوسیله این دو وقفه ، بسته به تابع مورد تقاضا ، باید در ثبات های معین مقادیر خاصی وارد شود .

برنامه نویس INT 10H از BIOS

زیر روالهای این وقف در Rom BIOS کامپیوترهای IBMPC سوزانده شده و برای ارسال اطلاعات به صفحه تصویر کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرند . از جمله کاربردهای آن تغییر رنگ کاراکترها رنگ پس زمینه ، پاک کردن صفحه نمایش و تغییر محل مکان نما است . این اعمال با قراردادن یک مقدار خاص در ثبات AH انتخاب می گردند .

صفحه نمایش در حالت متنی :

. ستون و 25 سطر تقسیم شده است 80

پاک کردن صفحه نمایش بکمک تابع 06H:

ثبات های زیر قبل از فراخوانی INT 10H

باید با مقادیر معینی کار شوند:

00,00		00,79
	12,39	
24,00		24, 79

MOV	AH,06	انتخاب تابع
MOV	AL,00	
MOV	BH,07	ویژگی عادی
MOV	СН,00	
MOV	CL,00	گوشهٔ بالا سمت چپ
MOV	DH,24	
MOV	DL,79	گوشهٔ پایین سمت راست MOV AX,0600H
		MOV BH,07
		MOV CX,0000
		معادل MOV DX,184FH; 24,79

INT 10H

می توان هر پنجره ای را با هر سایز با تعیین سطر و ستون مناسب انتخاب کرد .

. تابع 02 : انتقال مکان نما : مکان مورد نظر در DX قرار می گیرد

RAM تصویر می تواند محتویات بیش از یک صفحه از متن را داشته باشد ولی هر بار تنها یکی از آنها قابل مشاهده است . صفحه صفر توسط BH=00 انتخاب مي گردد.

-برنامه ای بنویسید که صفحه نمایش را پاک نموده و مکان نما را در مرکز صحفه نمایش قرار دهد .

MOV AX,0600H

MOV BX,0F

تابع 03: تعيين محل فعلى مكان نما

 $MOV \; BH,00$ صفحه صفر DL,DH چس از اجرای برنامه فوق ، ثبات های

INT 10H

حاوی شماره سطر و ستون محل های جاری مکان نما و CX اطلاعات مربوط به شکل .

هدف برنامه ریزی بیکسل AH=0CH : 0 :

 $^-$ AL=1 بیکسل روش $^+$ AL= $^+$ شماره صفحه بیکسل خاموش $^+$ AL= $^+$ شبات $^+$ CX برای ستون و $^+$ DX برای سطر $^+$ BH شماره صفحه بیکسل خاموش

 5ϕ سطر ϕ تا ستون ϕ تا ستون ϕ سطر ϕ تا ستون ϕ

MOV CX=100

MOV DX=50

BACK: MOV AH, ϕ CH

MOV AL, $\phi 1$

INT $1 \phi H$

INC CX

CMP C2,200

JNZ BACK

تکلیف : برنامه ای بنویسید که کلمه ای را که در مبدأ ۱۰ دیتا سگمنت ذخیره شده است خواند . و آن را به صورت بزرگ در خروجی چاپ کند . (چندین زیربرنامه برای 0 تـا F) بسـته بـه عـدد زیـر برنامه نمایش بزرگ آن عدد فراخوانی شود.)

وقفه 21H : این وقفه بوسیله ${
m DOS}$ فراهم گشته است . به آن توابع ${
m DOS}$ می گویند.

تابع 99 : خروج رشته ای از داده روی مانیتور

برای ارسال یک رشته داده اسکی به مانیتور استفاده می شود . ϕ AH و DX آفست آدرس داده اسکی مورد نمایش است . (پیش فرض دیتا سگمنت است) انتهای رشته باید علامت \$ باشد .

Difficult of the beautiful that is a second of the beautiful the beautiful that is a second of the beautiful thad in the beautiful that is a second of the beautiful that is a s	DATA-ASC DB 'Hello World', '
--	------------------------------

MOV AH, 9

MOV DX, Offset DATA-ASC INT 21 H

. تابع 02: ارسال یک کاراکتر به مانیتور : DL کاراکتر خروجی مقدار دهی می شود

MOV $AH = \phi 2$

MOV DL,'6'

INT 21H

تابع 01: ورود كاراكتر و نمايش:

این تابع تا ورود یک کارکتر از صفحه کلید به انتظار می ماند ، سپس آن را بـه مانتیور ارسال مـی

. کند کاراکتر ورودی در AL خواهد بود

MOV AH, ϕ 1

INT 21H

TITLE Test

PAGE 60,132

STSEG SEGMENT

DB 64 DUP(?)

SESEG ENDS

DTSEG SEGMENT

DATA DB 'HELLO WORLD','\$'

DTSEG ENDS

·
CDSEG SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME
MOV AX,DTSEG
MOV DS,AX
CALL CLEAR
CALL CURSOR
CALL DISPLAY
MOV AH,4CH
INT 21H
MAIN ENDP
·,
;SUB PROTIN CLEAR
CLEAR PROC
MOV AX,0600H
MOV BH,07
MOV CX,0000
MOV DX,184FH
INT 10H
RET

CLEAR ENDS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
;SET CURUSOR CENTER
CURSOR PROC
MOV AH,02
MOV BH,00
MOV DH,12
MOV DL,39
INT 10H
RET
CURSOR ENDS
· ,
;DISPLAY STRING
DISPLAY PROC
MOV AH,09
MOV DX,OFFSET DATA
INT 21H
RET
DISPLAY ENDS
·,
CDSEG ENDS

END MAIN

تابع OAH: دریافت رشته داده از صفحه کلید-بهمراه نمایش روی صفحه نمایش دریافت داده از صفحه کلید و ذخیره آن در مکان حافظه ای که از قبل در قطعه داده تعریف شده است. DX,AH=0AH

اولین بایت بافر برای سایز در نظر گرفته می شود تعداد کاراکترها در بایت دوم و داده وارد شده از بایت سوم به بعد است .

ORG 10H

DATA1 DB 6 ? 6 DUP (FF)

تا زمانی که کلید بازگشت Retor زده نشود از INT21H خارج نمی شود . مثلاً لم Alt زده شود

MOV AH, ϕ AH

MOV Dx,Offset DATA1

INT 21H

0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016

06 03 061H 6D 6A 0D

A L I CR تعداد واقعی کاراکتر سایز AL CR

مبنای ۱۶ وارد شده

بافر

A16 L16 I CR

اگر بیش از 6 کاراکتر (حداکثر CR +5) زده شود کامپیوتر بلند گو را بصدا درآورده و مابقی کاراکترها ذخیره نخواهد شد .

اگر فقط Enter زده شود تعداد واقعی کاراکتر 00 خواهد بود.

تابع 07 : ورود از صفحه کلید بدون نمایش

این تابع یک کاراکتر از ورودی دریافت می کند (بدون نمایش) -پس از اجرا منتظر یک کاراکتر می کند: مانده سیس کاراکتر را در AL ذخیره می کند:

MOV AH,07

INT 21H

برنامه نویسی صفحه کلید INT 16 H:

. ZF=1 در غیر اینصورت $ZF=\phi$ تابع $ZF=\phi$ در غیر اینصورت ZF=0 در غیر اینصورت ZF=1

تابع 00: تشخیص کلید فشرده شده - AL حاوی کد اسکی کلید فشرده شده است.

این تابع باید بلافاصله پس از تابع 01 استفاده شود .

برنامه ریز کد اسکی کاراکتر زنگ 07H را مرتباً به صفحه نمایش می فرستد تا زمانی که کاربر کلیدی را فشار دهد .

TITLE

.MODEL SMALL

.STACK

.DATA

MESSAGE DB 'TO STOP THE BELL SOUND PRESS ANY KEY\$'

.CODE

MAIN PROC

MOV AX,@ DATA

MOV DS,AX

MOV AH,09

نمایش پیغام MOV DX,Offset MESSAGE

INT 21H

AGAIN : MOV $AH, \phi 2$ تابع ارسال کاراکتر

MOV DL,07 كاراكتر زنگ

INT 21H

چک کلید فشرده AH,01 چک کلید

INT 16H

JZ AGAIN اگر کلیدی فشرده نشده بود

MOV AH,4CH

INT 21H

MAIN ENDP

END

تغيير يافته)

MESSAGE DB 'TO STOP THE BELL SOUND PRESS Q (or q)

key\$'

CODE CODE CODE

CODE

JZ AGAIN

CMP AL,'Q'

CMP AL,'q'

JE EXIT

JMP AGAIN

EXIT:MOV AH,4CH

INT 21H

MAIN ENDP

تکلیف برنامه ای بنویسید که محتوای یک فایل را روی صفحه نمایش نشان دهد .