
جزوه ی

برنامه سازی سیستم

استاد خوشگفتار ۱۳۹۲

برنامه نویسی سیستم

برنامه سازی سیستم: نوشتن به زبان ماشین و سطح پایین مربوط به سخت افزار (نوشتن به زبان ++).



S.P.K = Speaker F.D = Floppy Disk

K.B = key board F.D.D = Driver

حافظه = C.D = حافظه

M.B = Main board D.V.D = Digital Video Disk

V.G.A = Video Graphic Adaptor D.V.D.D = Driver

C.P.U = Central Prosing Unit

سخت افزار با نقطه اصطلاح است و بي نقطه قطعه است.

انواع حافظه:

از لحاظ مدت نگهداری اطلاعات: (دائمی، موقتی)

ک دائمی: D.V.D – CD - ROM – Flash – H.D.D

◄ موقتى: RAM

از لحاظ قابلیت دسترسی: (تصادفی، ترتیبی)

DVD – CD – Flash - RAM ، عصادفي: هارد،

◄ ترتیبی: نوار مغناطیسی، ROM

از لحاظ نزدیکی به ماذربورد: (اصلی، فرعی)

RAM - ROM ، ثبات، Particular : اصلى: ثبات ، RAM - ROM

ک فرعی: DVD – CD - Flash €

از لحاظ خواندن و نوشتن: (فقط خواندني، خواندني ـ نوشتني)

DVD – CD - ROM : فقط خواندنی > DVD − CD - ROM

◄ خواندنى ـ نوشتنى: هارد، فلش، نوار، RAM

BIOS = **Basic Input Output System**

واسطى بين سخت افزار و سطوح نرم افزارى بالاتر

نخستین نرم افزاری است که پس از روشن شدن سیستم به اجرا در می آید تا به پردازنده بگوید چه کاری باید انجام دهد، و هدف از اجرا شدن آن این است که به سیستم اعلام کند که در خدمت است. این نرم افزار درون حافظه قرار دارد.

وظیفه اصلی بایاس بارگذاری سیستم عامل است.

Application	برنامه های کاربردی
Operati	ing System
E	BIOS
ROM – RAM – C	سخت افزار CPU

باياس چيست؟

الف) نرم افزاری که سیستم عامل را بارگذاری میکند. ب) یك نرم افزار سیستمی است.√

 تمام تنظیهات اولیه بایاس بر روی یك حافظه غیر فرار به نام cmos ذخیره میشود که با یك باتری پشتیبانی میشود. حافظه cmos بدون باتری کنارش فرار است.

مراحل بارگذاری سیستم عامل توسط بایاس:

1 ـ بررسى تنظيمات cmos (تنظيمات اوليه cmos توسط باياس خوانده شده و به روز ميشود).

2 _ بررسی کارت گرافیك: در صورتی که خود کارت گرافیك بایاس نداشته باشد از درایو استاندارد ذخیره شده در ROM استفاده و آن را راه اندازی میکند.

3 ـ در صورتی که نوع راه اندازی کامپیوتر cold boot باشد صحت عملکرد حافظه RAM انجام میشود، وسپس پورت های سریال و usb برای اتصال صفحه کلید و ماوس بررسی میشود و اگر خطایی وجود داشته باشد با نواختن چند beep معنادار خطا را اعلام میکند سپس کارت های PCI نصب شده بر روی سیستم بررسی میشود.

همچنین اطلاعاتی را درباره نوع پردازنده، فلاپی درایو، هارد دیسك، حافظه، تاریخ و ورژن خود بایاس، نوع صفحه نهایشگر را نشان میدهد.

تست) در کدام مرحله از مراحل عملیات آماده سازی بایاس حافظه بررسی میشود؟

الف) Reboot (ب) به روز کردن ادیتور بایاس ج) بررسی کارت گرافیك د) به روز کردن ادیتور بایاس

تست 2) بایاس در مورد خرابی کدام گزینه beep معنادار تولید میکند؟

الف) فلایی ب) هارد دیسك ج) كارت گرافیك√ د) صفحه نهایش


4 _ فراهم سازی یك سری وقفه ها و روتین های سطح پایین (زبان ماشین، یا زبان اسمبلی)


سیستم عامل توانایی برقراری ارتباط و تعامل با قطعات سخت افزاری مختلف را داشته باشد.


5 _ نوع درایوی را که باید سیستم عامل از آن آغاز شود را تشخیص میدهد، در صورتی سیستم عامل پیدا نشود پیغام خطا میدهد (منظور بایاس است). تشخیص اینکه سیستم عامل باید از کدام درایو بارگذاری شود از پیکربندی تنظیات تبعیت میکند.

- ✓ °10 * 10 دستور العمل دريك ثانيه توسط پردازنده انجام ميشود.
- ✓ Chipset: اطلاعات متنوعی را درباره ارتباط با توانایی ماذربورد مشخص میکند.

سرعت ها را بین اجزای ماذربورد هماهنگ میکند و یك سرعت یكسان برقرار میكند، سرعت آن از بایاس كمتر است.







ایجاد و حذف پردازش های کاربر زمانبندی پردازش مدیریت همزمانی پردازش ها و ارتباط بین آنها جلوگیری از بن بست	پردازنده	
هر بخش از حافظه توسط چه پردازشی مورد استفاده قرار میگیرد تخصیص و بازپس گیری حافظه مدیریت هارد دیست مدیریت حافظه مجازی	حافظه اصلی و ثانویه	سیستم عامل (مهمترین نرم افزار، مدیریت منابع سیستم را به عهده دارد)
ایجاد و حذف فایل و پوشه انجام عملیات کپی ـ انتقال و تغییرات بر روی فایل ها ذخیره سازی و مدیریت قرار گرفتن فایل ها روی رسانه مدیریت دسترسی به فایل های مشترك	فایل	را به عهده دارد)
مدیریت بافرها اجرای درایور I/O جلوگیری از تداخل وسایل I/O اداره بن بست ها	I/O	

✓ شکاف های روی ماذربورد از لحاظ سرعت:

2 ISA_1 مودم (شبكه) PCIE_5 مودم (شبكه) 4 PCI مودم (شبكه) 4 PCI

مبانی برنامه سازی سیستم System Programming Basics

برنامه سازی است.
برنامه سازی سیستم
برنامه سازی سیستم
برنامه سازی سیستم
برنامه سازی سیستم
دسترسی به منابع سخت افزاری
مدیریت منابع سخت افزاری

ویژگی های برنامه نویسی (برنامه سازی کاربردی):

- 🖊 روش ورودی خروجی اطلاعات وابسته به سیستم
 - در قالب برنامه های کامپیوتری
 - ارائه اطلاعات
 - 🖊 قابل تعریف برای اغلب کامپیوترها
- که در نهایت منجر به نرم افزارهای کاربردی میشود.
- ✓ برنامه سازی سیستم: کنترل سخت افزارهای ورودی ـ خروجی
- ✓ برنامه های کاربردی: برای پردازش اطلاعات ورودی ـ خروجی

سخت افزار به خدمت گرفته میشود توسط برنامه سازی کاربردی و سیستمی.

ارتباط 2 و 3 هزینه کمتری و زمان کمتری برای نوشتن برنامه صرف میکند.

برنامه هایی که از طریق 2 و 3 نوشته میشوند به سخت افزار وابسته


نیستند.


DOS سخت افزار را تب میبیند.

BIOS سخت افزار را تب میبیند.

ارتباط Program با سخت افزار از این سه راه امکان پذیر است:

✓ BIOS ،DOS، مستقیم.





پردازنده از طریق گذرگاه اطلاعات را از حافظه خوانده و در آن مینویسد.

تراشه های پشتیبانی: 1_کنترل بخشی از سخت افزار، 2_انجام برخی کارها (کم کردن بار cpu).

DMA controller: نوشتن مستقیم اطلاعات از دیسك سخت بر روی حافظه و ایجاد ارتباط با لوازم جانبی (تسریع در انتقال اطلاعات، آزاد ماندن پردازنده).

Interrupt controller (مديريت وقفه هاست): (وقفه) جهت آگاه کردن پردازنده از آمادگی diviceها برای نقل و انتقال.

spk ، K.B جهت اتصال پردازنده به لوازم جانبی Programmable Peripheral

The Clock: قلب یك سیستم كامپیوتري با ضربان چند میلیون بار در ثانیه (233 mHz). هماهنگی بین عامی اجزای كامپیوتر.

The Timer: برای شہارش زمان با خروجی هایی با تناوب قابل برنامه ریزی.

شکاف های توسعه: محل قرار گرفتن برخی از تراشه های دیگر مورد نیاز سیستم از جمله:

CRT Controller: در کارت گرافیکی قرار دارد و نحوه نهایش اطلاعات و کدبندی آن ها را در صفحه نهایش مدیریت میکند.

Disk Controller: مدیریت گردانه های دیسک (حرکت هد).

مديريت حافظه توسط سيستم عامل DOS تا 4KB است.

قطعات حافظه 64KB است.

ثبات های پردازنده: پارامتر برنامه ها از طریق ثبات ها به توابع واسطه های DOS یا BIOS ارسال میشود و نتایج وضعیت را دریافت میکند.

ثبات های عمومی: پر کارترین آنها

BP (Base Pointer), SP (Stack Pointer), SI (Source Index), DI (Destination Index), DX, CX, BX, AX

جهت فراخوانی توابع DOS و BIOS استفاده میشود و با اعمال ریاضی دستکاری میشوند.

ثبات های سگمنت:

Data Segment: DS, Code Segment: CS

Extra Segment: ES, Stack Segment: SS

Instruction Pointer شمارنده برنامه: (Program Counter

ثبات فلگ (پرچم)

		О	D	I	T	S	Z	A	P	С

ثبات فلگ: برای بر قراری ارتباط بین دستورات متوالی اسمبلی به کار میرود.

وضعیت عملیات ریاضی و منطقی را نگه داری میکند.

9 بیت از 16 بیت مورد استفاده قرار میگیرد.

درگاه (Port): واسطی بین پردازنده وسایر اجزاء سخت افزاری در واقع ثبات هایی هستند 8 بیتی که قابل آدرس دهی به 65536 حالت است.

پردازنده از گذرگاه برای دسترسی به درگاه ها استفاده میکند (در زبان اسمبلی برای دسترسی به درگاه ها از دستورات IN و OUT استفاده میشود).

وقفه ها: جهت كنترل سخت افزار (سخت افزاری) و ایجاد ارتباط برنامه با DOS یا BIOS (نرم افزاری) از NMI یا Trap وقفه هایی هستند كه قابل disable شدن نیستند استفاده میشود.

محاوره سیستم (System Interaction):

برای فشار دادن یک کلید بر روی صفحه کلید، موارد زیر مطرح است:


1 ـ سخت افزار صفحه کلید: وقفه H و 09H به پردازنده ارسال میشود و پردازنده با توجه به اولویت روال مربوطه را اجرا میکند.

2 ـ روال مديريت صفحه كليد: BIOS كد مربوطه را به دست آورده و معتبر بودن آن را بررسي ميكند (كد اسكي).

3 ـ بافر صفحه كليد: قرار دادن كد در بافر 16 بايتي در RAM.

4 ـ وقفه صفحه كليد: وظيفه ي خواندن از صفحه كليد و آماده سازي آن براي برنامه (H 16).

نکته: در سطح DOS وقفه DOS همان کار وقفه H 16 را انجام میدهد با این تفاوت که کاراکتر زده شده نهایش میابد.



تراکم ناحیه ای: تعداد بیتی که در یک اینچ مربع میتوان نوشت (بر حسب گیگا بایت در ثانیه).

واحد آن گیکا بایت در اینچ، هر چه بالاتر باشد هار سریعتر است.

Seek Time (زمان جستجو): زمان جلو و عقب رفتن بازو روى صفحه پلاتر.

سرعت چرخش محور (RPM دور در دقیقه).


نرخ انتقال مستمر اطلاعات: هارد درايو با چه سرعتي ميتواند يک فايل پيوسته را سرويس دهي کند.


رابطه: جهت انتقال از هارد یا به هارد.

زبان اسمبلی اصلی ترین و بی محدودیت ترین راه برنامه سازی سیستم است.

 $\sqrt{\text{PROM}}$ و وقفه های BIOS در ROM و وقفه های POS در $\sqrt{\text{POM}}$.

√ فراخواني وقفه ها:





زمانی که وقفه فراخوانی میشود دو ثبات IF و TF تحت تأثیر قرار میگیرند و 0 میشوند.

روال های مدیریت وقفه: شبیه یک روال معمولی در زبان اسمبلی.

پس از رخ دادن وقفه: بعد از فراخوانی دستور INT:

1 _ مقدار ثبات پرچم در پشته push میشود.

2 ـ سپس مقادیر IF و TF صفر میشود، IF از وقوع وقفه هاي دیگر جلوگیری میکند. TF = 0 غیرفعال کردن حالت single step.

3 ـ يك far call (صدا زدن از راه دور) به روال مديريت وقفه انجام ميشود.

دستور IF Cli را صفر میکند و IF Sti را یك میکند (ناتوان و تواناسازی وقفه ها).

دستورات دسترسی به درگاه ها: (شهاره گروه های بزرگتر از FFH باید ابتدا شهاره در MOV,DX شود)

in al port number out port number al

in ax port number out port number ax

in al dx out dx ax

in ax dx out dx al

$$in \ ax, 07 \ cH = \begin{cases} mov \ dx \ , 07cH \\ \\ out \ 0405H \ , \ al \\ in \ ax \ , \ dx \end{cases}$$

تعیین نگارش BIOS: 6 2 5 و قفه در وجود دارد که به توابع متمم شده اند.

_ d F000: FFF0

10 H video card Access

16 H keyboard functions

تعيين نوع PC:

نوع PC در آخرین بایت در نشانی F000:FFFE قرار دارد.

BIOS در 256 بایت حافظه ی RAM که به آن محدوده متغیر بایاس گفته میشود، متغیرهای داخلی خود را ذخیره میکند.

 CODE
 اید.

 FCH AT
 AT

 FEH XT
 FBH XT

 FFH PC
 FFH PC

کارت گرافیك: این كارت ها اطلاعات تولید شده توسط كامپیوتر را اخذ و آنها را به گونه ای تبدیل میكند كه برای انسان قابل مشاهد باشد. برخی از این كارت ها اطلاعات دیجیتال دریافتی را به آنالوگ و برخی دیگر به دیجیتال تبدیل میكند.

✓ تصویر تشکیل شده از نقاطی به نام پیکسل است که هر پیکسل دارای یك رنگ است.

کارت های گرافیك اولیه فقط دو پیكسل سیاه و سفید داشتند، در نتیجه برای ذخیره هر پیكسل به یك بیت نیاز داریم.

سؤال) اگر هر پیکسل در تصویر تولید شده توسط یك كارت گرافیك 256 رنگ باشد، حافظه مورد نیاز برای تولیدیك تصویر 480 * 640 چقدر است؟

جواب 480 * 1 Byte = 307200 Byte

640 * 480 * 1 Byte = 307200 bit = 38400 Byte

كارت گرافيك چيست؟ يك مدار چاپى به همراه حافظه و پردازنده اختصاصى.

اسامی دیگر کارت گرافیك: كارت ویدئو ـ برد ویدئو ـ برد نهایش ویدئویی ـ برد گرافیك ـ آداپتور گرافیك ـ آداپتو رگرافیك ـ آداپتو رویدئو.

اجزای اصلی کارت گرافیك:

حافظه: اولین چیزی که هر کارت گرافیك به آن نیاز دارد و برای نگهداری رنگ پیکسل های تولید شده استفاده میشوند.

اینترفیس کامپیوتر: برای خواندن و نوشتن در حافظه کارت گرافیك با اتصال کارت به گذرگاه هر جمله به روی بر د اصلی تعریف میشود.

اینترفیس ویدئو: روش به منظور تولید سیگنال برای مانیتور.

شتاب دهنده: در سیستم های شتاب دهنده ی گرافیکی، درایور کارت گرافیك، هر چیز را در ابتدا برای پردازنده اصلی کامپیوتر ارسال میکند، در ادامه پردازنده اصلی شتاب دهنده کارت گرافیك را به منظور انجام عملیات خاص هدایت میکند. در این سیستم کمك پردازنده گرافیکی درایور و کارت گرافیك عملیات مربوطه به کارت های گرافیك را مستقیهاً به پردازنده گرافیکی ارسال میکند.

عناصر دیگر بر روی کارت گرافیك:

Graphic BIOS: اطلاعات موجود در این تراشه به سایر عناصر کارت نحوه انجام عملیات را تبین میکند. مسئولیت تست کارت گرافیك، حافظه مربوطه و عملیات ورودی ـ خروجی.

(DAC) Digital – to – Analog conventory): این تبدیل کننده داده های تبدیل شده در حافظه کارت گرافیك را مستقیاً از حافظه دریافت و به آنالوگ تبدیل میکند.

Display Connector: خروجي ويدئو توسط اين قطعه به مانتيور منتقل ميشود.

Computer (BUS) connectivy: یك گذرگاه است. این گذرگاه امکان دستیابی مستقیم به کارت گرافیك به حافظه اصلی را فراهم میکند.

مهمترین گونه های کارت گرافیك:

MDA: این کارت فقط مُد متن را پشتیبانی نمیکند، تك رنگ است، در قالب 80 * 25 کاراکتر میتواند نایش دهد حافظه آن 4 کیلوبایت است و تنها یك صفحه را میتواند در RAM خود نگه داری کند.

CGA: اولین کارت رنگی که میتوانست از تلویزیون به جای صفحه نهایش استفاده کند، این کارت توانایی تولید خروجی RGB دارد و در قالب 80 * 25 در حالت متن و 200 * 320 در حالت گرافیك تولید تصویر میکند و حافظه آن 16 کیلوبایت است.

HGC: از هر جهت شبیه MDA است و توانایی مد گرافیك را دارد و میتواند تصویر با وضوح 348 ** 720 را تولید كند.

EGA: وضوح 350 * 640 با 16 رنگ و 64 سری رنگ، حافظه 256 کیلو بایت. این کارت به وسیله :EGA بشتیبانی نمیشود، به وسیله ی EGA – ROM - BIOS پشتیبانی میشود.


VGA: بر خلاف EGA سیگنال های رنگ را به صورت آنالوگ به صفحه نهایش ارسال میکند. بیش از 200/ 260 رنگ تولید میکند، حافظه 256 کیلو بایت است که تا 512 کیلو بایت قابل افزایش است.

وقفه: مکانیسمی برای مطلع کردن پردازنده جهت رسیدگی به دسگاه جانبی یا برنامه نرم افزاری است (و یا توقف کار خود پردازنده توسط خودش).

256 وقفه و جود دارد كه از 0 تا 31 مخصوص خود پردازنده است (HH تا 00H)

از وقفه 20H تا 3FH وقفه های مخصوص سیستم عامل DOS است.

جدول بردار وقفه حاوی آدرس (4 بایتی) روتین وقفه میباشد که این جدول در 1024 بایت اول حافظه یعنی 0000 تا 3FF میباشد.



هر آدرس در جدول روتین 32 بیتی است (4 بایتی).

وقفه از طریق دستور العمل های وقفه در برنامه یا توسط تجهیزات خارجی در سیستم فعال میشود.

INT 01 H

هنگامی که وقفه برای پردازنده اتفاق می افتد شهاره آن در 4 ضرب شده تا آدرس شروع روتین وقفه در جدول بردار وقفه مشخص شود. سپس آدرس را در CS و IP قرار میدهیم و شروع به اجرای دستور العمل ها میکنیم.

مثال) اگر شهاره وقفه 4AH باشد آدرس روتین وقفه در جدول بردار وقفه برابر است با:

از تمام وقفه های DOS فقط وقفه 21H دارای روتین هایی برای برقراری ارتباط با کیبورد ـ کارت گرافیك ـ پرینتر و کار با هارد دیك و وسایل ارتباطی غیر همزمان هست.

عملياتي كه هنگام فراخواني دستور العمل INT انجام ميشود به قرار زير است:


الف) IF و TF صفر شده و flag بر روى پشته push میشود.


ب) محتويات CS وارد پشته ميشود.


$$1A*4=68~H$$
 INT $1AH$: مثال: $4=68~H$

د) محتویات ثبات IP را وارد پشته میکنیم.

هـ) محتویات word اول جدول بردار وقفه در ثبات IP و محتویات word دوم جدول بردار وقفه در ثبات CS قرار میگیرد.







دیسکت

تمام دیسکت ها 80 شیار دارند.

$$C_D = S * T * 512 * N_{Side}$$

T: تعداد شيار

S: تعداد سکتور در هر شیار.

اتعداد رو به: Nside

512: اندازه هر سكتور.

Double – density: C = 9 * 80 * 512 * 2 = 720 KB

High – density: C = 18 * 80 * 512 * 2 = 1044 MB

ظرفیت هارد:

 $C_{\text{H.D.D}}\!=\!C*T*S*512*N_{\text{Side}}*N_{p}$

T:تعداد شیار در هر صفحه (رویه صفحه)

C: تعداد سكتور

N_p: تعداد صفحات يلاتر

S: تعداد سکتور در هر شیار

برای دسترسی به دیسکت از طریق BIOS از وقفه 13H استفاده میکنیم. این وقفه شامل توابع زیر است:

00: سیستم را Reset میکند.

01: وضعیت آخرین عملیات قبلی روی دیسك را مشخص میكند.

02: يك يا چند سكتور از روى ديسك ميخواند.

03: يك يا چند سكتور روى ديسك مينويسد.

04: صحت یك یا چند سكتور را مشخص میكند.

05: يك شيار را فرمت ميكند.

80: نوع گرداننده و فرمت دیسکت را مشخص میکند.

مثال) نوع گرداننده و فرمت دیسکت را مشخص کنید:

MOV BL, 02

INT 13 H

خروجي:

برنامه نویسی mouse:

وقفه 33H مربوط به ماوس است. توابع وقفه 33H:

خروجى	ورودی	هدف	شهاره تابع
AX \ 0000H وجود ندارد	AH	تست وجود يا عدم وجود ماوس	00
ر FFFF وجود دارد			
ندارد	AH	نہایش اشارہ گر ماوس	0 1
ندارد	AH	ناپدید شدن اشاره گر ماوس	02
BX: وضعيت كليد	AH	تشخيص محل موشواره	0 3
CX: مختصات افقی			
DX: مختصات عمودي			
• DX , CX	←AH	حركت مكان نها	0 4

مثال) برنامه راه اندازی موشواره بنویسید.

Mouse _ INTIALIZATION PROC

MOV AH, 00

INT 33H

CMP AX, 00H

JMP FIN

FIN: RET

Mouse _ INTIALIZATION ENDP


برنامه ای که مکان نهای ماوس را مخفی کرده و نهایش دهد سپس مجدد مخفی کرده و در مختصات دیگری نهایش دهد.

MOV	AH, 02 ماوس وجود دارد 33H	MOV	DX, 80
INT	33H S 3 3 3 3 5 5	INT	33H
INT	33H	MOV	AH, 01
MOV	AH, 01	INT	33H
INT	AH, 01 نهایش ماوس 33H		
MOV	AH, 04		
MOV	CX, 25		

خروجی	ورودی	هدف	وقفه
AX: وضعيت كليد فشر ده شده	AH	بررسی فشردن کلید ماوس	٠۵
BX: تعداد دفعاتی که فشر ده شده			
CX: سطر به پیکسل DX: ستون {			

MOV CX, 01101 B MOV CX, 7CH MOV CX, 25 D

✓ هر برنامه ای درباره ماوس مینویسیم اول باید هویت وجود ماوس را بررسی کنیم و بعد دستورات بعدی.



1 = كليد فشر ده شده موشواره سمت چپ 0 = كليد چپ موشواره فشر ده نشده

در بیت 1: (1): کلید سمت راست فشر ده شده. (2): کلید سمت چپ فشر ده شده.

در بیت 2: (1): کلید وسط فشر ده شده. (0): کلید وسط فشر ده نشده.

 $AX \longrightarrow 03H$ $AX \longrightarrow 07H$ $AX \longrightarrow 01H$ $AX \longrightarrow 04H$

برنامه ای بنویسید که مشخص کند کدام کلید ماوس فشر ده شده و چند بار فشر ده شده و مختصات آن نقطه را در خروجی بنویسید.

MOV AH, 05

INT 33H

CMP AX, 01 AND AX, 07H

JNE 01 L1

L1: JNE 02 L2

L2: JNE 04 L4

L4;

وقفه صفحه نهایش 10H

وقفه صفحه كليد 16H و 09H

در حالت معمول مانيتور داراي 25 سطر (24 ـ 0) و 80 ستون ميباشد (79 ـ 0).

	سطر	ستون	سطر	ستون
گوشه سمت چپ بالا	00	00	ооН	00H
گوشه سمت راست بالا	00	79	00H	4FH
گو شه سمت چپ پایین	24	00	18H	00H
گوشه سمت راست پایین	24	79	18H	4FH
وسط مانيتور	12	39/40	0СН	27H/28H

سرویس های وقفه 10H:

سرويس OOH:تعيين حالت مانيتور.

سرويس 01H: تعيين اندازه مكان نها.


سرويس 02H: تعيين محل مكان نها.


سرويس H60: پاك كردن صفحه نمايش.

سرویس 99H: نوشتن یك یا چند كاراكتر با رنگ مشخص.

سرویس OCH:نوشتن پیکسل در حالت گرافیك.

حالت (در AL)	خطوط نهایش	تعداد رنگ	وفق دهنده	حداكثر صفحه
ОН	25 * 40	B&W	CGA,EGA,VGA	8
1H				
2H				





در قطعه کد مقابل مقدار FF در ثبات AL به چه معناست؟

MOV AH, 2BH

INT 21H

21H

21H

2100 است ج) تاریخ قبل از 2000 است ج) تاریخ بعد از 2000 است

مثال براى وقفه **09H**:

Data segment

My string db "This is my String"

Ends

Stack segment

dw 128 dup (0)

ends

Code segment

Start:

mov ax, data

mov ds, ax

move s, ax

Lea dax, my string

mov ah, 09h

Int 21H

mov ax, 4C00H

int 21H

ends

end start

MOV AH, 2CH

وقفه 21H سرویس 2CH:

INT 21H

✓ وظیفه ی آن خواندن ساعت است.

CL: دقیقه (59 تا 0)

CH: ساعت (23 تا 0)

DL: صدم ثانیه (99 تا 0)

DH: ثانيه (59 تا 0)

وقفه 21H سرویس 2DH:

قطعه كد مقابل بيانگر چيست؟

✓ وظيفه آن تغيير ساعت است.

MOV AH,21DH

MOV CH,0EH

MOV CL,2EH $\sqrt{14:46:15:22}$ () 1981/4/5

MOV DH,0FH 2 * 16 = 32 + 14 = 46 (τ

ج) 14:15:32:46 (د) 1981/5/4 ج) MOV DL,20H E = 14

INT 21H

سرويس 2CH: خواندن ساعت كامپيوتر.

سرويس 2DH: تغيير ساعت كامپيوتر.

MOV AH,01

سرويس 2AH: خواندن تاريخ.

سرويس 2BH: تغيير تاريخ.

برنامه ای بنویسید که از صفحه کلید رشته خوانده، در صورتی که بر کلید Enter فشار داده شود خواندن رشته متوقف گردد اندازه رشته حداکثر 20 کاراکتر میباشد پس از آن رشته مورد نظر را در خروجی چاپ کند.

User name db 20 dup (?)

mov cx, 20 شارنده

Lea si, user name آدرس شروع را در اس آی قرار میدهد

For: AL میرود.

mov AH, 01H مقایسه میکند Enter را با AL

jz lbl 1

mov [si], Al در خافظه میرود AL در حافظه میرود

inc si

cmp al, 0DH

Loop NZ for

Lbl 1:

For: mov AH, 07H

INT 21H

cmp AL,0DH

JNE for

برنامه سازی صفحه کلید:

يك بايت

7 6 5 4 3 2 1 0

Scan code

Make code: زمان فشر ده شدن كليد كد بيت 7 به 0 تبديل ميشو د.

Bread code: زمان برداشتن کلید کد بیت 7 یك میشود.

Scan code: حاصل فشر دن كليدها و تبديل شدن آنها به اعداد و ارسال سريال به PC.

هنگام فشر دن یك كلید بیت هفتم scan code صفر است. زمان رها كر دن این بیت، یك میشود. به دلیل اینكه scan code یك بایت است نمیتوان تمام عملیات ساده و تركیبی كلید ها را در آن ایجاد نمود. بنابراین make میشود و سیستم با دریافت دو make برای هر كدام از اجزاء كلیدهای تركیبی یك make code ارسال میشود و سیستم با دریافت دو break code كه code بعد از آن ارسال شده باشد آنها را با هم تركیب میكند.

√ وقفه 99H کار scan code و make code و break code را انجام میدهد.

وقفه 16H: دارای دو تابع است:

(پاك كردن كاراكتر از بافر) Read keyboard

(کاراکتر را از بافر پاك نميکند) Read keyboard

02: Read control keys

7 6 5 4 3 2 1 0

Insert Caps lock Num lock Scroll lock Alt Ctrl Left shift Right shift

وقفه 21H: سرويس 01H: خواندن يك حرف از صفحه كليد و نهايش در مانيتور.

سرويس 07H: خواندن يك حرف از صفحه كليد بدون نهايش در مانيتور.

سرويس 199H: نهايش يك پيغام يا رشته روى مانيتور.

نوشتن یك یا چند كاراكتر با رنگ مشخص:

AH ← 09 MOV AH,09 (مثال)

AL ← کد اسکی MOV AL,'T'

BL ← نگ MOV BL,011110101B

MOV BH,0

BH ← شاره صفحه MOV CX,4

CX ← int 10H

نوشتن پیکسل در حالت گرافیك:

AH ← OCH

AL ← color

CX ← x

MOV AL,30

MOV CX,100

DX ← y

MOV DX,100

BH ← page number

MOV BH,0

INT 10H

تعیین اندازه ی مکان نها (0 تا 15 سطر)

AH**←** 01

CH START


CL ____ END

MOV AH,1

MOV CH,5

MOV CL,10

INT 10H



تعیین محل مکان نها:

(مثال)

AH ← 2

DL ← نمثال

MOV DH,10

MOV DL,15

BH ← شاره صفحه فعال

MOV BH,0

INT 10H

پاك كردن صفحه نيايش:

AH ← 6 AL ← 0


شاره ستون گوشه سمت چپ بالای پنجره میتون گوشه سمت پ

شهاره سطر گوشه سمت چپ بالای پنجره

شماره سطر گوشه سمت راست پایین پنجره مسمد کشت است کا سماره سطر کوشه سمت راست پایین پنجره

شماره ستون گوشه سمت راست پايين پنجره **──**

رنگ زمینه و حروف حلوف



MOV AX,0600H

MOV BH,61H

(مثال)

INT 13.5 – Format Disk Track

AH = 05

AL = interleave value (XT only)

CX = track / cylinder number (see below for format)

DH = head number (0 - 15 dec.)

DL = drive number (0 = A:, 1 = 2nd floppy, 80h = drive 0, 81h = drive 1)

ES:BX = pointer to block of "track addres fields" containing

Four byte fields for each sector to be formatted of the form:

1 byte track number

1 byte head number Size #

1 byte sector number Codes Bytes

1 byte sector size code 0 128

- 1 256
- 2 512
- 3 1024

on return:

AH = status (see ~ INT 13, STATUS ~)

CF = 0 if successful

= 1 if error

INT 13,10 – Test for Drive Ready (XT & newer)

AH = 10h

DL = drive number (0 = A:, 1 = 2nd floppy, 80h = drive 0, 81h = drive 1)

on return:

AH = status (see ~ INT 13, STATUS ~)

CF = 0 if successful

= 1 if error

ساختار دیسکت (soft disk): دارای تعدادی track است به صورت حلزونی که از 0 تا N شهاره گذاری شده، هر track به چند sector تقسیم میشود و هر سکتور در فرمت 512, DOS بایت است.

 $Nsectors \approx Disket _{Type} + Format _{Type}$

$$C_D = S * T * 512 * N_{side}$$
 ظرفیت دیسکت:

Double – density: C = 9 * 80 * 512 * 2 = 720 KB

$$High - density = C = 18 * 80 * 512 * 2 = 1044 MB$$

ساختار دیسک سخت: چندین صفحه ی Platter بر روی هم (pack) با دو رویه

$$C_H = C * T * S * 512 * N_{side} * N_P$$

اطلاعات یا به صورت همزمان به صورت یک بایت در یک pack نوشته میشود و یا در شیارهای هم شعاع (سیلندر) از پایین ترین صفحه تا بالاترین صفحه نوشته میشود.

دسترسی به دسکت از طریق BIOS: وقفه ی 13H توابع دسترسی به دیسکت را در بایاس فراهم میکند.

ساختار ذخیره سازی دیسک نرم در نوع ۳،۵۰۰:

	سكتور شروع	سكتور پايان	تعداد سكتور
Boot Sector	0	0	1
FAT 1	1	9	9
FAT 2	10	18	9

DIRECTORY	19	32	14
DATA Area	33	2879	2847

توابع وقفه ی شماره ی 13**H**:

شرح		شہارہ
سیستم دیسک به کنترلر درایو فرمان میدهد تا یک ریست سخت افزاری انجام دهد	Reset	00
وضعیت آخرین عملیات دیسک را برمیگرداند	Read Status	0 1
یک یا چند سکتور دیسک را میخواند	Rend	02
یک یا چند سکتور را از حافظه، در دیسک مینویسد	Write	03
صحت یک یا چند سکتور را مشخص میکند	Verify	04
یک شیار را فرمت میکند	Format	0 5

وضعیت گرداننده: تابع 01 پس از فراخوانی وضعیت گرداننده را در ثبات AH برمیگرداند، صفر نشان دهنده ی موفقیت آمیز بودن است و هر مقدار غیر صفر یا set شدن CF بیانگر خطاست.

نوع گرداننده و فرمت دیسکت: تابع H 80 اطلاعات زیر را در ثبات های مختلف قرار میدهد.

BL نوع درايو0.01H = 5.25", 360KB DH 01 نوع درايو 02H = 5.25", 12MB CH 02 03H = 3.5", 720KB CL تعداد شيار 04H = 3.5", 1.44MB

اشاره گر به جدول پارامترهای درایو

DDFT: جدولی که پارامترهای مورد نیاز برای دسترسی به کنترلر دیسک در آن قرار دارد.

برنامه ای بنویسید که وضعیت فعلی دیسکت را برگردانده و نوع گرداننده و فرمت دیسکت را مشخص کرده و سرانجام سیستم را reset کند.

برنامه ای بنویسید که اطلاعات سکتور اول داده ی دیسک را خوانده و قبل از نوشتن مجدد این
 اطلاعات در همان محل از عدم تعویض دیکست مطلع شود (تابع 16H). ثبات AH

خواندن بخش های دیسکت: تابع ط2H این عمل را انجام میدهد و پارامترهای زیر نیاز میباشد.

پس از خواندن وضعیت خطا در AH و تعداد پخش های خوانده شدن در AL قرار میگیرد.

يعني خطا رخ داده. CF = 1

 \mathbf{AL} : تعداد سکتور های خوانده شده

 \mathbf{DL} :(\mathbf{B} یا \mathbf{A}): مقدار نوع درایو

شماره رویه: DH

تعداد سكتور: CL

تعداد شيار: CH

آدرس بافر داده های خوانده شده: ES:BX

برنامه ای بنویسید که چند سکتور از دیسکت را خوانده و مقادیر خوانده شده را در خروجی بنویسید.

نوشتن بخش های دیسکت: تابع H 3 P برای این عمل استفاده میشود (همانند قسمت قبل ثبات ها).

🗸 برنامه ای بنویسید که شیارهای مشخص شده بر روی دیسکت را فرمت کند. (05H).

دسترسی به دیسک سخت از طریق BIOS: از همان وقفه ی 13H استفاده میشود، که برخی از این توابع برای کار با دیسک سخت قابل استفاده هستند.

تقسیات دیسک سخت: آماده سازی دیسک سخت سه مرحله دارد:

- 1 ـ Low Level Format و الله بندى سطح پایین): سازماندهى گرداننده به سیلندر، شیار و سکتور به نشانی هایی که بعداً قابل تشیخص و استفاده باشد. فقط برای هاردهای IDE است و در برنامه ی Bios setup و جود دارد.
- 2 FDisk ـ 2: برای استفاده از دیسک های بزرگتر از GB در DOS نیاز به این عمل یعنی بخش بندی کردن دیسک سخت میباشد.
- 3 Format: دیسک به دو بخش primery و Extended فیزیکی تقیسم میشود. وقسمت Extended قیزیکی تقیسم میشود. وقسمت Extended

قسمت اول partition sector است و محل نگهداری اطلاعات نشانی شروع، خاتمه، نوع و ... در تقسیات دیسک است که به این قسمت Partition Table گویند. در هنگام روشن شدن کامپیوتر در حافظه تقسیات دیسک است که به این قسمت AAH و AAH و AAH و AAH و AAH به معنای بخش boot کننده است و در صورت نبود پیغام قرار دادن دیسک بوت کننده در درایو را میدهد.

برنامه ای بنویسید که سکتور 333 دیسک سخت را خوانده و در خروجی بنویسد و بیان کند این سکتور در کدام صفحه و رویه و سیلندر و track قرار دارد؟