StrongSwan یک open-source, cross-platform VPN است که بر پایه IPSec کار میکند و در حوزه های وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد که روی Linuxو FreeBSDو OS Xو Windows و iOS اجرا میشود.

این VPN پروتکل (IKEV1) الاE(Internet Key Exchange) و IKEV1) را پشتیبانی می کند تا دو peer بتوانند بین هم یک (IKEV2) را پشتیبانی می کند تا دو SA)association برقرار کنند.

ما برای پروژه خود، یک site-to-site IPSec VPN راه اندازی کردیم. منظور از site-to-site این است که هر security gateway یک suthentication در پشت خود دارد و علاوه بر آن هر peer برای authentication دیگری از یک pre-shared key(PSK) استفاده می کند.

1- در گام اول میبایست طوری kernel را پیکره بندی کنیم که packet forwarding فعال شود این کار را با اضافه کردن متغیر مناسب در فایل etc/sysctl.conf/انجام میدهیم.


\$ sudo vim /etc/sysctl.conf

در فایل فوق، خطوط زیر را از حالت comment در می آوریم.

```
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
```

2- بعد از آن، setting جدید را با استفاده از دستور زیر، load می کنیم.

\$ sudo sysctl -p




3- در گام بعدی، UFW firewall را غیرفعال می کنیم.

```
$ sudo ufw disable
```

4- در گام بعدی، package cache خود را update کرده و پکیج strongswan را نصب می کنیم.

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install strongswan
```



5- در گام بعدی سرویس strongswan فعال شده و توسط دستورات زیر، میتوانیم حالت آنها را چک کنیم.

\$ sudo systemctl status strongswan-starter
\$ sudo systemctl is-enabled strongswan-starter


```
6- در گام بعدی، gateway ها را config می کنیم.
در طرف اول داریم:
```

```
$ sudo cp /etc/ipsec.conf /etc/ipsec.conf.orig
$ sudo nano /etc/ipsec.conf
```

متن های زیر را در این فایل قرار میدهیم.

```
config setup
        charondebug="all"
        uniqueids=yes
conn devgateway-to-prodgateway
        type=tunnel
        auto=start
        keyexchange=ikev2
        authby=secret
        left=...
        leftsubnet=...
        right=...
        rightsubnet=...
```

```
ike=aes256-sha1-modp1024!
esp=aes256-sha1!
aggressive=no
keyingtries=%forever
ikelifetime=28800s
lifetime=3600s
dpddelay=30s
dpdtimeout=120s
dpdaction=restart
```



```
$ sudo cp /etc/ipsec.conf /etc/ipsec.conf.orig
$ sudo nano /etc/ipsec.conf
```

در فایل در طرف دوم داریم:

```
config setup
        charondebug="all"
        uniqueids=yes
conn prodgateway-to-devgateway
        type=tunnel
        auto=start
        keyexchange=ikev2
        authby=secret
        left=...
        leftsubnet=...
        right=...
        rightsubnet=...
        ike=aes256-sha1-modp1024!
```

```
esp=aes256-sha1!

aggressive=no

keyingtries=%forever


ikelifetime=28800s


lifetime=3600s

dpddelay=30s


dpdtimeout=120s

dpdaction=restart
```






با استفاده از دستور زیر می توانیم، به راهنمای IPsec دست پیدا کنیم.



7- برای به دست آوردن یک PSK از دستور زیر استفاده می کنیم.

\$ sudo vim /etc/ipsec.secrets



estart را restart کرده و وضعیت آن را مشاهده می کنیم.

```
$ sudo ipsec restart
$ sudo ipsec status
```

10- در نهایت، ping می کنیم.

