# Wärme- und Stoffübertragung I

**Beispiel: Schutzschirm** 

Prof. Dr. -Ing. Reinhold Kneer Dr. -Ing. Dr. rer. pol. Wilko Rohlfs






#### Lernziele

#### Schutzschirm


Wie gut lässt sich Strahlung abschirmen und welche Eigenschaften machen einen guten Strahlungs-Schutzschirm aus? (im Fall von zwei parallelen Platten)







#### Ausgangssituation



e Wie kann "kalte" Platte dauerhaft auf 20°C gehalfen werden?

entweder durch starte

Kühlung (kommt in späterem


Kapitel) oder

=> durch Schutzschirm






# Schutzschirm: wie Einfluß berechnen?







# **Schutzschirm: Herleitung**




# **Nettowärmeströme Schirm - Platten**

$$\dot{q}_{1 \rightleftharpoons s}^{"} = \frac{\sigma \left(T_1^4 - T_s^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_s} - 1}$$

$$\dot{q}_{S\rightleftharpoons2}^{"}=\frac{\sigma\left(T_{S}^{4}-T_{2}^{4}\right)}{\frac{1}{\varepsilon_{S}}+\frac{1}{\varepsilon_{2}}-1}$$



### **Schutzschirm: Herleitung**



### **Nettowärmeströme Schirm - Platten**

$$\dot{q}_{1\rightleftharpoons s}^{"} = \frac{\sigma \left(T_1^4 - T_s^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_s} - 1}$$


$$\dot{q}_{s \rightleftharpoons 2}^{"} = \frac{\sigma \left(T_s^4 - T_2^4\right)}{\frac{1}{\varepsilon_s} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

# **Kopplung am Schirm**

$$\dot{q}_{1\rightleftharpoons2}^{\prime\prime} = \dot{q}_{1\rightleftharpoons3}^{\prime\prime} = \dot{q}_{s\rightleftharpoons2}^{\prime\prime}$$



## **Schutzschirm: Herleitung**



#### **Nettowärmeströme Schirm - Platten**

$$\dot{q}_{1 \rightleftharpoons s}^{\prime\prime} \left( \frac{1}{\varepsilon_{1}} + \frac{1}{\varepsilon_{s}} - 1 \right) = \sigma \left( T_{1}^{4} - T_{s}^{4} \right)$$

$$\dot{q}_{s \rightleftharpoons 2}^{\prime\prime} \left( \frac{1}{\varepsilon_s} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right) = \sigma \left( T_s^4 - T_2^4 \right)$$

# Eliminierung von $T_s$

$$\dot{q}_{1\rightleftharpoons S}^{\prime\prime}\left(\frac{1}{\varepsilon_{1}}+\frac{1}{\varepsilon_{S}}-1\right)+\dot{q}_{S\rightleftharpoons 2}^{\prime\prime}\left(\frac{1}{\varepsilon_{S}}+\frac{1}{\varepsilon_{2}}-1\right)=\sigma\left(T_{1}^{4}-T_{2}^{4}\right)$$


# **Kopplung am Schirm**

$$\dot{q}_{1\rightleftarrows2}^{\prime\prime}=\dot{q}_{1\rightleftarrows3}^{\prime\prime}=\dot{q}_{s\rightleftarrows2}^{\prime\prime}$$





## **Schutzschirm: Ergebnis Herleitung**



#### **Nettowärmeströme Schirm - Platten**

$$\dot{q}_{1 \rightleftharpoons s}^{\prime\prime} \left( \frac{1}{\varepsilon_{1}} + \frac{1}{\varepsilon_{s}} - 1 \right) = \sigma \left( T_{1}^{4} - T_{s}^{4} \right)$$

$$\dot{q}_{s \rightleftharpoons 2}^{\prime\prime} \left( \frac{1}{\varepsilon_s} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right) = \sigma \left( T_s^4 - T_2^4 \right)$$

# Eliminierung von $T_s$

$$\dot{q}_{1\rightleftharpoons s}^{\prime\prime}\left(\frac{1}{\varepsilon_{1}}+\frac{1}{\varepsilon_{s}}-1\right)+\dot{q}_{s\rightleftharpoons 2}^{\prime\prime}\left(\frac{1}{\varepsilon_{s}}+\frac{1}{\varepsilon_{2}}-1\right)=\sigma\left(T_{1}^{4}-T_{2}^{4}\right)$$

# Kopplung am Schirm


$$\dot{q}_{1\rightleftarrows2}^{\prime\prime} = \dot{q}_{1\rightleftarrows3}^{\prime\prime} = \dot{q}_{s\rightleftarrows2}^{\prime\prime}$$

$$\dot{q}_{1 \rightleftarrows 2}^{"} = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} + \frac{2}{\varepsilon_s} - 2}$$





#### Schutzschirm: Einfluß auf Wärmestrom



# **Nettowärmestrom ohne Schirm**


$$\dot{q}_{1\rightleftarrows s}^{"} = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_s} - 1}$$

# **Nettowärmestrom mit Schirm**

$$\dot{q}_{1 \rightleftharpoons 2}^{"} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1} \circ (T_1^4 - T_2^4)$$



#### **Schutzschirm: notwendige Eigenschaften**



# **Nettowärmestrom mit Schirm**

$$\dot{q}_{1\rightleftharpoons 2}^{\prime\prime} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} + \frac{2}{\varepsilon_s} - 2} \sigma \left(T_1^4 - T_2^4\right)$$

bestimmender Vorfaktor *f* 

Für 
$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.6$$

a) Ohne Schirm f = 0.43

$$f = 0.43$$

b) 
$$\varepsilon_{\rm s}=1$$

$$f = 0.3$$

c) 
$$\varepsilon_{\rm c} = 10^{-5}$$

b) 
$$\varepsilon_s = 1$$
  $f = 0.3$   
c)  $\varepsilon_s = 10^{-5}$   $f = 5 \times 10^{-6}$ 

d) 
$$\varepsilon_s = \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.6$$
  $f = ???$ 

$$f = ???$$

#### **Fazit**

- Auch ein schwarzer Schirmkörper reduziert den Strahlungsaustausch
- Für eine hohe Schirmwirkung muss ε möglichst klein sein ⇒ Hoher Reflexionsgrad





# Verständnisfragen

Warum reduziert sich der Strahlungsaustausch trotz eines Schwarzkörpers als Schutzschirm?

Was passiert, wenn die drei Platten identische Strahlungseigenschaften aufweisen

$$(\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_s)$$
?



