



دليل إعداد خادم نقاط البيع

تقارير POS والباركود والطباعة المباشرة

ONYX-IX Point of Sale (POS) Server Setup

إعداد	Ultimate Solutions
النطاق	خادم تقارير POS · الباركود · الطباعة المباشرة
البيئة	Oracle Forms & Reports – ERP-IAS

نبذة عن الدليل

التي تعمل دون اتصال (Offline). يأتي هذا الدليل مكملاً لدليل تثبيت خادم التطبيقات من Ultimate Solutions. إدارة خادم تقارير POS، وتمكين طباعة الباركود في النقاط، وتفعيل الطباعة المباشرة، والتعامل مع نقاط البيع يجمع هذا الدليل إعدادات خادم نقاط البيع (POS) في نظام ONYX-IX، ويشمل

ملاحظة حول مسارات الأقراص

D:\ كمثال. في بعض البيئات يكون التثبيت على القرص E:\ - استخدم حرف القرص الفعلي لخادمك في كل مسار. تظهر المسارات في هذا الدليل على القرص

محتويات الدليل

- إدارة خادم تقارير POS (إيقاف وتشغيل ومتابعة المهام).
- إعداد طباعة الباركود في نقاط البيع.
- تفعيل الطباعة المباشرة (IxPdfViewer).
- إعداد نقاط البيع التي تعمل دون اتصال (Offline).

1 إدارة خادم تقارير POS

خادم تقارير POS هو المكون onyx-iax_rprt_pos. يمكن متابعة مهامه وإيقافه وتشغيله عبر الأوامر التالية.

متابعة مهام خادم التقارير

الجارية على خادم تقارير POS، افتح الرابط التالي في المتصفح (استبدل localhost بعنوان الخادم عند الحاجة):
لعرض المهام

```
http://localhost:8888/reports/rwservlet/showjobs?server=onyx-iax_rprt_POS
```

إيقاف خادم تقارير POS

```
D:\oracle\ofm\ofr\asinst1\bin\opmnctl stopproc \  
ias-component=onyx-iax_rprt_pos
```

تشغيل خادم تقارير POS

```
D:\oracle\ofm\ofr\asinst1\bin\opmnctl startproc \  
ias-component=onyx-iax_rprt_pos
```

متى تستخدم هذه الأوامر؟
تعديل على إعدادات POS (مثل إضافة مسار الباركود) لتطبيق التغييرات، أو عند الحاجة لإعادة تشغيل الخدمة عند تعليقها.
استخدم إيقاف/تشغيل خادم التقارير بعد أي

2 إعداد طباعة الباركود في النقاط

لتفعيل طباعة الباركود في نقاط البيع، اتبع الخطوات التالية:

١) نسخ مكتبة الباركود

انسخ ملف مكتبة الباركود oraclebarcode.jar إلى مجلد jlib الخاص بالتقارير وإلى مجلد jlib العام:

```
# file: oraclebarcode.jar
# to reports jlib folder:
D:\oracle\ofm\ofr\as1\reports\jlib
# and to general jlib folder:
D:\oracle\ofm\ofr\as1\jlib
```

٢) إضافة المسار إلى ملف بيئة POS

CLASSPATH داخل ملف بيئة POS المسمى ONYXWPOS.env الموجود في مجلد تهيئة WLS_FORMS: أضف مسار مكتبة الباركود في نهاية متغير

```
# location:
...\WLS_FORMS\applications\formsapp_11.1.2\config\ONYXWPOS.env
```

```
# append to the end of CLASSPATH line:
CLASSPATH=...;D:\oracle\ofm\ofr\as1\reports\jlib\oraclebarcode.jar
```

□ بعد التعديل
أعد تشغيل خادم تقارير POS (انظر الخطوة الأولى) لتطبيق إضافة مسار الباركود.

3 تفعيل الطباعة المباشرة

لتفعيل الطباعة المباشرة، استخدم مكون IxPdfViewer وفق الخطوات التالية:

١) نقل ملف العارض

انقل ملف IxPdfViewer إلى مجلد java الخاص بالنماذج (forms):

```
D:\oracle\ofm\ofr\as1\forms\java
```

٢) إضافة الملف إلى قائمة الأرشفة

الملف IxPdfViewer.jar إلى متغير archive في ملف formsweb بمجلد تهيئة WLS_FORMS، ليصبح كالآتي:
أضف

```
# location:  
...\WLS_FORMS\applications\formsapp_11.1.2\config
```

```
archive=NewErpIcon.jar,jicons.jar,frmall.jar, \  
frmwebutil.jar,IxPdfViewer.jar
```

ملاحظة

مسبقاً في قائمة archive؛ ما عليك سوى إضافة IxPdfViewer.jar إلى القائمة. بعد التعديل أعد تشغيل خدمات النماذج.
تأكد من عدم حذف أي ملف موجود

4 نقاط البيع دون اتصال (Offline)

البيع تعمل دون اتصال بالخادم المركزي، يجب نسخ إجراءات المزامنة والتحقق من الخادم إلى تلك النقطة محلياً:
في حال كانت نقطة

- انسخ إجراء التحقق (vld) من الخادم إلى نقطة البيع.
- انسخ إجراء المزامنة (syn) من الخادم إلى نقطة البيع.

لماذا هذه الخطوة؟

لنتمكن من العمل ومعالجة العمليات دون الاتصال المباشر بالخادم المركزي، ثم مزامنة البيانات لاحقاً عند توفر الاتصال.
نقاط البيع التي تعمل دون اتصال تحتاج نسخة محلية من إجراءات التحقق (vld) والمزامنة (syn)

اكتمل الإعداد

والباركود والطباعة المباشرة والعمل دون اتصال. هذا الدليل جزء من سلسلة أدلة Ultimate Solutions لنظام ONYX-IX.
بهذا يكتمل إعداد خادم نقاط البيع (POS) بما يشمل التقارير