



إدارة أنظمة المخازن

الأصناف المركبة




فهرس المحتويات

0	فهرس المحتويات
2	الفصل الأول المدخلات
3	تعريف الأصناف المركبة
8	استبدال مكونات الأصناف المركبة
11	الفصل الثاني العمليات
12	طلب تجميع الأصناف المركبة
22	تجميع الأصناف المركبة
35	تفكيك الأصناف المركبة
47	الفصل الثالث التقارير والاستعلامات

مقدمة

يقدم نظام الأصناف المركبة حلول تكنولوجية لتسهيل عملية الإدارة والتحكم ومراقبة مخزون الأصناف المركبة، وتتبع تكاليف الأصناف الأولية المكونة له وتجميعه وتفكيكه بصورة مرنة بدون الحاجة لخطوات إضافية وجداول كثيرة معقدة، فالكثير من المجالات اليوم تحتاج نظام الأصناف المركبة لتسهيل خطوات العمل اليومي، فعلى سبيل المثال لا الحصر في القطاع الخدمي قد تحتاجه شركات الاتصالات لتكوين صنف (برج اتصالات) بجميع مكوناته الفرعية من هوائيات وبطاريات وهيكل معدني... إلخ ومعاملته كوحدة واحدة.



الفصل الأول

المدخلات

تعريف الأصناف المركبة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تعريف الأصناف المركبة من خلال تحديد رقم التركيبة والصنف المركب الذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة بيانات الأصناف في المدخلات في إدارة المخزون، وتحديد الأصناف الأولية المكونة له وربطها به وذلك من خلال تحديد الكمية من كل صنف أولي لتكوين صنف مركب، فما يجري تعريفه في هذه الشاشة ينعكس في التبويب وما يجري تعريفه في التبويب ينعكس في هذه الشاشة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم التركيبة:** يتم إدخال هذا الرقم يدوياً مع عدم إمكانية استخدام الرقم لنفس الصنف مرة أخرى وهو رقم لتركيبة للصنف حيث يمكن تركيب الصنف بعدة طرق مثل الكمبيوتر.
- **رقم الصنف المركب:** في هذا الحقل يتم تحديد رقم الصنف المركب الذي سيتم تعريفه، ويشترط أن يكون تم تحديد نوعه (صنف مركب) من مؤشر صنف مركب في شاشة بيانات الأصناف ← المدخلات ← نظام إدارة المخازن، ويمكن تحديد الصنف عن طريق ضغط مفتاح F9 لاستعراض قائمة الأصناف المركبة.
- **وحدة القياس:** تظهر في الحقل وحدة قياس الصنف بشكل تلقائي، حيث يتم تحديد وتعريف وحدة القياس للصنف المركب من خلال شاشة بيانات الأصناف ← المدخلات ← نظام إدارة المخازن
- **العبوة:** تظهر العبوة الخاصة بالصنف المركب بشكل آلي، ويُقصد بها الكمية التي تحتويها وحدة القياس المحددة في الحقل السابق من الوحدة الرئيسية للصنف حسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات الأصناف في إدارة المخزون ويعتمد ظهور هذا الحقل على تفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف" في شاشة متغيرات إدارة المخزون.
- **الوصف:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الوصف والشرح الخاص بالعملية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

تستخدم البيانات التفصيلية لإدخال الأصناف الأولية وتحديد الكمية المكونة للصنف المركب مع تحديد كمية الصنف التي ستدخل في التكوين، فعلى سبيل المثال: تريد المنشأة تكوين وحدة جهاز كمبيوتر كصنف مركب من عدة أصناف أولية

(عدد واحد لوحة مفاتيح، وعدد واحد فأرة، وعدد واحد وحدة معالجة، وعدد اثنان شاشة "تصرف مع كل جهاز") فهنا تختلف الكميات المكونة للصنف المركب.

- **رقم/ اسم الصنف:** يُستخدم الحقل لاختيار الصنف من قائمة الأصناف التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصناف" ويتم استدعاء قائمة بيانات الأصناف بضغط مفتاح F9، فيعرض النظام قائمة برقم واسم الصنف، بشرط ان يكون قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الصنف في مكونات الأصناف المركبة" للصنف من **تبويب صنف مركب** ← **تبويب البيانات الرئيسية** ← **شاشة "بيانات الأصناف"** ← **المدخلات**، لكي يتم تعريفه كصنف أولي مكون للصنف المركب.

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الصنف في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالفأرة على حقل رقم الصنف والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الصنف وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل . Alt+T، Alt+I، F8، F9، F3، F5

وتتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالآتي:

مفتاح	البيان	مفتاح	البيان
F9	إظهار قائمة جميع الأصناف مرتبة برقم الصنف.	Alt+I	للذهاب لشاشة "بيانات الأصناف" وعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.
F8	إظهار قائمة الأصناف مرتبة بأسماء الأصناف أبجدياً.	Alt+T	للذهاب لشاشة "حركة الأصناف" لعرض الحركات التي تمت على الصنف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.
F3	لنسخ البيانات من السجل السابق/السطر الأعلى، لا يعمل في حالة كان السجل الحالي هو السجل الأول.	F5	للذهاب لشاشة عرض الأصناف لتنفيذ استعلام عن بيانات الصنف مباشرة.

- **وحدة القياس / العبوة:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، والتي تم تعريفها للصنف في **تبويب "وحدات القياس"** ← **شاشة "بيانات الأصناف"**، وذلك بشكل آلي بالإضافة للعبوة الخاصة بوحدة القياس أيضاً، وفي حالة تم تعريف أكثر من وحدة قياس، يتم اختيار وحدة من قائمة وحدات القياس بضغط مفتاح F9.

ملاحظة: يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".

- **الوحدة العددية/ قيمة المعامل:** تستخدم هذه الحقول مع الأصناف المُقاسة بوحدة قياس "وزن"، ويتم تحديد الصنف أنه مقاس بالوزن من حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف" وتحديد الاختيار "وزن" والتي يمكن تحويلها لوحدة عددية تستخدم بالتبادل مع الوحدة المُقاسة بالوزن، من شاشة "بيانات الأصناف" -> تبويب "وحدات القياس".

حيث يتم فيه تحديد الوحدة العددية للصنف، فعلى سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "الطن"، فيمكن تعريف وحدات عددية "أسيخ" مساوية لوحدة القياس المُقاسة بالوزن وهي 20 "سيخ" للطن الواحد، والوحدة العددية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط (F9)، وقيمة المعامل تظهر تباعاً بصورة آلية حسب ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة 1: يتأثر ظهور حقل قيمة المعامل بتفعيل متغير "إظهار المعامل للوحدات العددية في شاشات العمليات"، وكذلك يتأثر تفعيل الحقول الوحدة العددية والمعامل والكمية العددية في حالة تفعيل متغير "استخدام نظام الأوزان".

ملاحظة 2: يتم تعريف وحدات القياس المُقاسة والعددية من شاشة "وحدات القياس" -> **التهيئة** -> **نظام إدارة المخزون**.

ملاحظة 3: يمكن تعديل قيمة المعامل إذا تم تفعيل مؤشر (قابل للتعديل) للوحدة العددية في شاشة "بيانات الأصناف"، وبموجب هذا المعامل تظهر كمية الصنف المُقاسة بالوزن المقابل للكمية العددية المدخلة في حقل (الكمية العددية) أو العكس.

- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط الصنف المُكون، على مستوى صنف وتاريخ انتهاء.

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بتاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل متغير "استخدام تاريخ الانتهاء" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" -> **التهيئة**، وكذلك يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- **المقطع التحليلي/ المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي:** تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط الصنف المُكون على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر، وتظهر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي وتظهر ترجمته كوصف في حقل وصف المقطع التحليلي.

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام مقاطع الأصناف" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" <التهيئة>، وكذلك يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- **الطول / العرض / الارتفاع:** الطول / العرض / الارتفاع: تظهر البيانات الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف" إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معامل القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، وتكون الحقول قابلة للتعديل اليدوي حسب الاختيار المحدد في حقل معامل القياس والوزن فإذا تم تحديد حجم يتيح النظام التعديل بكلاً من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا كان تم تحديد مساحة يتيح النظام التعديل بكلاً من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتيح النظام التعديل على (الطول فقط).

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تبويب "المتغيرات الأخرى" <التهيئة> <شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون">.

- **العدد:** يستخدم الحقل لإدخال العدد بالارتباط مع حقول الأبعاد "القياس" مثل (الطول، العرض، الارتفاع)، بحيث يتم تفعيل الحقل فقط إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معامل القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، لا احتساب حقل الكمية.

- **الكمية العددية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الرصيد المطلوب تجميعه للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتفعيل متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في شاشة المتغيرات، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معامل القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مقاسة (الوحدات المقاسة مثل الكيلوجرام والطن... إلخ) وأيضاً معرف لها وحدة عددية مكافئة (مثل الأسياخ والشكائر)، مثل ما تم شرحه سابقاً في حقل الوحدة العددية، فعلى سبيل المثال إذا كان طن الحديد يحتوي على 60 سيخ حديد، وتم إدخال الكمية العددية في هذا الحقل 180 "سيخ"، فسيتم ترجمته في حقل الكمية التالي إلى 3 طن حديد، والعكس صحيح، مع العلم أنه يمكن إدخال كسور لوحدة القياس المقاسة فقط إذا كانت الوحدة العددية المعرفة قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الكسور" معها، فمثلاً يمكن إدخال 70 سيخ في حقل الكمية العددية ليتم تحويلها إلى 1.16 طن.

- **الحد الأدنى / الأعلى:** يتم إدخال نطاق الكميات المستخدمة لتكوين الصنف المركب من الأصناف.

- **الكمية:** يستخدم الحقل لتحديد كمية الصنف المكون، والتي تدخل في تكوين وحدة واحدة من الصنف المركب فقد يحتاج صنف تجميع وحدة من صنف "ص" وحدتان من صنف "س" على أن تكون الكمية داخل نطاق الحد الأدنى والحد الأعلى.

- **الكمية المتوفرة:** تظهر بشكل آلي في هذا العمود الكمية المتوفرة من الصنف على مستوى مخازن المنشأة.

- **الفارق:** في هذا الحقل يتم احتساب الفارق بشكل آلي بين الكمية التي يحتاجها الصنف المركب من الصنف المكون له، وبين الكمية المتوفرة للصنف ذاته في المخازن.

- **نسبة التكاليف:** يستخدم الحقل لإدخال نسبة التكاليف بشكل يدوي، ويُعبر عن نسبة تكاليف الصنف الأولي "المكون" للصنف المركب، ويستفاد من نسب التكاليف أثناء فك تجميع الصنف المركب لتوزيع التكلفة حسب نسبة الصنف، ويُلاحظ أن إجمالي نسب الأصناف المكونة يجب أن يساوي 100%.

ملاحظة: يعتمد ظهور هذا الحقل على تفعيل متغير "استخدام نسب التكاليف لمكونات الأصناف المركبة".

- **رقم/ أسم المصروف:** يستخدم هذا الحقل في إدخال المصاريف الخاصة بالصنف الخدمي الذي يستخدم في مكونات التركيبة وعند إدخال الصنف الخدمي يتم تفعيل حقل الرقم المصروف لاختيار رقم المصروف من قائمة المصاريف بضغط مفتاح F9.

- **السماح بتعديل الكمية:** يستخدم الحقل لتحديد إمكانية أو عدم إمكانية تعديل كمية صنف مكون لصنف مركب بعينه بصورة استثنائية أو خاصة على مستوى صنف مكون أولي بعينه.

- **السماح بحذف الصنف:** يستخدم الحقل لتحديد إمكانية أو عدم إمكانية حذف صنف مكون لصنف مركب بعينه بصورة استثنائية أو خاصة على مستوى صنف مكون أولي بعينه.

توضيح هام: يتم ظهور خيارات في حقل "السماح بتعديل الكمية" و "السماح بحذف الصنف" اعتماداً على ما تم إدخال في حقول "الحد الأدنى" و "الكمية" و "الحد الأعلى" بمعنى في سبيل المثال إدخال الحد الأدنى 1 والكمية 1 و الحد الأعلى 1 في هذه الحالة سيتم ظهور "لا يسمح" في حقل السماح بتعديل الكمية و "لا يسمح" في حقل السماح بحذف الصنف علماً خيار "يسمح" في حقل السماح بحذف الصنف يظهر في حالة أن الحد الأدنى يساوي 0، مثال آخر: إدخال الحد الأدنى 0 والكمية 1 و الحد الأعلى 2 في هذه الحالة سيتم ظهور "يسمح" في حقل السماح بتعديل الكمية و "يسمح" في حقل السماح بحذف الصنف.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة:

- **إجمالي الكميات:** يظهر في هذا الحقل إجمالي الكميات التي سيتم استخدامها من جميع الأصناف المكونة لصنف مركب سواءً من صنف واحد أو من مجموعة أصناف لتكوين الصنف المركب.

ملاحظة: يعتمد ظهور هذا الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات"

- **مجموع النسب:** يعبر عن إجمالي نسب الأصناف الأولية من الصنف المركب وتكون بقيمة 100%.

ملاحظة: يعتمد ظهور هذا الحقل على تفعيل متغير "استخدام نسب التكاليف لمكونات الأصناف المركبة".

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

استبدال مكونات الأصناف المركبة

الاستخدام: يتم استخدام الشاشة من خلال تحديد الصنف الأولي المكون للصنف المركب والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "تعريف الأصناف المركبة"، حيث يتم إنزال كل الأصناف المركبة التي تحتوي على الصنف الأولي لغرض استبدال أو تعديل أو حذف الصنف الأولي المكون لكل الأصناف المركبة التي تم إنزالها.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح F6 كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم الصنف:** يستخدم الحقل لاختيار رقم الصنف حيث يمثل هذا الحقل الصنف الأولي المكون للأصناف المركبة على أن يكون قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الصنف في مكونات الأصناف المركبة" ← تبويب صنف مركب ← تبويب البيانات الرئيسية ← شاشة "بيانات الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخزون، للصنف الأولي مسبقاً لكي يتم تعريفه كصنف أولي مكون للصنف المركب.

- **وحدة القياس/العبوة:** عند اختيار الصنف المراد إنزاله في البيانات التفصيلية يتم إنزال وحدة القياس وكمية العبوة المربوطة مع بالصنف.

- **رقم/ تاريخ العملية:** تظهر البيانات بصورة آلية لرقم وتاريخ العملية.

- **نوع العملية:** وهو الهدف الرئيسي للشاشة وتحديد ما إذا كان الهدف استبدال صنف أولي بصنف أولي آخر لتكوين نفس الصنف المركب أو لحذف صنف أولي من الصنف المركب، أو تعديل كمية الصنف الأولي المكونة للصنف المركب.

ملاحظة: يمكن للمستخدم تعديل أو حذف أو تبديل صنف بآخر في شاشة "تعريف الأصناف المركبة" لكن من هذه الشاشة تسهيلاً للعملية في حالة كان سيتم التغيير على الكثير من الأصناف المركبة.

- زر "تنفيذ": بعد الضغط على هذا الزر يتم إنزال كل الأصناف المركبة التي تحتوي على الصنف الأولي الذي تم اختياره.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **رقم الصنف المركب / اسم الصنف / وحدة القياس:** يتم في هذه الحقول ظهور رقم واسم الصنف المركب الذي يحتوي على الصنف الأولي الذي تم اختياره وكذلك وحدة قياس الصنف المركب.
- **رقم التركيبة:** عند إدخال رقم الصنف يتم ظهور رقم التركيبة آلياً بناءً على ما تم تعريفه في شاشة "تعريف الأصناف المركبة"، وفي حالة تعريف أكثر من رقم تركيبة للصنف المركب يتم الاختيار من قائمة "الأصناف المركبة" بالضغط (F9).
- **رقم الصنف / اسم الصنف / وحدة القياس / العبوة:** في هذه الحقول يظهر بشكل آلي رقم واسم الصنف الأولي ووحدة القياس وكمية العبوة الخاصة به مثل ما تم تدوينه في البيانات الأساسية.
- **ملاحظة:** يجب ان يكون قد تم تفعيل "مؤشر استخدام الصنف في مكونات الأصناف المركبة" في تبويب صنف مركب ← تبويب البيانات الرئيسية ← شاشة "بيانات الأصناف" ← المدخلات ← نظام ادارة المخزون.
- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لإدخال تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط العملية على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.
- **ملاحظة:** تفعيل الحقل الخاص بتاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل متغير "استخدام تاريخ الانتهاء" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، وكذلك يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".
- **المقطع التحليلي / المقاطع التحليلية من 1-6 / وصف المقطع التحليلي:** تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط العملية على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر، وتظهر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي وتظهر ترجمته كوصف في حقل وصف المقطع التحليلي.
- **ملاحظة:** تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام مقاطع الأصناف" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، وكذلك يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".
- **كمية الصنف المكون:** يتم في هذا الحقل ظهور كمية الصنف الأولي التي تدخل في تكوين وحدة واحدة من الصنف المركب.
- **الحد الأدنى/الأعلى:** يتم إدخال نطاق الكميات المستخدمة ل (استبدال/حذف/تعديل) كمية الصنف في الصنف المركب.
- **رقم/ اسم المصروف:** يستخدم لإدخال المصاريف الخاصة بعملية استبدال/حذف/تعديل كمية الأصناف، بحيث يختار المستخدم رقم المصروف من حقل رقم المصروف بضغط مفتاح F9، ويستدعي التبويب قائمة أنواع المصروفات التي تم تهيئتها في شاشة "تهيئة المصاريف".

- في حالة اختيار نوع العملية "استبدال أصناف"

- **رقم الصنف / اسم الصنف / وحدة القياس:** يقوم المستخدم باختيار الصنف الأولي الجديد الذي سيحل محل الصنف الأولي وبمجرد اختياره يتم ظهور رقم واسم الصنف ووحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية، والتي تم تعريفها للصنف في تبويب "وحدات القياس" ← شاشة "بيانات الأصناف"، وذلك بشكل آلي بالإضافة للعبوة الخاصة بوحدة القياس أيضاً، وفي حالة تم تعريف أكثر من وحدة قياس، يتم اختيار وحدة من قائمة وحدات القياس بضغط مفتاح F9.

- **الكمية الجديدة:** يتم في هذا الحقل تدوين الكمية الجديدة من الصنف الأولي الجديد.

- في حالة اختيار نوع العملية "حذف صنف": يتم تحديد الكمية المراد حذفها من الصنف الأولي في حقل كمية الصنف المكون.

ملاحظة: لا يمكن حذف صنف أولي في حالة كان تم تفعيل مؤشر "لا يسمح بحذف الصنف

المكون للصنف المركب" في تبويب صنف مركب ← تبويب البيانات الرئيسية ← شاشة "بيانات

الأصناف" ← المدخلات ← نظام ادارة المخزون.

- في حالة اختيار نوع العملية "تعديل كمية الصنف"

- **الكمية الجديدة:** يتم في هذا الحقل إدخال الكمية الجديدة من الصنف الأولي المكون للصنف المركب.

ملاحظة: لا يمكن تعديل كمية الصنف الأولي المكون للصنف المركب في حالة كان تم تفعيل

مؤشر "لا يسمح بتعديل الصنف المكون للصنف المركب"

- **نسبة التكاليف %:** يظهر هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام نسب التكاليف لمكونات الأصناف المركبة" ويعبر عن

نسبة تكاليف الصنف ولا يمكن تعديله هنا في هذه الشاشة إنما يتم إدخاله بشكل يدوي في شاشة "تعريف الأصناف

المركبة" مع العلم انه يجب أن تكون إجمالي نسبة التكاليف 100% حتى تتم حفظ العملية.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12)، وبمجرد الحفظ سيتم ايضاً حفظ التغير

الذي تم على الصنف المركب في شاشة "تعريف الأصناف المركبة".

الفصل الثاني

العمليات

طلب تجميع الأصناف المركبة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تحديد الكميات المطلوب تجميعها من الصنف المركب وطلبات تجميع الأصناف المركبة ليس لها أي تأثير مخزني أو محاسبي، فهي وثيقة إدارية تستوجب استيفاء شروط الاعتماد في حالة تفعيل نظام الاعتمادات للشاشة.

طريقة استخدام الشاشة

يتم التعامل مع الشاشة بعد النقر على زر إضافة أو مفتاح F6 كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل الحالي على النظام ولا يمكن تعديلها، فقط يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بواسطة (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **نوع الوثيقة الفرعي:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات المخزون" <تهيئة> إدارة المخزون.
- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحذوفة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" <تهيئة> إدارة المخزون، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة المخزون" <تبويب "متغيرات أخرى"> متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة" وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم

صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **العميل:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <التهيئة< إعدادات النظام <إدارة النظام، وذلك لتحديد العميل الذي يتم طلب جميع الأصناف المركبة له، عن طريق الاختيار من خلال قائمة العملاء، والتي تستدعي البيانات من شاشة "بيانات العملاء" بضغط زر (F9)، وذلك في حالة أراد المستخدم تجميع الكمية لعميل معين.

ملاحظة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال العملاء في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح

المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالفأرة على حقل رقم العميل، والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض ترميز العميل في بيانات العملاء، وعمليات لعرض حركات العميل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل Alt+T، Alt+I، F8، F9.

تلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

مفتاح	البيان	مفتاح	البيان
F9	لإظهار قائمة جميع العملاء مرتبة برقم العميل.	Alt+I	للذهاب لشاشة "بيانات العملاء"، وعرض ترميز العميل في بيانات العملاء مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.
F8	لإظهار قائمة العملاء مرتبة بأسماء العملاء أبجدياً.	Alt+T	للذهاب لشاشة حركات العملاء لعرض الحركات التي تمت على العميل مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.

- **من مخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن الذي سيتم صرف المواد الأولية "الأصناف المكونة لأصناف مركبة" منه ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن التي تظهر بالنقر على الحقل نقرة مزدوجة أو ضغط مفتاح (F9)، كما يمكن أيضاً الضغط على (Alt+I) لعرض شاشة "بيانات المخازن".

- **إلى مخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن الذي سيتم تجميع وتوريد الصنف المركب إليه ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن التي تظهر بالنقر على الحقل نقرة مزدوجة أو ضغط مفتاح (F9)، كما يمكن أيضاً الضغط على (Alt+I) لعرض شاشة "بيانات المخازن".

ملاحظة: عند تفعيل متغير "استخدام تعدد المخازن في الأصناف المركبة" يختفي حقل "من المخزن" في البيانات الرئيسية، ويتم تفعيل الحقل "من المخزن" في شاشة فرعية باسم "مكونات

الصنف المركب" في البيانات التفصيلية، بعد النقر على الزر الخاص بالشاشة المذكورة يتاح للمستخدم اختيار أكثر من مخزن سيتم صرف المواد الأولية أو المكونة للصنف المركب منهم، ويراعى تفعيل صلاحية السماح بعرض مكونات الأصناف المركبة على مستوى المستخدمين.

- **رقم الموظف:** يتم في الحقل-اختيارياً-تحديد رقم الموظف صاحب الطلب بالضغط على مفتاح(F9)، ويستدعي الحقل بياناته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" < المدخلات العامة < الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.
- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" < تهيئة < إعدادات النظام < إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التنبيه من شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون".

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" < التهيئة < إدارة النظام، ويستخدم الحقل لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.
- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" < التهيئة < إعدادات النظام < إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمرجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **مؤشر "تم استخدامه في جميع الأصناف المركبة":** تظهر إشارة (✓) على المؤشر بصورة آلية، للدلالة على أن الطلب قد تم بالفعل استخدامه في شاشة "جميع الأصناف المركبة".

- **مؤشر "تم استخدامه في طلب الصرف":** تظهر إشارة (✓) على المؤشر بصورة آلية، للدلالة على أن الطلب قد تم استخدامه في طلب الصرف.

- **مؤشر "تم استخدامه في طلب التحويل":** تظهر إشارة (✓) على المؤشر بصورة آلية، للدلالة على أن الطلب قد تم استخدامها في طلب التحويل.

- **مؤشر "إنزال كميات المكونات بحسب تاريخ الانتهاء":** عند التأشير على هذا المؤشر يتم إنزال الأصناف في شاشة "مكونات الصنف المركب" بحيث يتم سحب الكميات ذات تاريخ الانتهاء الاقدم.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **رقم واسم الصنف:** يتم في الحقل تحديد رقم الصنف الذي سيتم طلب تجميعه من قائمة الأصناف التي تظهر بالنقر على مفتاح (F9) وبعد تحديد رقم الصنف يظهر اسم الصنف بشكل آلي كما يمكن البحث بالاسم بالنقر على مفتاح (F8).

ملاحظة: يجب ان يكون قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الصنف في مكونات الأصناف المركبة" الخاص بالصنف في شاشة "بيانات الأصناف" في تبويب "صنف مركب" في تبويب بيانات الرئيسية وذلك لاستخدامه كصنف مكون أولي للصنف المركب.

ملاحظة: يمكن تكرار إدخال نفس الصنف في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في طلب تجميع الأصناف المركبة" وتحديد "يسمح بالتكرار أو يسمح بالتكرار مع ظهور رسالة تنبيه للمستخدم".

- **وحدة القياس / العبوة:** تظهر وحدات القياس المختلفة والتي تم تعريفها للصنف في تبويب "وحدات القياس" ← شاشة "بيانات الأصناف"، في حالة كانت وحدة قياس وحيدة، أما في حالة تعريف عدة وحدات فيمكن الاختيار من قائمة الوحدات بضغط مفتاح F9 وذلك بشكل آلي مع العبوة الخاصة بوحدة القياس.

ملاحظة: يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".

- **رقم التركيبة:** عند إدخال رقم الصنف يتم ظهور رقم التركيبة آلياً بناء على ما تم تعريفه في شاشة "تعريف الأصناف المركبة"، وفي حالة تعريف أكثر من رقم تركيبة للصنف المركب يتم الاختيار من قائمة "الأصناف المركبة" بالضغط (F9)، علماً بالضغط (Alt+I) يتم الانتقال إلى شاشة "تعريف الأصناف المركبة" لعرض مكونات الصنف المركب والضغط (Alt+T) يتم الانتقال إلى شاشة "حركة الأصناف المركبة" وعرض حركة الصنف المركب.

- **الوحدة العددية / قيمة المعامل:** تستخدم تلك الحقول مع الأصناف المقاسة بوحدة قياس "وزن" ويتم تحديد الصنف أنه مقاس بالوزن من حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف" وتحديد الاختيار وزن والتي يمكن تحويلها لوحدة عددية تستخدم بالتبادل مع الوحدة المقاسة بالوزن، من شاشة "بيانات الأصناف" ← تبويب "وحدات القياس".

- حيث يتم فيه تحديد الوحدة العددية للصنف، فعلى سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "الطن"، فيمكن تعريف وحدات عددية "أسيخ" مساوية لوحدة القياس المقاسة بالوزن وهي 20 "سيخ" للطن الواحد، والوحدة

العديدية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط (F9)، وقيمة المعامل تظهر تبعاً بصورة آلية حسب ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة 1: يتأثر ظهور حقل قيمة المعامل بتفعيل متغير "إظهار المعامل للوحدات العددية في شاشات العمليات"، وكذلك يتأثر تفعيل الحقول الوحدة العددية والمعامل والكمية العددية في حالة تفعيل متغير "استخدام نظام الأوزان".

ملاحظة 2: يتم تعريف وحدات القياس المُقاسة والعديدية من شاشة "وحدات القياس" **← التهيئة ← نظام إدارة المخزون.**

ملاحظة 3: يمكن تعديل قيمة المعامل إذا تم تفعيل مؤشر (قابل للتعديل) للوحدة العددية في شاشة "بيانات الأصناف"، وبموجب هذا المعامل تظهر كمية الصنف المقاسة بالوزن المقابل للكمية العددية المدخلة في حقل (الكمية العددية) أو العكس.

- **حقول إضافية 201 من بيانات الأصناف في العمليات (المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية):** تظهر البيانات الإضافية الخاصة ببيانات الأصناف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف"، وقد تخص البيانات تفاصيل إضافية عن الصنف مثل حقلي (المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية)، ويتيح النظام الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر، وذلك من بين كلاً من (مجموعات رئيسية/ فرعية/ تحت فرعية/ تفصيلية/ مساعدة، أو نوع/ نشاط/ مواصفات الصنف/ هيكل الصنف في شجرة الأصناف/ رقم التصنيع/ الصنف البديل أو رقم المرجع)، وقد يُستفاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكيد على الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المتشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.

ملاحظة: يتأثر ظهور "الحقول إضافية 201 من بيانات الأصناف" حسب ضبط قيمة متغيري "عرض حقل إضافي 201 من بيانات الأصناف في العمليات".

- **الشدة:** تظهر البيانات الخاصة بالصنف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل حقل الشدة يعتمد على تفعيل متغير "عرض حزمة/ الشدة الصنف في العمليات".

- **إلى مخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن الذي سيتم تجميع وتوريد الصنف المركب إليه ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن التي تظهر بالنقر على الحقل نقرة مزدوجة أو ضغط مفتاح (F9)، كما يمكن أيضاً الضغط على (Alt+I) لعرض شاشة "بيانات المخازن".

- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط الطلب على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة: تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف"، كذلك يتأثر الحقل بتفعيل متغير "السماح بصرف الأصناف المنتهية" فإذا كان مفعلاً يسمح النظام بصرف الأصناف التي تخطى تاريخ صلاحيتها تاريخ اليوم.

- **المقطع التحليلي / المقاطع التحليلية من 1-6 / وصف المقطع التحليلي:** تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط الطلب على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر، وتظهر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي وتظهر ترجمته كوصف في حقل وصف المقطع التحليلي.
- ملاحظة:** تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام مقاطع الأصناف" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" <التهيئة>، وكذلك على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".
- **الطول / العرض / الارتفاع:** تظهر البيانات الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف"، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معامل القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، وتكون الحقول قابلة للتعديل اليدوي حسب الاختيار المحدد في حقل معامل القياس والوزن فإذا تم تحديد حجم يتيح النظام التعديل بكاملاً من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا كان تم تحديد مساحة يتيح النظام التعديل بكاملاً من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتيح النظام التعديل على (الطول فقط).
- ملاحظة:** تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تبويب "المتغيرات الأخرى" <التهيئة> <شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون">.
- **العدد:** يستخدم الحقل لإدخال العدد بالارتباط مع حقول الأبعاد "القياس" مثل (الطول، العرض، الارتفاع)، بحيث يتم تفعيل الحقل فقط إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معامل القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، لا احتساب حقل الكمية.
- **الكمية العددية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الرصيد المطلوب تجميعه للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتفعيل متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في شاشة المتغيرات، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معامل القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مُقاسة (الوحدات المقاسة مثل الكيلوجرام والطن... إلخ) وأيضاً معرف لها وحدة عددية مكافئة (مثل الأسياخ والشكائر)، مثل ما تم شرحه سابقاً في حقل الوحدة العددية، فعلى سبيل المثال إذا كان طن الحديد يحتوي على 60 سيخ حديد، وتم إدخال الكمية العددية في هذا الحقل 180 "سيخ"، فسيتم ترجمته في حقل الكمية التالي إلى 3 طن حديد، والعكس صحيح، مع العلم أنه يمكن إدخال كسور لوحدة القياس المقاسة فقط إذا كانت الوحدة العددية المعرفة قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الكسور" معها، فمثلاً يمكن إدخال 70 سيخ في حقل الكمية العددية ليتم تحويلها إلى 1.16 طن.
- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوب تجميعها من الصنف إما بطريقة يدوية أو يتم احتسابه بصورة آلية حسب عدة طرق:
- **الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلياً في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مُقاسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في - على) الوحدة العددية حسب تهيئة معامل وحدة القياس العددية في شاشة "بيانات الأصناف" <تبويب وحدات القياس>.

- **الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "أي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

حقل معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف

فترة الضمانة بالأيام
مسافة الضمانة بالكيلو متر
فترة الإرتجاع بالأيام

معامل القياس والوزن: **مساحة**

المخزون الافتتاحي
المخزون المتوفر

البيانات التحليلية في العمليات

الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية العددية	الكمية	الكمية المتوفرة
2.50	2.00	X	10	50	0	

مثال الصنف	وحدة القياس	حقل معامل القياس والوزن في بيانات الصنف	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية	طريقة حساب الكمية
صندوق خشبي	متر مكعب	الحجم	1	2	3	4	24	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش/ سجاد	متر مربع	المساحة	2	3	X	2	12	الطول × العرض × العدد
سيخ حديد	متر	أطوال	2	X	X	4	8	الطول × العدد

مثال الصنف	وحدة القياس	المعامل	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية	طريقة حساب الكمية
صندوق خشبي	متر مكعب	الحجم	1	2	3	4	24	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش/ سجاد	متر مربع	المساحة	2	3	X	2	12	الطول × العرض × العدد
سيخ حديد	متر	أطوال	2	X	X	4	8	الطول × العدد

فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراؤه أو توريده/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

- **الحالة الثالثة:** تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيرال" عن طريق مؤشر "سيرال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيرال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل عملية مخزنية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث أن لكل سيرال كمية واحد.

- **الكمية المتوفرة:** يعرض النظام في هذا الحقل بشكل آلي الكمية المتوفرة الحالية في المخزن للصنف المركب.

- **زر مكونات الصنف المركب:** يعتمد ظهور زر مكونات الصنف المركب على منح صلاحية خاصة بشاشات العمليات "السماح بعرض مكونات الأصناف المركبة" على مستخدمين النظام وذلك من شاشة "منح/ سحب صلاحيات العمليات" إدارة المسؤوليات إدارة النظام، ويستخدم الزر لعرض شاشة فرعية تضم تبويبين أولاً "قائمة المكونات" جميع الأصناف الأولية المكونة للصنف المركب مع إمكانية حذف أحد المكونات من خلال المؤشر إذا كان أثناء تعريف التركيبة كان هناك صنف أولي يسمح بحذفه ويتم ظهور الكمية لكل صنف حسب ما تم إدخالها أثناء التعريف أيضاً يتم ظهور الكمية المطلوبة حسب الكمية المطلوبة من الصنف المركب و الكمية المدخلة للأصناف الأولية، ثانياً تبويب "مكونات الصنف المركب" تظهر الأصناف الأولية -علماً إذا تم حذف صنف في تبويب "قائمة المكونات" لن يظهر في هذا التبويب- وتظهر تفاصيل كل صنف آلياً بالكميات المطلوبة والكميات المتوفرة بالمخزن والفارق و أيضاً رقم المصروف.

ملاحظة: يعتمد تفعيل الحقول الإضافية التفصيلية على ضبط متغير "عدد الحقول الإضافية في

العمليات تحليلي" في تبويب "متغيرات أخرى" شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" < التهيئة.

- **الوثيقة المرجعية:** يظهر في الحقل رقم الوثيقة المرجعية في حالة إنزال البيانات من وثيقة أخرى سابقة في تبويب "الإنزال من" كمعلومة مرجعية للعرض فقط، كأن يتم الإنزال من طلب توريد مخزني، أو يتم الإنزال من طلبات العملاء.

- **موقف:** يستخدم المؤشر لغرض إيقاف سجل تجميع الصنف المركب.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- **إجمالي الكميات:** يظهر في هذا الحقل إجمالي كميات الأصناف المركبة التي سيتم استخدامها سواء كان صنف مركب واحد أو مجموعة أصناف مركبة، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

ثالثاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "مسميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكلفة/ المشروع/ النشاط"... إلخ، ويتم التحكم في ظهور حقول الأدلة من 1 إلى 6 أدلة فرعية متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها فهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1 - 6" إلى "وحيد" في تبويب المتغيرات الأخرى < شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" < التهيئة، حيث أن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعي مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعني إخفائها من التبويب الحالي وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعني إخفائها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.

الوصف	القيمة	طريقة استخدام مراكز التكلفة
غير مستخدم	1	1307
وحيد	1	1308
وحيد	1	1309
متعدد	2	1310
متعدد	2	1311
متعدد	2	1312

رابعاً: إنزال من

يستخدم التبويب لتسهيل سحب البيانات بصورة آلية من الوثائق الأخرى، فيتم تحديد "نوع الإنزال الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق غير خاضعة للمراقبة، ثم تحديد "نوع الوثيقة" بضغط مفتاح F9، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعّل له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة تم اعتمادها في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ ليتم إنزال البيانات.

خامساً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

تجميع الأصناف المركبة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تسجيل أوامر تجميع الأصناف المركبة، أو لإنزال بيانات طلب التجميع في حالة كانت المنشأة تستخدم الطلبات قبل تنفيذ أمر التجميع، تنفيذ وذلك من خلال تحديد اسم الصنف وتحديد الكمية من كل صنف لتكوين صنف مركب ومعرفة إجمالي التكلفة.

رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	الكمية المضافة	المصاريف	نسبة المصاريف	التكلفة	إجمالي التكلفة	السعر	المصاريف حسب الصنف	سعر الخدمات
1	١٢٣٤٥٦	PC	1	5	0.000000000000		50.063161678	50.063161678	0.0000		0.00

طريقة استخدام الشاشة

يتم التعامل مع الشاشة بعد النقر على زر إضافة سجل أو مفتاح F6.

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل الحالي على النظام ولا يمكن تعديلها، فقط يُمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بواسطة (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.
- **نوع الوثيقة الفرعي:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات المخزون" <تهيئة> إدارة المخزون.
- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحذوفة" في شاشة "متغيرات

نظام إدارة المخزون" <تهيئة> إدارة المخزون، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام

التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة المخزون" <تبويب "متغيرات أخرى"> متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة" وما إذا كان التاريخ "آلي" يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم

صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام <نظام التهيئة العامة>، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم

صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات.

- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم الحقل لتحديد تاريخ الاستحقاق من أجل متابعة جميع الصنف المركب.

- **من مخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن الذي سيتم صرف المواد الأولية "الأصناف المكونة لأصناف مركبة" منه ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن عن طريق ضغط مفتاح (F9)، كما يمكن أيضا الضغط على (Alt+I) لعرض شاشة "بيانات المخازن".

- **إلى مخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن الذي سيتم توريد الصنف المركب إليه ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن عن طريق ضغط مفتاح (F9)، كما يمكن أيضا الضغط على (Alt+I) لعرض شاشة "بيانات المخازن".

ملاحظة: عند تفعيل متغير "استخدام تعدد المخازن في الأصناف المركبة" يتم اختفاء حقل "من

المخزن" في البيانات الرئيسية ويتم ظهور حقل "من المخزن" في مكونات الصنف المركب في البيانات التفصيلية بعد النقر على زر إتيح للمستخدم اختيار أكثر من مخزن الذي سيتم صرف المواد الأولية منهم، مع العلم أن عرض مكونات الأصناف المركبة يحتاج إلى منح صلاحية على مستوى المستخدم.

- **العميل:** يستخدم الحقل "اختياريا" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <التهيئة> إعدادات النظام <إدارة النظام>، وذلك لتحديد العميل الذي يتم تجميع الأصناف المركبة له، عن طريق الاختيار من خلال قائمة العملاء، والتي تستدعي البيانات من شاشة "بيانات العملاء" بضغط مفتاح (F9)، وذلك في حالة أراد المستخدم تجميع الكمية لعميل معين.

ملاحظة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال العملاء في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح

المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند

الوقوف بالفأرة على حقل رقم العميل، والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض ترميز العميل في بيانات العملاء، وعمليات لعرض حركات العميل وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل F9، F8، Alt+I، Alt+T.

تتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كآلاتي:

مفتاح	البيان	مفتاح	البيان
F9	إظهار قائمة جميع العملاء مرتبة برقم العميل.	Alt+I	للذهاب لشاشة "بيانات العملاء"، وعرض ترميز العميل في بيانات العملاء مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.
F8	إظهار قائمة العملاء مرتبة بأسماء العملاء أجبدياً.	Alt+T	للذهاب لشاشة حركات العملاء لعرض الحركات التي تمت على العميل مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم العميل أولاً.

رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <تهيئة <إعدادات النظام> إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح

بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التنبيه من شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون".

عدد المرفقات: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <تهيئة <إدارة النظام>، ويستخدم الحقل لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

الرقم اليدوي: يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

رقم الموظف: يتم في الحقل-اختيارياً-تحديد رقم الموظف صاحب الطلب بالضغط على مفتاح (F9)، ويستدعي الحقل بياناته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" <المدخلات العامة <الإعدادات العامة للنظام>، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

مستوى التسعيرة: يرتبط الحقل بطريقة تكاليف مكونات المستخدمة للصنف المركب، وبناءً عليه يتيح النظام اختيار أحد مستويات التسعيرة المعرفة في النظام كطريقة لتجميع الأصناف المركبة.

البيان: يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <تهيئة <إعدادات النظام> إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمرجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- ## ثانياً: البيانات التفصيلية

- ملاحظة:** يمكن تكرار إدخال نفس الصنف في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في جميع الأصناف المركبة" وتحديد "يسمح بالتكرار أو يسمح بالتكرار مع ظهور رسالة تنبيه للمستخدم".

- ملاحظة:** يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".

- **الوحدة العددية/ قيمة المعامل:** تستخدم تلك الحقول مع الأصناف المقاسة بوحدة قياس "وزن" ويتم تحديد الصنف أنه مقاس بالوزن من حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف" وتحديد الاختيار وزن والتي يمكن تحويلها لوحدة عددية تستخدم بالتبادل مع الوحدة المقاسة بالوزن، من شاشة "بيانات الأصناف" ← تبويب "وحدات القياس".

الوحدة المبدئية

المعامل	الوحدة العددية	قيمة المعامل	البیان	الوحدة الإقرارية	أصغر وحدة	قابل للتعديل	استخدم الكسور في الكميات
- / -	POLE	15				☐	☐

وحدات القياس | التكلفة | الحدود | ضريبة | الباركود | علاقات الأصناف | حقوق إضافية | تصنيفات | الوصف التفصيلي | التوقيف حسب المعيار

المستوى	وحدة القياس	العبرة	الوصف	السعر	رقم الباركود	وحدة صف المورد
-	TON	1		200		V-1

حيث يتم فيه تحديد الوحدة العددية للصنف، فعلى سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "الطن"، فيمكن تعريف وحدات عددية "أسيخ" مساوية لوحدة القياس المُقاسة بالوزن وهي 20 "سيخ" للطن الواحد، والوحدة العددية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط (F9)، وقيمة المعامل تظهر تبعاً بصورة آلية حسب ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة 1: يتأثر ظهور حقل قيمة المعامل بتفعيل متغير "إظهار المعامل للوحدات العددية في شاشات العمليات"، وكذلك يتأثر تفعيل الحقول الوحدة العددية والمعامل والكمية العددية في حالة تفعيل متغير "استخدام نظام الأوزان".

ملاحظة 2: يتم تعريف وحدات القياس المُقاسة والعددية من شاشة "وحدات القياس" **← التهيئة ← نظام إدارة المخزون.**

ملاحظة 3: يمكن تعديل قيمة المعامل إذا تم تفعيل مؤشر (قابل للتعديل) للوحدة العددية في شاشة "بيانات الأصناف"، وبموجب هذا المعامل تظهر كمية الصنف المُقاسة بالوزن المقابل للكمية العددية المدخلة في حقل (الكمية العددية) أو العكس.

- **حقول إضافية 2 و 1 من بيانات الأصناف في العمليات (المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية):** تظهر الحقول حسب ما تم تحديده بمتغيرات عرض الحقل الإضافي 1 و 2، وتظهر البيانات داخل الحقل بصورة آلية حسب ما تم تعريفه مع الصنف في شاشة "بيانات الأصناف" **← المدخلات ← نظام إدارة المخزون**، وقد تخص البيانات تفاصيل إضافية عن الصنف مثل حقلي (المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية)، ويتيح النظام الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر، وذلك من بين كلاً من (مجموعات رئيسية/ فرعية/ تحت فرعية/ تفصيلية/ مساعدة، أو نوع/ نشاط/ مواصفات الصنف/ هيكل الصنف في شجرة الأصناف/ رقم التصنيع/ الصنف البديل أو رقم المرجع)، وقد يُستفاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكيد على الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المتشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.
- **الشدة:** تظهر البيانات الخاصة بالصنف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل حقل الشدة يعتمد على تفعيل متغير "عرض حزمة/ الشدة الصنف في العمليات".

- **إلى مخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن الذي سيتم تجميع وتوريد الصنف المركب إليه، ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن عن طريق ضغط مفتاح (F9)، كما يمكن أيضاً الضغط على (Alt+I) لعرض شاشة "بيانات المخازن".
- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط عملية التجميع على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة: تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل متغير "استخدام تاريخ الانتهاء" من شاشة متغيرات نظام إدارة المخزون، كذلك يعتمد على مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- **المقطع التحليلي / المقاطع التحليلية من 1-6 / وصف المقطع التحليلي:** تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط عملية التجميع على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر، وتظهر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي وتظهر ترجمته كوصف في حقل وصف المقطع التحليلي.
- ملاحظة:** تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام مقاطع الأصناف" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" <التهيئة>، وكذلك على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".
- **الطول / العرض / الارتفاع:** تظهر البيانات الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف"، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معامل القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، وتكون الحقول قابلة للتعديل اليدوي حسب الاختيار المحدد في المعامل فإذا تم تحديد حجم يتيح النظام التعديل بكاملاً من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا كان تم تحديد مساحة يتيح النظام التعديل بكاملاً من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتيح النظام التعديل على (الطول فقط).
- ملاحظة:** تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تبويب "المتغيرات الأخرى" <التهيئة> شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون"
- **العدد:** يستخدم الحقل لإدخال العدد بالارتباط مع حقول الأبعاد "القياس" مثل (الطول، العرض، الارتفاع)، بحيث يتم تفعيل الحقل فقط إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معامل القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، لا احتساب حقل الكمية.
- **الكمية العددية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الرصيد المطلوب تجميعه للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتفعيل متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في شاشة المتغيرات، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معامل القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مُقاسة (الوحدات المقاسة مثل الكيلوجرام والطن... إلخ) وأيضاً معرف لها وحدة عددية مكافئة (مثل الأسياخ والشكائر)، مثل ما تم شرحه سابقاً في حقل الوحدة العددية، فعلى سبيل المثال إذا كان طن الحديد يحتوي على 60 سيخ حديد، وتم إدخال الكمية العددية في هذا الحقل 180 "سيخ"، فسيتم ترجمته في حقل الكمية التالي إلى 3 طن حديد، والعكس صحيح، مع العلم أنه يمكن إدخال كسور لوحدة القياس المقاسة فقط إذا كانت الوحدة العددية المعرفة قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الكسور" معها، فمثلاً يمكن إدخال 70 سيخ في حقل الكمية العددية ليتم تحويلها إلى 1.16 طن.
- **الكمية:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوب تجميعها من الصنف إما بطريقة يدوية أو يتم احتسابه بصورة آلية حسب عدة طرق:
- **الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلياً في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مُقاسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في -على) الوحدة العددية حسب تهيئة معامل وحدة القياس العددية في شاشة "بيانات الأصناف" <تبويب وحدات القياس>.

- **الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "أي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

بيانات التحليلية في العمليات

الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية العددية	الكمية	الكمية المتوفرة
2.50	2.00	10	50	0		

حقل معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف

فترة الضمانة بالأيام: مسافة الضمانة بالكيلو متر: فترة الارتجاع بالأيام:

معامل القياس والوزن: **مساحة**

المحتزون الافتراضي: المكونة المبنية:

مثال الصنف	وحدة القياس	حقل معامل القياس والوزن في بيانات الصنف	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية	طريقة حساب الكمية
صندوق خشبي	متر مكعب	الحجم	1	2	3	4	24	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش/ سجاد	متر مربع	المساحة	2	3	×	2	12	الطول × العرض × العدد
سيخ حديد	متر	أطوال	2	×	×	4	8	الطول × العدد

مثال الصنف	وحدة القياس	المعامل	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية	طريقة حساب الكمية
صندوق خشبي	متر مكعب	الحجم	1	2	3	4	24	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش/ سجاد	متر مربع	المساحة	2	3	×	2	12	الطول × العرض × العدد
سيخ حديد	متر	أطوال	2	×	×	4	8	الطول × العدد

فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراؤه أو توريده/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

- **الحالة الثالثة:** تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيرال" عن طريق مؤشر "سيرال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيرال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل عملية مخزنية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث أن لكل سيرال كمية واحد.

- **الكمية المتوفرة:** يعرض النظام في هذا الحقل بشكل آلي الكمية المتوفرة الحالية في المخزن للصنف المركب.

- **المصاريف:** يظهر في الحقل مبلغ المصروفات بصورة آلية، والتي تم إضافتها وتوزيعها على تكلفة الصنف في تبويب المصروفات وذلك في حالة تحديد طريقة التوزيع في تبويب المصاريف "توزيع آلي"، أو يمكن إدخالها بشكل يدوي في حالة تحديد طريقة توزيع المصروف "مبلغ إدخال يدوي".

- **نسبة المصروف:** تظهر في الحقل نسبة المصروف التي تم تحميلها على تكلفة اقتناء الصنف في تبويب المصروفات وذلك في حالة تحديد طريقة التوزيع في تبويب المصاريف "توزيع آلي من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية، مثل: تكاليف النقل، أو يمكن إدخالها بشكل يدوي في حالة تحديد طريقة توزيع المصروف في تبويب المصاريف "نسبة إدخال يدوي".

- **التكلفة:** يظهر في هذا الحقل بصورة آلية تكلفة الصنف المركب وهي مجموع تكاليف الأصناف الأولية المكونة للصنف المركب بالإضافة لمصاريف الصنف المركب، مع الأخذ في الاعتبار أن العمود الخاص بالتكلفة يظهر من خلال تفعيل صلاحية "السماح بعرض تكلفة الأصناف" على مستوى المستخدم، وذلك من خلال شاشة "منح/ سحب صلاحيات العمليات" ← إدارة المسؤوليات ← إدارة النظام.

- **إجمالي التكلفة:** تظهر في الحقل إجمالي تكلفة الصنف وهو حاصل ضرب التكلفة × الكمية بالإضافة إلى إجمالي قيمة المصاريف.

- **زر مكونات الصنف المركب:** يعتمد ظهور زر مكونات الصنف المركب على منح صلاحية خاصة بشاشات العمليات "السماح بعرض مكونات الأصناف المركبة" على مستخدمين النظام وذلك من شاشة "منح/ سحب صلاحيات العمليات" إدارة المسؤوليات إدارة النظام، ويستخدم الزر لعرض شاشة فرعية تضم تبويين أولاً "قائمة المكونات" جميع الأصناف الأولية المكونة للصنف المركب مع إمكانية حذف أحد المكونات من خلال المؤشر إذا كان أثناء تعريف التركيبة كان هناك صنف أولي يسمح بحذفه ويتم ظهور الكمية لكل صنف حسب ما تم إدخالها أثناء التعريف أيضاً يتم ظهور الكمية المطلوبة حسب الكمية المطلوبة من الصنف المركب والكمية المدخلة للأصناف الأولية، ثانياً تبويب "مكونات الصنف المركب" تظهر الأصناف الأولية - علماً إذا تم حذف صنف في تبويب "قائمة المكونات" لن يظهر في هذا التبويب- وتظهر تفاصيل كل صنف آلياً بالكميات المطلوبة والكميات المتوفرة بالمخزن والفارق و أيضاً رقم المصروف.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	كمية	ك. المطلوبة	الكمية المتوفرة	التكلفة	السعر	رقم المصروف	إجمالي التكلفة	إجمالي السعر
1	001-555	000-000	GRN	1	1	10157	.129739574719	.00		.129739574719	.00
2	CEMENT	Cement	KG	1	1	741	49.933422103862	.00		49.933422103862	.00
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

- **السعر:** تظهر بيانات هذه الحقول آلياً حسب ما تم إدخاله من قبل.
- **السعر المقترح:** يستخدم الحقل لإدخال السعر المقترح من قبل المستخدم مقدم الطلب عن طريق تبويب "تسعير الأصناف".
- **سعر الخدمات/ سعر المكونات:** تظهر بيانات هذه الحقول آلياً حسب ما تم إدخاله في زر "مكونات الصنف المركب".
- **رقم/ اسم الأدلة الفرعية من رقم 1 إلى رقم 6:** تستخدم حقول الأدلة الفرعية بعد تحديد مسميات لها كمراكز التكلفة، أو المشاريع، أو الأنشطة، أو مراكز الربح، أو غيره، وذلك حسب سياسية المنشأة لربط الدليل أو عدة أدلة الفرعية على مستوى الصنف في البيانات التحليلية.

البيانات الرئيسية	المصفوفات	المصفوفات الأخرى
حالة متغير الدليل الفرعي الرابع والخامس والسادس (متعدد) (يظهر على مستوى الصنف في البيانات التحليلية)	متغيرات لإظهار حقل الاسم للدليل الفرعي مع الرقم أم رقم الدليل فقط	البيانات الرئيسية المصفوفات المصفوفات الأخرى

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1-6" لتكون "متعدد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الصنف في البيانات التحليلية، وذلك من تبويب المتغيرات الأخرى شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات "إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6 في العمليات".

- **بيان الصنف:** يستخدم لإدخال البيان التوضيحي التحليلي الخاص بالعملية على مستوى الصنف أو السجلات في البيانات التحليلية.

ملاحظة: يعتمد تفعيل الحقل الخاص ببيان الصنف على تفعيل متغير "إظهار حقل بيان الصنف في العمليات" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" التهيئة.

- **رقم الباركود:** يظهر رقم باركود الصنف بشكل آلي حسب وحدة القياس وترميز الباركود الذي تم في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل الحقل الخاص بالباركود يعتمد على تفعيل متغير "إظهار حقل باركود الصنف في عمليات المخزون" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" التهيئة.

- **الحقول الإضافية التفصيلية 1-5:** تستخدم أعمدة الحقول الإضافية التفصيلية لغرض إضافة أي بيانات إضافية على مستند العملية، ويمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

ملاحظة: يعتمد تفعيل الحقول الإضافية التفصيلية على ضبط متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" في تبويب "متغيرات أخرى" شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" التهيئة.

- **رقم الوثيقة المرجعية:** يظهر في الحقل رقم الوثيقة المرجعية في حالة إنزال البيانات من وثيقة أخرى سابقة في تبويب "الإنزال من" كمعلومة مرجعية للعرض فقط، كأن يتم الإنزال من وثائق غير مراقبة مثل: طلب توريد مخزني، طلبات العملاء، أو وثائق مراقبة مثل: طلب جميع الأصناف المركبة.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- **المصاريف حسب الصنف:** تظهر بيانات هذا الحقل آلياً.

ملحوظة: يتم تعريف نوع المصروف المرتبط بالصنف المركب في شاشة تهيئة المصاريف، ثم يتم تلقائياً إضافته إلى الوثيقة في شاشة التجميع، حيث يُميز المصروف في تبويب المصاريف وفقاً لنوع المصروف والخدمات المرتبطة، ويُجمع في حقل المصاريف حسب الصنف.

- **إجمالي المصاريف:** يساوي مجموع الإجماليات لمبلغ المصاريف للصنف الواحد × كمية الصنف على مستوى جميع الأصناف.

- **إجمالي التكلفة:** يساوي مجموع الإجماليات (لتكلفة للصنف الواحد + مبلغ المصاريف للصنف الواحد) × كمية الصنف، على مستوى جميع الأصناف.

- **مجموع نسب المصاريف**: يساوي مجموع النسب الموزعة للمصاريف على مستوى جميع الأصناف، ويجب ألا يتعدى مجموع النسب 100% حتى يتسنى حفظ الوثيقة.
- **إجمالي الكميات**: يساوي مجموع إجماليات كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

ثالثاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "مسميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكلفة/ المشروع/ النشاط"... إلخ، ويتم التحكم في ظهور حقول الأدلة من 1 إلى 6 أدلة فرعية متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها فهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1 - 6" إلى "وحيد" في **تبويب المتغيرات الأخرى** ← **شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون"** ← **التهيئة**، حيث أن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعي مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعني إخفاؤها من التبويب الحالي وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعني إخفاؤها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.

رابعاً: إنزال من

يستخدم التبويب لتسهيل سحب البيانات بصورة آلية من الوثائق الأخرى التي تم تجهيزها سابقاً مثل طلبات جميع الأصناف المركبة ، فيتم تحديد "نوع إنزال الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق غير خاضعة للمراقبة، ثم تحديد "نوع الوثيقة" بضغط مفتاح F9، وذلك بعد استيفاء شروط الإنزال من صلاحيات المستخدم للإنزال أو اعتماد المستند إذا كان مفعّل له الاعتمادات، ثم تحديد وثيقة سابقة تم اعتمادها في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب وإنزال بياناتها وظهور تاريخ ونوع الوثيقة آلياً، ثم الضغط على زر تنفيذ ليتم إنزال البيانات.

خامساً: المصاريف

يستخدم هذا التبويب في إدخال المصاريف الخاصة بعملية توريد الأصناف على سبيل المثال مصاريف نقل البضاعة للمخازن، بحيث يختار المستخدم رقم المصروف من حقل رقم المصروف بضغط مفتاح F9، ويستدعي التبويب قائمة أنواع المصروفات التي تم تهيئتها في شاشة "تهيئة المصاريف" لتظهر بيانات حقول رقم الحساب والحساب التحليلي والعملة الخاصة بالمصروف بصورة آلية حسب التهيئة، ومن ثم يتم إدخال قيمة المصروف، ثم توزيعها وتحميلها على الأصناف، وهناك 3 طرق للتوزيع فهي إما آلياً أو توزيع القيم يدوياً في البيانات التفصيلية أو توزيع النسب يدوياً، مع مراعاة عدم تخطي نسبة التوزيع في الطريقة اليدوية 100% سواء في توزيع القيم أو النسب حتى يتسنى حفظ الملف، ثم ضغط زر توزيع المصاريف ، وكذلك يمكن إلغاء المصاريف بعد توزيعها من نفس الزر.

في حالة التوزيع الآلي يتم توزيع وتحميل المصروف ترجيحاً على أساس الكمية والتكلفة للأصناف

بيانات الرئيسية	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
بيانات إضافية	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
المصاريف	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
طريقة التوزيع (1 - توزيع آلي)	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
إلغاء المصاريف	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ بعملية التوريد
	م	رقم المصروف							

وكذلك يدعم التبويب استيراد المصاريف من ملفات خارجية.

سادساً: تسعير الأصناف

يستخدم التبويب لاحتساب السعر المقترح للصنف المركب:

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لربط العملة التي سيتم بها تهيئة السعر المقترح للصنف.
- **سعر التحويل:** عند اختيار عملة أجنبية في حقل "العملة" يظهر في هذا الحقل آلياً سعر التحويل/الصرف مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة، والتي يتم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" < التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة (منح/سحب صلاحيات العمليات)، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.
- **طريقة احتساب السعر:** في هذا الحقل يتم تحديد السعر الذي سيتم على أساسه احتساب السعر المقترح فيتتيح النظام أكثر من خيار لاحتساب السعر فمن الممكن أن يُحتسب السعر على "السعر المكونات" أو يتم احتسابه على "التكلفة النهائية" أو يحتسب "سعر المكونات + المصاريف".
- **المعامل الحسابي:** يستخدم الحقل لتحديد المعامل الحسابي الذي تعتمد عليه معادلة احتساب السعر (+ أو - أو * أو /)، فعلى سبيل المثال استخدام معامل الإضافة (+) لإضافة قيمة أو نسبة من آخر سعر شراء.
- **نوع القيمة:** يستخدم الحقل لتحديد نوع القيمة سواء نسبة أو مبلغ، والتي سيتم احتسابها للسعر سواءً بالإضافة أو بالتخفيض.
- **القيمة:** يستخدم الحقل لإدخال قيمة النسبة أو المبلغ، بناءً على ما تم تحديده في حقل "نوع القيمة"، والذي سيدخل في احتساب المعادلة.
- **الكسور العشرية:** يستخدم الحقل لتحديد عدد الكسور العشرية الخاصة بالمبلغ الناتج النهائي للمعادلة.
- **تقريب السعر لأقرب فئة:** يستخدم الحقل لتحديد التقريب لأقرب فئة مالية، بحيث يتم اختيار التقريب بالزيادة أو بالنقص وذلك إذا كانت نتائج المعادلة مبالغ بالكسور.
- **رقم الفئة:** يستخدم الحقل لتحديد فئة العملة التي يتم التقريب لها، فعلى سبيل المثال ناتج المعادلة هو 192.554 ويريد المستخدم التقريب بالزيادة لأقرب فئة من الخمسة ليصبح الناتج 195.000، أو التقريب لأقرب فئة من العشرة ليصبح الناتج 200.00 وهكذا.

- **تسعير وحدات القياس:** يتضمن هذا الحقل عدة خيارات لطريقة تسعير وحدات القياس المختلفة في البيانات التفصيلية، ويتم التسعير إما (بوحدة المستند أو أصغر/أكبر وحدة قياس للصنف أو تعميم التسعير لكل وحدات القياس).

- **مؤشر "اعتماد السعر لكل مستويات التسعير":** عند التأشير يعمل النظام على تعميم السعر على مستويات التسعير الأخرى مثل أن يكون مستوى تسعير جملة وتجزئة.

- **مؤشر "تحديث الأصناف المسعرة":** يعمل أن يقوم النظام على تحديث الأسعار مباشرة في شاشة "تسعير الأصناف" ← المدخلات.

- **زر احسب:** يستخدم هذا الزر ليقوم النظام بالاحتساب قيم المعادلة الحالية، وتظهر فائدته إذا أراد المستخدم إعادة الاحتساب أكثر من مرة بعد تغيير معادلة التسعير، ثم يتم عرض النتائج مع المستوى المطلوب والأصناف في البيانات التفصيلية ليقوم المستخدم بالتعديل عليها أو الحفظ.

سابعاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

قائمة عمليات الشاشة

- **عرض القيد اليومية:** يمكن الاطلاع على القيد المحاسبي لعملية تجميع الأصناف المركبة من خلال النقر على العمليات في شريط الأدوات أعلى الشاشة، واختيار "عرض قيد يومية" أو من خلال الضغط على (Alt+J) يكون كالآتي:

عند تجميع صنف مركب من مخزن "س" المتواجد به الأصناف الأولية المكونة للصنف المركب وإرسالها إلى مخزن "ص" الذي سيتم فيه تخزين الصنف المركب به ويكون القيد المحاسبي لهذه العملية على النحو التالي:

مدین	دائن	البيان	التاريخ
xx		من ح/ مخزون مخزن "ص"	بتاريخ القيد
	xx	الي ح/ مخزون مخزن "س"	بتاريخ القيد

ملحوظة: في حالة وجود مصاريف خاصة بعملية التجميع للصنف المركب، فإنها تضاف على

التكلفة للصنف المركب، في حين تظهر المصاريف في القيد في الحساب الدائن مباشرةً أي

الخطوة بعد تخفيضها من حساب المصاريف وضماها لحساب رصيد المخزون-، ليظهر الصنف

المركب في المخزن "ص" بقيمة تشمل التكلفة والمصاريف.

مثال: سيتم تجميع صنف مركب "م" من مخزن "س" وكان تكلفة الصنف المركب 1000، وتوجد مصاريف تجميع للصنف بقيمة 200 وسيتم إرسال الصنف المركب عند الانتهاء إلى مخزن "ص"، ليظهر الصنف المركب في المخزن "ص" بقيمة 1200 (شامل التكلفة والمصاريف) فإن القيد المحاسبي سيكون:

البيان	مدين	دائن	التاريخ
من ح/ مخزون مخزن "ص"	1200		بتاريخ القيد
الي ح/ مخزون مخزن "س"		1000	بتاريخ القيد
الي ح/ مصاريف تجميع صنف مركب "م"		200	

تفكيك الأصناف المركبة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تفكيك الأصناف المركبة، سواء تم تجميعها داخل النظام في شاشة "تجميع الأصناف المركبة" وذلك من خلال تحديد اسم الصنف المركب المراد تفكيكه وتحديد الكمية من كل صنف، أو تم توريد الصنف مركب جاهز وسيتم تفكيك الصنف إلى مكونات أولية، ومعرفة إجمالي التكلفة والمصاريف والمخازن التي سيتم التفكيك الأصناف المركبة منها وتوريد المكونات الأولية إليها.

تنويه هام: في حالة استخدام التفكيك بدون تجميع الصنف مسبقاً، والاعتماد أثناء التفكيك على توريد الصنف مركب جاهز، يُنصح بتفعيل متغير "استخدام نسب التكاليف لمكونات الأصناف المركبة" شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" <التهيئة> نظام إدارة المخزون، ثم تعريف نسب التكاليف المكونة للصنف المركب من خلال شاشة "تعريف الأصناف المركبة" <الأصناف المركبة> نظام إدارة المخزون، لكي يتم الاعتماد عليها لتفكيك الصنف المركب الجاهز، فعلى سبيل المثال صنف مركب "ص" تكلفته 700، له عدد 2 أصناف مكونة "أ" و "ب" وتم تعريف نسب تكوينهم للصنف المركب 30% و 70% على التوالي، ففي حالة شراء الصنف بتكلفة 700 ثم تفكيكه بالنسب المذكورة، ينتج عنه صنف "أ" بتكلفة 210، وصنف "ب" بتكلفة 490.

The screenshot shows the 'Decomposition of Composite Items' (تفكيك الأصناف المركبة) screen in the ONIX ERP system. The form includes fields for the item name, date, and quantity. Below the form is a table with columns for item name, date, quantity, and cost. The table shows the decomposition of a composite item into its constituent parts.

رقم الصنف	الوصف	الكمية	التكلفة
00550088	جهاز كمبيوتر PC	1	61.904761904760
1	مجموعة الأجهزة	10	61.904761904760

طريقة استخدام الشاشة

يتم التعامل مع الشاشة بعد النقر على زر إضافة سجل أو مفتاح F6.

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل الحالي على النظام ولا يمكن تعديلها، فقط يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بواسطة (F9)، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعي:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات المخزون" <تهيئة> إدارة المخزون.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحذوفة" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" <تهيئة> إدارة المخزون، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة المخزون" <تبويب "متغيرات أخرى"> متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة" وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام <نظام التهيئة العامة>، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ اليدوي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا أن العملية قد تم تنفيذها في يوم 20 مايو، وتم تسجيل الوثيقة يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 5 يونيو وهو التاريخ الذي سترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 20 مايو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات.

- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم الحقل لتحديد تاريخ الاستحقاق من أجل متابعة الاستحقاقات الخاصة بعملية تفكيك الصنف المركب.

- **من مخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن الذي سيتم تفكيك الصنف المركب منه لمواده الأولية "الأصناف المكونة لأصناف مركبة"، ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن عن طريق ضغط مفتاح (F9)، كما يمكن أيضاً الضغط على (Alt+I) لعرض شاشة "بيانات المخازن".

- إلى مخزن: يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن الذي سيتم تفكيك وتوريد الأصناف الأولية المكونة للأصناف المركبة إليه، ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن عن طريق ضغط مفتاح (F9)، كما يمكن أيضا الضغط على (Alt+I) لعرض شاشة "بيانات المخازن".

- طريقة التفكيك: يستخدم هذا الحقل لتحديد سبب تفكيك الصنف المركب:

- عام: يستخدم لتحديد سبب تفكيك الصنف المركب لأي سبب ما دون تصحيح خطأ الإدخال، وقد يتم تفكيك الصنف المركب لاستخدام الأصناف الأولية والاستفادة منها، فبعض المنشآت تعيد استخدام الأصناف التي تم تفكيكها كقطع غيار.

- تصحيح أخطاء إدخال: يستخدم هذا الحقل في حالة كان الغرض من التفكيك (معالجة خطأ إدخال)، فيترتب على هذا الاختيار ظهور الحقول الخاصة بالمصاريف وذلك لعكس تأثير المصاريف التي تم تسجيلها من قبل في عملية تجميع الصنف المركب.

- رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <تهيئة <إعدادات النظام<إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9 ، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

ملاحظة: يتأثر حقل رقم المرجع حسب ضبط متغير "السماح بتكرار رقم المرجع" فهو يسمح

بالتكرار، أو لا يسمح، أو يسمح مع التنبيه من شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون".

- عدد المرفقات: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <تهيئة <إدارة النظام، ويستخدم الحقل لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- الرقم اليدوي: يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- رقم الموظف: يتم في الحقل-اختيارياً-تحديد رقم الموظف صاحب الطلب بالضغط على مفتاح (F9)، ويستدعي الحقل بياناته من سجلات شاشة "بيانات الموظفين" <المدخلات العامة<الإعدادات العامة للنظام، ويستدعي بصورة آلية بيانات حقل الهيكل التنظيمي التابع له الموظف، وذلك حسب ترميز سجل الموظف من نفس الشاشة.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" <تهيئة <إعدادات النظام<إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمرجع" في عمليات الإعدادات العامة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **رقم / اسم الصنف:** يتم في الحقل تحديد رقم الصنف الذي سيتم تفكيكه من قائمة الأصناف، مع الأخذ في الاعتبار أن القائمة تحتوي فقط على الأصناف المؤشر عليها بأنها "صنف مركب" في شاشة "بيانات الأصناف" وذلك بضغط مفتاح (F9)، وكذلك يمكن فقط إدخال الأصناف التي لها رصيد صنف تم تجميعه من قبل، وبعد تحديد رقم الصنف يظهر اسم الصنف بشكل آلي كما يمكن البحث بالاسم بضغط مفتاح (F8).

ملاحظة: يجب ان يكون قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الصنف في مكونات الأصناف المركبة"

الخاص بالصنف في شاشة "بيانات الأصناف" في تبويب "صنف مركب" في تبويب بيانات الرئيسية، لاستخدام الصنف كصنف مكون للصنف المركب.

ملاحظة: يمكن تكرار إدخال نفس الصنف في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في

تفكيك الأصناف المركبة" وتحديد "يسمح بالتكرار أو يسمح بالتكرار مع ظهور رسالة تنبيه للمستخدم".

- **وحدة القياس / العبوة:** تظهر وحدات القياس المختلفة والتي تم تعريفها للصنف في تبويب "وحدات القياس" <شاشة "بيانات الأصناف"، في حالة كانت وحدة قياس وحيدة، أما في حالة تعريف عدة وحدات فيمكن الاختيار من قائمة الوحدات بضغط مفتاح F9 وذلك بشكل آلي مع العبوة الخاصة بوحدة القياس.

ملاحظة: يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".

- **رقم التركيبة:** عند إدخال رقم الصنف يتم ظهور رقم التركيبة آلياً بناء على ما تم تعريفه في شاشة "تعريف الأصناف المركبة"، وفي حالة تعريف أكثر من رقم تركيبة للصنف المركب يتم الاختيار من قائمة "الأصناف المركبة" بالضغط (F9)، علماً بالضغط (Alt+I) يتم الانتقال إلى شاشته "تعريف الأصناف المركبة" لعرض مكونات الصنف المركب والضغط (Alt+T) يتم الانتقال إلى شاشة "حركة الأصناف المركبة" وعرض حركة الصنف المركب.

- **الوحدة العددية / قيمة المعامل:** تستخدم تلك الحقول مع الأصناف المقاسة بوحدة قياس "وزن" ويتم تحديد الصنف أنه مقاس بالوزن من حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف" وتحديد الاختيار وزن والتي يمكن تحويلها لوحدة عددية تستخدم بالتبادل مع الوحدة المقاسة بالوزن، من شاشة "بيانات الأصناف" <تبويب "وحدات القياس".

حيث يتم فيه تحديد الوحدة العددية للصنف، فعلى سبيل المثال وحدة قياس صنف "حديد خرسانة" هو "الطن"، فيمكن تعريف وحدات عددية "أسيخ" مساوية لوحدة القياس المُقاسة بالوزن وهي 20 "سيخ" للطن الواحد، والوحدة العددية يمكن الاختيار بينها من قائمة الوحدات العددية بضغط (F9)، وقيمة المعامل تظهر تبعاً بصورة آلية حسب ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة 1: يتأثر ظهور حقل قيمة المعامل بتفعيل متغير "إظهار المعامل للوحدات العددية في شاشات العمليات"، وكذلك يتأثر تفعيل الحقول الوحدة العددية والمعامل والكمية العددية في حالة تفعيل متغير "استخدام نظام الأوزان".

ملاحظة 2: يتم تعريف وحدات القياس المُقاسة والعددية من شاشة "وحدات القياس" **← التهيئة ← نظام إدارة المخزون.**

ملاحظة 3: يمكن تعديل قيمة المعامل إذا تم تفعيل مؤشر (قابل للتعديل) للوحدة العددية في شاشة "بيانات الأصناف"، وبموجب هذا المعامل تظهر كمية الصنف المُقاسة بالوزن المقابل للكمية العددية المدخلة في حقل (الكمية العددية) أو العكس.

- حقول إضافية 2و1 من بيانات الأصناف في العمليات (المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية): تظهر البيانات الإضافية الخاصة ببيانات الأصناف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف"، وقد تخص البيانات تفاصيل إضافية عن الصنف مثل حقلي (المجموعة الرئيسية/ المجموعة الفرعية)، ويتيح النظام الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر، وذلك من بين كلاً من (مجموعات رئيسية/ فرعية/ تحت فرعية/ تفصيلية/ مساعدة، أو نوع/ نشاط/ مواصفات الصنف/ هيكل الصنف في شجرة الأصناف/ رقم التصنيع/ الصنف البديل أو رقم المرجع)، وقد يُستفاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكيد على الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المتشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.

ملاحظة: يتأثر ظهور "الحقول إضافية 2و1 من بيانات الأصناف" حسب ضبط متغيري "عرض حقل إضافي 2و1 من بيانات الأصناف في العمليات".

- **الشدة:** تظهر البيانات الخاصة بالصنف في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: تفعيل حقل الشدة يعتمد على تفعيل متغير "عرض حزمة/الشدة الصنف في العمليات".

- **إلى مخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن الذي سيتم تفكيكه وتوريد الأصناف الأولية المكونة للأصناف المركبة إليه، ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن عن طريق ضغط مفتاح (F9)، كما يمكن أيضاً الضغط على (Alt+I) لعرض شاشة "بيانات المخازن".

- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط عملية التجميع على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملاحظة: تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل متغير "استخدام تاريخ الانتهاء" من شاشة متغيرات نظام إدارة المخزون، كذلك يعتمد على مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- **المقطع التحليلي / المقاطع التحليلية من 1-6 / وصف المقطع التحليلي:** تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط عملية التجميع على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر، وتظهر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي وتظهر ترجمته كوصف في حقل وصف المقطع التحليلي.

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام مقاطع الأصناف" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" - **التهيئة**، وكذلك على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- **رقم أمر التجميع:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم أمر التجميع للصنف المركب المراد تفكيكه بضغط زر F9.

- **الطول / العرض / الارتفاع:** تظهر البيانات الافتراضية في تلك الحقول بصورة آلية حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف"، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معامل القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، وتكون الحقول قابلة للتعديل اليدوي حسب الاختيار المحدد في المعامل فإذا تم تحديد حجم يتيح النظام التعديل بكلاً من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا كان تم تحديد مساحة يتيح النظام التعديل بكلاً من (الطول والعرض فقط)، وإذا كان تم تحديد أطوال يتيح النظام التعديل على (الطول فقط).

ملاحظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معاملات المقاسات في العمليات" تبويب "المتغيرات الأخرى" - **التهيئة** - شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون"

- **العدد:** يستخدم الحقل لإدخال العدد بالارتباط مع حقول الأبعاد "القياس" مثل (الطول، العرض، الارتفاع)، بحيث يتم تفعيل الحقل فقط إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معامل القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، لاحتساب حقل الكمية.

- الكمية العددية: يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الرصيد المطلوب تجميعه للأصناف التي تستخدم نظام الأوزان وذلك يكون بتفعيل متغير استخدام نظام الأوزان من المتغيرات الأخرى في شاشة المتغيرات، ومن ثم تفعيل نظام الوزن أثناء تعريف الصنف في بيانات الأصناف من حقل معامل القياس والوزن، وهي تلك الأصناف المعرفة بوحدات قياس مُقاسة (الوحدات المقاسة مثل الكيلوجرام والطن... إلخ) وأيضاً مُعرف لها وحدة عددية مكافئة (مثل الأسياخ والشكائر)، مثل ما تم شرحه سابقاً في حقل الوحدة العددية، فعلى سبيل المثال إذا كان طن الحديد يحتوي على 60 سيخ حديد، وتم إدخال الكمية العددية في هذا الحقل 180 "سيخ"، فسيتم ترجمته في حقل الكمية التالي إلى 3 طن حديد، والعكس صحيح، مع العلم أنه يمكن إدخال كسور لوحدة القياس المقاسة فقط إذا كانت الوحدة العددية المعرفة قد تم تفعيل مؤشر "استخدام الكسور" معها، فمثلاً يمكن إدخال 70 سيخ في حقل الكمية العددية ليتم تحويلها إلى 1.16 طن.

- الكمية: يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوب تفكيكها من الصنف إما بطريقة يدوية أو يتم احتسابه بصورة آلية حسب عدة طرق:

• **الحالة الأولى:** تظهر الكمية آلياً في حالة تم استخدام أصناف ذات وحدات قياس مُقاسة، وهي عبارة عن ناتج ضرب أو قسمة الكمية العددية (في -على) الوحدة العددية حسب تهيئة معامل وحدة القياس العددية في شاشة "بيانات الأصناف" ← تبويب وحدات القياس.

• **الحالة الثانية:** تظهر الكمية آلياً بناءً على البيانات الافتراضية لحقول الأبعاد "أي القياس" (الطول والعرض والارتفاع)، وذلك إذا كان الصنف يتعامل مع حقل "معامل القياس والوزن" في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، فعلى سبيل المثال:

البيانات التحليلية في العمليات					
الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية العددية	الكمية
2.50	2.00	X	10	50	0
حقل معامل القياس والوزن في بيانات الأصناف					
فترة الضمانة بالأيام					
مسافة الضمانة بالكيلو متر					
فترة الإرتجاع بالأيام					
معامل القياس والوزن					
X - مساحة					
المحزون الافتتاحي					
تم إستيراده من ملف إكسل					
الكمية المتوفرة					

مثال الصنف	وحدة القياس	حقل معامل القياس والوزن في بيانات الصنف	الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية	طريقة حساب الكمية
صندوق خشبي	متر مكعب	الحجم	1	2	3	4	24	الطول × العرض × الارتفاع × العدد
قماش/ سجاد	متر مربع	المساحة	2	3	X	2	12	الطول × العرض × العدد
سيخ حديد	متر	أطوال	2	X	X	4	8	الطول × العدد

فعلى حسب الصنف وطريقة بيعه/ شراؤه أو توريده/ صرفه يتم إدخال العدد لاحتساب الكمية.

• **الحالة الثالثة:** تظهر الكمية بصورة آلية إذا كان ضبط متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلية" هو ضمن المقاطع وتم تخصيص أحد المقاطع لإدخال "السيرال" عن طريق مؤشر "سيرال" في شاشة "تعريف المقاطع"، في هذه الحالة يصبح إدخال السيرال في أحد المقاطع إجبارياً أثناء تسجيل عملية مخزنية وتظهر الكمية مساوية لواحد صحيح بصورة آلية وإجبارية، حيث أن لكل سيرال كمية واحد.

- **الكمية المتوفرة:** يعرض النظام في هذا الحقل بشكل آلي الكمية المتوفرة الحالية في المخزن للصنف المركب.

- **المصاريف:** يعتمد ظهور الحقل على تحديد اختيار "تصحيح أخطاء إدخال" في حقل طريقة التفكير، ويظهر في الحقل مبلغ المصروفات بصورة آلية، وهي المصاريف التي تم إضافتها سابقاً وتوزيعها على تكلفة الصنف أثناء عملية تجميع الصنف، على أن يجري عكس تأثيرها في حالة التفكير مرة أخرى لمعالجة أو تصحيح خطأ إدخال بيانات.

- **نسبة المصروف:** يعتمد ظهور الحقل على تحديد اختيار "تصحيح أخطاء إدخال" في حقل طريقة التفكير، وتظهر في الحقل نسبة المصروف بصورة آلية والتي تم تحميلها مسبقاً على تكلفة الصنف أثناء عملية تجميع الصنف، على أن يجري عكس تأثيرها في حالة التفكير مرة أخرى لمعالجة أو تصحيح خطأ إدخال بيانات.

- **التكلفة:** يظهر في هذا الحقل بصورة آلية تكلفة الصنف المركب قبل التفكير وهي مجموع تكاليف الأصناف الأولية المكونة للصنف المركب، بالإضافة لمصاريف الصنف المركب، مع الأخذ في الاعتبار أن العمود الخاص بالتكلفة يظهر من خلال تفعيل صلاحية "السماح بعرض تكلفة الأصناف" على مستوى المستخدم، وذلك من خلال شاشة "منح/ سحب صلاحيات العمليات" ← إدارة المسؤوليات ← إدارة النظام.

- **إجمالي التكلفة:** تظهر في الحقل إجمالي تكلفة الصنف وهو حاصل ضرب التكلفة × الكمية، بالإضافة إلى إجمالي قيمة المصاريف.

- **زر مكونات الصنف المركب:** يعتمد ظهور زر مكونات الصنف المركب على منح صلاحية خاصة بشاشات العمليات "السماح بعرض مكونات الأصناف المركبة" على مستخدمين النظام وذلك من شاشة "منح/ سحب صلاحيات العمليات" ← إدارة المسؤوليات ← إدارة النظام، ويستخدم الزر لعرض شاشة فرعية تضم جميع الأصناف الأولية المكونة للصنف المركب، وكذلك تظهر بها الكميات المطلوبة من كل صنف أولي لتكوين الصنف المركب والكمية المتوفرة منهم، وكذلك نسبة تكاليف كل صنف لاستخدامها في تفكيك الصنف، وذلك في حالة تفعيل متغير "استخدام نسب التكاليف"، وأيضاً تكلفة كل صنف مكون أولي وإجمالي تكلفته وهي (كمية × تكلفة) ورقم المصروف.



البيانات الإضافية المطلوبة في العملية والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

ملاحظة: يعتمد تفعيل الحقول الإضافية التفصيلية على ضبط متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" في تبويب "متغيرات أخرى" ← شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة.

- **رقم الوثيقة المرجعية:** يظهر في الحقل رقم الوثيقة المرجعية في حالة إنزال البيانات من وثيقة أخرى سابقة "تجميع الأصناف المركبة" في تبويب "الإنزال من" كمعلومة مرجعية للعرض فقط.
- **ك. الوثيقة:** يظهر في الحقل كمية الصنف المركب والذي سيتم تفكيكه حسب الوثيقة المرجعية، ويراعى عند التفكيك عدم تخطي الكمية بهذا الحقل.

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- **إجمالي المصاريف:** يعتمد ظهور الحقل على استخدام طريقة التفكيك "تصحيح خطأ إدخال"، ويساوي مجموع الإجماليات لمبلغ المصاريف للصنف الواحد × كمية الصنف على مستوى جميع الأصناف.
- **إجمالي التكلفة:** يساوي مجموع الإجماليات (لتكلفة للصنف الواحد + مبلغ المصاريف للصنف الواحد) × كمية الصنف، على مستوى جميع الأصناف.
- **مجموع نسب المصاريف %:** يعتمد ظهور الحقل على استخدام طريقة التفكيك "تصحيح خطأ إدخال"، ويساوي مجموع النسب الموزعة للمصاريف على مستوى جميع الأصناف، ويجب ألا يتعدى مجموع النسب 100% حتى يتسنى حفظ الوثيقة.
- **إجمالي الكميات:** يساوي مجموع إجماليات كميات الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

ثالثاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "مسميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكلفة/ المشروع/ النشاط"... إلخ، ويتم التحكم في ظهور حقول الأدلة من 1 إلى 6 أدلة فرعية متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها فهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1 - 6" إلى "وحيد" في تبويب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، حيث أن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعي مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعني إخفائها من التبويب الحالي وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعني إخفائها كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.

حالة متغير الدليل الفرعي الأول غير مستخدم (نلغى)
(الحقل)

حالة متغير الدليل الفرعي الثاني وحيد (يظهر على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية)

البيانات الرئيسية: بيانات إضافية، حقول إضافية

رقم المشروع:

رقم النشاط:

رابعاً: إنزال من

يهدف التبويب إلى تسهيل سحب البيانات بشكل آلي من الوثائق التي تم إعدادها مسبقاً في شاشة "تجميع الأصناف المركبة". يتم ذلك من خلال تحديد وثيقة في حقل "رقم الوثيقة المرجعية" لسحب بياناتها وإنزالها، حيث يتم عرض تاريخ ونوع الوثيقة تلقائياً. بعد ذلك، يمكن للمستخدم الضغط على زر تنفيذ لإنزال البيانات، ويتيح التبويب أيضاً اختيار صنف معين لاستخدامه في شروط الإنزال، مع وجود خيار لحذف البيانات لتكرار العملية مع أصناف أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التبويب إمكانية الإنزال من تجميع الأصناف المركبة على مستوى الصنف، حيث يمكن إدخال الصنف وتاريخ الانتهاء والمقاطع، ثم إلی وجود مؤشر يمكن التجميع بعد التفكيك في نفس المخزن أو عدم تفعيله يمكن التجميع في مخزن آخر، علماً في حالة أن طريقة التفكيك هي "عكس وثيقة التجميع" يمنع التفكيك إلى مخزن مختلف عن مخزن التجميع في الوارد أولاً صادر أولاً يمنع التفكيك إلى مخزن مختلف عندما تكون التكلفة حسب الوحدة المالية فيسمح بالتفكيك إلى مخازن الوحدة المالية التي تم منها التجميع عندما تكون التكلفة حسب مجموعة المخازن فيتم التفكيك إلى مخازن المجموعة المخزنية التي تم فيها التجميع يتم الالتزام بهذا المتغير في قوائم عرض الوثائق في تبويب الإنزال وكذلك على مستوى الصنف.

خامساً: المصاريف

يعتمد ظهور هذا التبويب على استخدام طريقة التفكيك "تصحيح خطأ إدخال"، ويستخدم في عرض المصاريف الخاصة بعملية تفكيك الأصناف وذلك بهدف عكس تأثير المصاريف المسجلة في عملية التجميع.

سادساً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

قائمة عمليات الشاشة

- **عرض القيد اليومية:** يمكن الاطلاع على القيد المحاسبي لعملية تجميع الأصناف المركبة من خلال النقر على العمليات في شريط الأدوات أعلى الشاشة، واختيار "عرض قيد يومية" أو من خلال الضغط على (Alt + J) يكون كالآتي:

عند تفكيك صنف مركب "م" من مخزن "س" الذي يضم الأصناف المركبة قبل التفكيك، ومن ثم إرسالها إلى مخزن "ص" الذي سيتم فيه تخزين الصنف الجاري تفكيكه وإعادة تركيبه لمكوناته الأولية، يكون القيد المحاسبي لهذه العملية على النحو التالي:

مدین	دائن	البيان	التاريخ
××		من ح/ مخزون مخزن "ص" مخزن المكونات الأولية	بتاريخ القيد
	××	الي ح/ مخزون مخزن "س" مخزن الصنف المركب	بتاريخ القيد

ملحوظة: في حالة وجود مصاريف خاصة بعملية التجميع للصنف المركب مسبقاً، وكانت طريقة التفكيك هي "تصحيح أخطاء إدخال"، ففي هذه الحالة يتم عكس تأثير المصروف ورده للجانب المدين مع فصله من تكلفة الصنف المركب قبل عملية التجميع، وبهذا يُعكس القيد هنا تأثير القيد بشاشة "تجميع الأصناف المركبة":

مدین	دائن	البيان	التاريخ
1000		من مذكورين	بتاريخ القيد
200		ح/ مخزون مخزن "ص" الأصناف الأولية	
		ح/ مصاريف تجميع صنف مركب "م"	
	1200	الي ح/ مخزون مخزن "س" مخزن الصنف المركب	بتاريخ القيد

الفصل الثالث

التقارير والاستعلامات

حركة الأصناف المركبة

الاستخدام: تستخدم هذه الشاشة لإدارة حركة الأصناف المركبة في المخازن، مما يضمن تتبع حركة المكونات وتحديث مستويات المخزون والتكاليف والأسعار، وأيضاً تتبع عمليات التجميع والتفكيك والعمليات التي تمت والتي تخص الأصناف من مبيعات (فواتير المبيعات وفواتير مردود المبيعات) والمشتريات (استلام شراء) وحركات المخزون (توريد وصرف وتحويل) والتقارير التحليلية.

طريقة استخدام الشاشة

يتم التعامل مع الشاشة كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم البيانات الأساسية في فترة وتحديد البيانات الصنف المراد عرض حركاته.

- **طريقة العرض:** يتم اختيار طريقة العرض اما تجميعي أو تفصيلي.
- **رقم الصنف:** يتم إدخال رقم الصنف المركب المراد عرض حركاته.
- **موصفات الصنف:** يتم ظهور بيانات هذا الحقل آلياً بناءً على ما تم اختياره في رقم الصنف وتعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".
- **النوع:** يظهر هذا الحقل في حالة اختيار طريقة العرض "تجميعي" ويتم اختيار عرض الحركات حسب رقم الصنف، أو رقم العميل، أو رقم المورد، أو نوع الوثيقة.
- **نوع الفترة:** يتم اختيار نوع الفترة المراد عرض حركات الصنف المركب فيها علماً في حالة اختيار طريقة العرض "تفصيلي" يكون نوع الفترة "تاريخ" أما الاختيارات المتبقية طريقة العرض "تجميعي".
- **مؤشر "المخزن":** يتم ظهور هذا المؤشر في حالة اختيار طريقة العرض "تفصيلي"، وعند التأشير عليه يظهر عمود "رقم المخزن" في البيانات التفصيلية.
- **مؤشر "عرض التكلفة":** عند التأشير على هذا المؤشر يظهر عمود "التكلفة" في البيانات التفصيلية.
- **زر "عرض":** بالضغط على هذا الزر يتم عرض البيانات التفصيلية بناءً على الفترة التي تمت.

ثانياً: خيارات البحث

تستخدم الحقول في هذا التبويب الشاشة لفلتر الأصناف على مستوى عدة نطاقات فمثلاً نطاق من/إلى التاريخ التي تمت فيه الحركات، أو من/إلى الوحدة المالية تنتمي إلى مخزن محدد أو حتى نوع الوثيقة أو مجموعات المخازن أو رقم المورد/ عميل وأيضاً إمكانية عرض نوع حركة محدد مثل (وارد/منصرف).

ثالثاً: خيارات متقدمة

تحتوي حقول الفلتر في تبويب "خيارات المتقدمة" والذي يُمكن المستخدم من عمل فلتر متقدمة لبيانات الأصناف وبتفاصيل أكثر على مستوى الصنف.

رابعاً: خيارات المقاطع

تحتوي حقول الفلتر في تبويب "خيارات المقاطع" والذي يُمكن المستخدم من عمل فلتر متقدمة لبيانات محدده عن الأصناف المركبة متعلقة بالمقاطع والمقطع التحليلي.

خامساً: البيانات التفصيلية

يتم التعامل مع البيانات التفصيلية بإنزالها بالنقر على زر "عرض" حسب البيانات المستخدمة في حقول البحث.

الاستعلام عن مكونات الصنف المركب

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض الاستعلام عن مكونات الأصناف المركبة، وذلك من خلال تحديد المكونات الأولية للصنف المركب -أو أكثر من صنف- وكذلك معرفة الكميات المطلوبة من الأصناف الأولية بدلالة الكمية المطلوبة من الصنف المركب، والعكس صحيح يُمكن الاستعلام عن الكمية التي يمكن تجميعها بدلالة الكمية المتوفرة من الأصناف الأولية المكونة للصنف المركب، كذلك يُمكن الاطلاع على الفوارق بين الكميات المطلوبة والكميات المتوفرة في المخازن والتكلفة المتوقعة.

طريقة استخدام الشاشة

يتم التعامل مع الشاشة كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم البيانات الأساسية في فترة وتحديد البيانات المراد الاستعلام عنها (صنف ومخزن ووحدة قياس) وإنزالها في البيانات التفصيلية.

- **طريقة العرض:** لتحديد طريقة عرض البيانات في الشاشة وذلك بالضغط على الحقل لتظهر قائمة منسدلة تحتوي على ما يلي:

- **مكونات الصنف المركب:** يقوم المستخدم باختيار هذه الطريقة إذا كان يرغب بتحديد كمية معينة من الصنف المركب ومعرفة هل متوفر كمية مكونات أولية لتجميع هذه الكمية أم لا في مخزن معين أو في كل المخازن.
- **الكمية التي يمكن تجميعها من الصنف المركب:** يتم اختيار هذا الخيار إذا كان المستخدم يرغب معرفة أقصى كمية يمكن تجميعها من الصنف المركب بناء على الكميات المتوفرة من المكونات الأولية.

- **رقم/ اسم الصنف المركب:** يتم في الحقل تحديد رقم الصنف الذي سيتم تجميعه من قائمة الأصناف، مع الأخذ في الاعتبار أن القائمة تحتوي فقط على الأصناف المؤشر عليها بأنها "صنف مركب" في شاشة "بيانات الأصناف" وذلك بضغط مفتاح (F9)، وبعد تحديد رقم الصنف يظهر اسم الصنف بشكل آلي كما يمكن البحث بالاسم بضغط مفتاح (F8) علماً بأنه من الممكن الاستعلام عن أكثر من صنف مركب.

- **رقم التركيبة:** عند إدخال رقم الصنف يتم ظهور رقم التركيبة آلياً بناءً على ما تم تعريفه في شاشة "تعريف الأصناف المركبة"، وفي حالة تعريف أكثر من رقم تركيبة للصنف المركب يتم الاختيار من قائمة "الأصناف المركبة" بالضغط (F9).

- **وحدة القياس / العبوة:** تظهر وحدة القياس الافتراضية والتي تم تعريفها للصنف في تبويب "وحدات القياس" ← شاشة "بيانات الأصناف".

ملاحظة: يتأثر ظهور حقل العبوة بتفعيل متغير "إظهار عبوة الصنف".

- **المخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن الذي سيتم الاستعلام فيه عن الصنف المركب، ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن عن طريق ضغط مفتاح (F9).

- **حقول متغيرة بناءً على طريقة العرض:**

• **ك. المطلوبة:** يظهر هذا الحقل حسب الاختيار في حقل "طريقة العرض"، ويستخدم لتحديد الكمية المطلوبة من الصنف المركب المراد الاستعلام عن مكوناته الأولية والكمية المتوفرة منهم، فيمكن للمستخدم معرفة ما إذا كانت الكمية المطلوبة متوفرة أم لا والفارق.

مثال: إذا كان يوجد صنف مركب "م" يتكون من أصناف أولية "ن" و "ي" ولتكوين صنف مركب واحد يتطلب كمية 50 من "ن" وكمية 100 من "ي"، فإذا قام المستخدم باختيار طريقة العرض "مكونات الصنف المركب" وقام بإدخال كمية 10 في حقل "الكمية المطلوبة" في البيانات الرئيسية ستظهر كميات الأصناف الأولية "ن، ي" في البيانات التفصيلية في حقل الكمية المطلوبة بقيمة = 500، ي = 1000 وهي الكميات المطلوبة لتكوين 10 وحدات من الصنف المركب (م)

• **الكمية التي يمكن تجميعها من الصنف المركب:** يظهر هذا الحقل حسب الاختيار في حقل "طريقة العرض"، ويتم في هذا الحقل ظهور أقصى عدد من الصنف المركب الذي يمكن تكوينه حسب المتوفر من المكونات الأولية.

مثال: إذا كان يوجد صنف مركب "س" يتكون من أصناف أولية "ص" و "ع" ولتكوين صنف مركب واحد يتطلب كمية 10 من "ص" وكمية 5 من "ع"، فإذا كانت الكمية المتوفرة من "ص" 30 والكمية المتوفرة من "ع" 25، بهذه الكمية يمكن تكوين عدد 3 صنف مركب ليس أكثر، لأنه على الرغم من توافر صنف أولي ع يكفي لإنتاج 5 صنف مركب إلا أن أقصى كمية من الصنف الأولي "ص" تكفي لإنتاج 3 صنف مركب، لذلك سيظهر حقل الكمية التي يمكن تجميعها من الصنف المركب "س" بقيمة 3.

ثانياً: البيانات التفصيلية

- **رقم/ اسم الصنف المركب:** يتم في الحقل إدخال رقم الصنف المركب الذي سيتم تجميعه من قائمة الأصناف، مع الأخذ في الاعتبار أن القائمة تحتوي فقط على الأصناف المؤشر عليها بأنها "صنف مركب" في شاشة "بيانات الأصناف" وذلك بضغط مفتاح (F9)، وبعد تحديد رقم الصنف المركب يظهر اسم الصنف المركب بشكل آلي.

- **إجمالي المبلغ:** يظهر في هذا الحقل إجمالي المبلغ الخاص بمجموع إجمالي التكلفة الخاصة بكل الأصناف التي تم إدخالها في الشاشة.

تقارير نظام الأصناف المركبة

الاستخدام: من خلال هذا التقرير يتم استعراض طلبات التجميع وعمليات التجميع والتفكيك التي تمت خلال فترة معينة، ويمكن استعراض تقرير تفصيلي وإجمالي، كما يمكن طباعة تقارير مقارنة بين الكميات المطلوبة والطلبات التي تم تنفيذها فعلاً.

طريقة استخدام الشاشة

في بداية الأمر يتم اختيار المجموعات الرئيسية إما تجميع الأصناف المركبة أو طلب تجميع الأصناف المركبة أو تفكيك الأصناف المركبة

- **نوع التقارير:** يتم اختيار نوع التقرير اما تجميعي أو تفصيلي.
- **التقارير:** في حالة اختيار نوع التقرير تجميعي يظهر عدة أنواع من تقارير الأصناف المركبة:
- **تجميعي:** يظهر في هذا التقرير أرقام وثيقة التجميع/ التفكيك/ طلب التجميع والوحدة المالية ونوع الوثيقة الفرعي ورقم المخزن وإجمالي الكميات بإجمالي التكلفة.
- **كميات-تجميعي:** يظهر في هذا التقرير أرقام وثيقة التجميع/ التفكيك والأصناف بالوحدة القياس الخاصة بهم والكميات التي تم تجميعها/ تفكيكها لكل صنف.
- **كميات وتكاليف-تجميعي:** يظهر في هذا التقرير أرقام وثيقة التجميع/ التفكيك بالوحدة القياس الخاصة بهم والكميات التي تم تجميعها/ تفكيكها لكل صنف بالتكلفة وإجمالي التكلفة لكل صنف.
- **مقارنة طلبات التجميع بأوامر تجميع الأصناف المركبة:** يظهر في هذا التقرير أرقام وثيقة الطلب وتاريخها ورقم واسم الصنف المركب ووحدة الصنف والمخزن والكمية المراد تجميعها والكمية التي تم تنفيذها بالفعل والفارق بين المطلوب والمنفذ ويظهر الخيار في حالة اختيار "طلب تجميع الأصناف المركبة" في حقل المجموعات الرئيسية.