
Konfigurasi vlan di cisco packet tracer dengan 2 switch 1 router

Cara Konfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer dengan 2 Switch dan 1 Router, Buatlah Topologi seperti dibawah ini, yang akan kita konfigurasi diantaranya yaitu :

- * Pertama kita buka cisco
- * 1 Router 1841 lalu kita sambung kan dengan kabel straight
- * Buatlah 2 buat switch 2950-24 lalu kita sambung kan dengan kabel Cross dan 15 pc lalu kita sambung kan dengan kabel Straight,

Perhatikan gambar dibawah sebagai contoh:



Cisco Packet Tracer

Sekarang kita Klik Switch0 dan Switch1 lalu pilih CLI untuk membuat mode trunk lalu kita ketikan perintahnya :

*Konfigurasi Switch0 mode trunk

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#int fa0/23

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa0/24

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#exit

*Konfigurasi Switch1 mode trunk

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#int fa0/24

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#exit

Sekarang kita Klik Swicth0 dan Swicth1 lalu pilih CLI untuk membuat vlan 10 dan 20 lalu kita ketikan perintahnya:

*Konfigurasi vlan pada Switch0 dan Switch1

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name tkj

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name tkj1

Switch(config-vlan)#exit

Setelah kita buat vlan 10 dan vlan 20 kita akan menghubungkan vlan 10 dan 20 ke pc masing

- masing sebagai berikut perintah nya :

*Konfigurasi pada Switch0:

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#interface vlan 10

Switch(config-if)#

Switch(config-if-range)#int range fa0/1-fa0/4

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#

Switch(config)#interface vlan 20

Switch(config-if)#

Switch(config-if-range)#int range fa0/5-fa0/8

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20

Switch(config-if-range)#exit

*Konfigurasi pada Switch1:

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#interface vlan 10

Switch(config-if)#

Switch(config-if-range)#int range fa0/1-fa0/4

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#

Switch(config)#interface vlan 20

Switch(config-if)#


Switch(config-if-range)#int range fa0/5-fa0/8

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20

Switch(config-if-range)#exit

Setelah kita setting maka seperti gambar di bawah ini:



Sekarang kita Setting Router, pilih CLI masukan perintah nya:

*Konfigurasi pada Routers:

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fa0/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fa0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Sekarang kita setting seluruh IP Client pada tiap VLAN 10 dan VLAN 20 :

* PC Vlan 10:

IP: 192.168.1.2-9

SM: 255.255.255.0

GW: 192.168.1.1

* PC Vlan 20:

IP: 192.168.2.2-9

SM: 255.255.255.0

GW: 192.168.2.1