

### رز دانسکده علوم ریاضی و آمار



نیمسال دوم ۱۴۰۰–۱۴۰۱	اصول سیستمهای عامل	مدرس: دکتر مجتبی رفیعی
	جلسه ۷	
	نگارنده: امیرحسین سقائی زفره	
	۸ فروردین ۱۴۰۱	

## فهرست مطالب

١	ادامه مباحث مربوط به ساختار ذخیرهسازی	١
۲	ساختار ورودی/خروجی(Input/Output Structure)	۲
٣	دستهبندی سیستمهای کامپیوتری براساس پر دازنده	٣
۴	۱.۳ سیستمهای کامپیوتری تک پردازندهای (Single-Processor Systems)	
۵	۲.۳ سیستمٰهای کامپیوتری چندپردازندهای (Multiprocessor Systems)	

# ۱ ادامه مباحث مربوط به ساختار ذخیرهسازی

یادآوری۳: کوچکترین واحد اندازه گیری حافظه، بیت است. تعامل CPU با حافظه اصلی از طریق استفاده توالی از دستورالعملهای زیر حاصل میشود:

- بارگذاری(load): به منظور انتقال یک بایت یا کلمه از حافظه اصلی به رجیسترهای داخلی CPU ،
  - ذخيره سازي(store): به منظور انتقال محتواي يک رجيستر داخليCPUبه حافظه اصلي،

با مشخص كردن آدرسهايي از حافظه صورت ميپذيرد.

نکته: جدای از دستورالعملهای صریح load و store و counter، پردازنده مرکزی (CPU) به صورت خودکار به هنگام اجرای یک برنامه، بارگذاریهای مورد نیاز از حافظه اصلی را با آدرسی که در شمارنده برنامه (Program Counter) موجود است، انجام می دهد. به عبارت دیگر CPU به صورت ضمنی و نه صریح اقدام به بارگذاری محتوای موردنیاز مینماید. چرخه اجرا(Execution Cycle) یک دستورالعمل در CPU به قرار زیر است:

- ۱. واکشی (Fetch): یک دستورالعمل از حافظه اصلی واکشی و در رجیستر دستورالعمل(Instruction Register) مربوط به CPU بارگذاری می شود.
- ۲. کدگشایی (Decode): دستورالعمل واکشی شده دیکد میشود تا عملگر مورد نیاز تشخیص و عملوندهای مربوط به آن در صورت نیاز از حافظه اصلی واکشی و در رجیسترهای مناسب در CPU بارگذاری شوند.
- ۳. اجرا (Execute): در این گام عملگر (دستورالعمل)روی عملوندها اجرا شده و نتایج حاصل از آن ممکن است به حافظه اصلی برگردانده شود.

#### ۲ ساختار ورودی/خروجی(Input/Output Structure)

بخش زیادی از کدهای سیستم عامل مربوط به مدیریت ورودی/خروجی(I/O Management)است، چراکه:

- اهمیت دستگاههای ورودی/خروجی به سبب تاثیر مستقیم روی قابلیت اطمینان و کارایی یک سیستم کامپیوتری،
  - گستردگی زیاد دستگاههای ورودی/خروجی به سبب نیازمندیهای متنوع.

همانند ساختار ذخیرهسازی که سلسله مراتبی از حافظهها مطرح شد و در مرکزیت آن تعامل بین CPU و حافظه اصلی(و نه دیگر حافظهها)در نظرگرفته شد، برای ساختار I/O نیز، مبحث اصلی تعامل CPU با سایر دستگاههای I/O است.

سوال: اگر دستگاههای I/O بخواهند به هنگام وقفه، داده را به طور مستقیم به CPU انتقال دهند، چه چالش(هایی)اتفاق میافتد؟

**جواب:** بدیهی ترین اتفاق آن است که به سبب ظرفیت محدود CPU برای پردازش تنها یک کلمه(word)، دستگاه I/O میبایست برای پردازش هر کلمه، سیگنال وقفه را به سمت CPU ارسال کند که پرواضح است که سر بار سیستم را به صورت گسترده ای افزایش می دهد.


یک راه برای چالش مطرح شده، استفاده از ویژگیDMA در سیستمهای کامپیوتری است. درواقع DMA یک روش برای انتقال داده از حافظه اصلی به دیگر بخشهای یک سیستم کامپیوتری بدون درگیر کردن CPU است.

در این روش،Device Controller پس از انجام تنظیمات برای بافرها، اشارهگرها و شمارندهها برای دستگاه I/O موردنظر، یک بلوک کامل از اطلاعات(شامل چندین بایت)را از/به دستگاه و حافظه اصلی بدون دخالت CPU انتقال میدهد و تنها یک وقفه برای کل بلوک تولید میشود.درواقع DC درگیر انتقال داده به حافظه اصلی است و همزمان CPU برای اجرا تسک دیگری آزاد است. **جمع بندی:** 

- بدونDMA: زمانی که پردازنده درگیر ورودی/خروجی است به طور معمول در تمام مدت عملیات خواندن/نوشتن به طور کامل مشغول است و درنتیجه برای اجرای کارهای دیگر در دسترس نیست.
- باDMA: پردازنده انتقال را آغاز میکند و در مدتی که انتقال در حال پیشرفت است، عملیات دیگری انجام میدهد. درنهایت هنگامی که انتقال پایان یافت، یک وقفه از کنترل کننده DMA دریافت میکند.

شکل زیر تعامل بین مولفه های یک سیستم کامپیوتری مدرن را باتوجه به مطالب ذکر شده قبلی، نشان میدهد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Direct Memory Access



## ۳ دسته بندی سیستمهای کامپیوتری براساس پردازنده

معماری یک سیستم کامپیوتری را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد. پیش تر یک ساختار کلی از سازمان یک سیستم کامپیوتری معرفی شد که مولفه های اصلی آن عبارت بودند از:

- CPU •
- BUS •
- I/O Devices •
- Main Memory •

در اینجا یک دستهبندی دیگر برحسب تعداد پردازندهها در یک سیستم کامپیوتری ارایه میدهیم که به قرار زیر است:


- (Single-Processor Systems) ب پردازنده کامپیوتری تک پردازنده : ۱
- (Multiprocessor Systems) نامپیوتری چند پردازنده (Multiprocessor Systems : ۲
  - (Clustered Systems) ن سیستمهای خوشهای : ۳

در ادامه سعی بر آن است تا شرح مختصری برای هر یک از موارد بالا ارایه شود. قبل از شرح سیستم کامپیوتری تک پردازنده، بهتر است، برخی مفاهیم و دسته بندیهای مربوط به مولفههای پردازشی در یک سیستم کامپیوتری را معرفی کنیم.

- CPU (واحد پردازش مرکزی): سخت افزاری است که دستورالعملها را اجرا میکند.
- Processor(پردازنده): یک تراشه(chip)فیزیکی است که شامل یک یا چند CPU است.

- Core (هسته): واحد محاسباتی یایه از یک CPU می باشد.
- Multi core): وجود چندین هسته محاسباتی روی یک CPU
  - Multiprocessor: وجود چندین پردازنده روی یک سیستم کامپیوتری.

شکل زیر یک نمای کلی از مفاهیم بالا را در کنار هم به تصویر میکشد.



یردازندهها را می توان از لحاظ مجموعه دستورالعمل هایی که میتوانند اجرا کنند به دو دسته کلی زیر تقسیمبندی کرد:


- پردازندههای همه منظوره (General-Purpose Processors)،
- پردازندههای خاص منظوره(Special-Purpose Processors).

پردازنده همه منظوره به پردازندههایی اطلاق میشود که برای اجرای مجموعه دستورات همه منظوره درنظر گرفتهشدهاست.به عنوان مثال پردازنده

پو در الله (CPU)جزء این دسته از پردازندهها به شمار میآید. درمقابل، پردازنده خاص منظوره به پردازندههایی اطلاق میشود که برای اجرای مجموعه محدود از دستورات درنظر گرفتهشدهاند. به عنوان مثال میکروپردازندههای مربوط به هاDisk-Controller یا صفحه کلید جزء این دسته از پردازندهها هستند.

# ۱.۳ سیستمهای کامپیوتری تک پردازندهای (Single-Processor Systems)

سالهای زیادی چنین سیستمهای کامپیوتری مورد استفاده قرار میگرفت. معماری چنین سیستمهایی شامل یک CPU همه منظوره با یک هسته یردازشی تکی است.



# (Multiprocessor Systems) چندپردازندهای چندپردازندهای ۲.۳

امروزه کامپیوترهای مدرن از دستگاههای موبایل گرفته تا سرورها، چندپردازندهای هستند. هدف از به کارگیری چندپردازنده، افزایش توان عملیاتی یا گذردهی سیستم(Throughput) است. توان عملیاتی در اینجا به معنای انجام کارهای انجام شده در یک بازه زمانی است.