Documentation Installation d'iRedMail



Table des matières

1. Préparation du serveur	1
2. Configuration du nom d'hôte	3
3. Téléchargement et extraction d'iRedMail	3
4. Lancement de l' installation d'iRedMail	4
5. Fin de l'installation	10
6 Connexion aux interfaces web	10

1. Préparation du serveur

Commande: `sudo -i`

Ouvre une session administrateur avec privilèges root.

```
mailserveur@mailserveur:~$ sudo -i
[sudo] password for mailserveur:
root@mailserveur:~#
```

Commande: `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` Met à jour les paquets installés.

root@mailserveur:~# sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Commande: `sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml` Modifie la configuration réseau pour attribuer une IP statique.

```
root@mail:~# sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

ens33:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.72.125/24

gateway4: 192.168.72.1

nameservers:

addresses:

- 8.8.8.8

- 8.8.4.4
```

Documentation Installation d'iRedMail

Commande: `sudo netplan apply` Applique les modifications réseau.

```
root@mail:~# sudo netplan apply
```

Commande: `sudo nano /etc/hosts` Ajoute l'IP et le domaine du serveur.

root@mail:~# sudo nano /etc/hosts

Ajout de l'IP `192.168.1.130` et du domaine `mail.namek.com`.

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *

127.0.0.1 localhost

192.168.1.130 mail.namek.com mail

* The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

2. Configuration du nom d'hôte

Commande : `hostnamectl set-hostname mail.namek.com` Configure le nom d'hôte FQDN.

```
root@mail:~# hostnamectl set-hostname mail.namek.com
```

Commande: `hostname -f`

Vérifie que le nom d'hôte est correctement configuré.

```
mailserveur@mail:~$ hostname -f
mail.namek.com
```

3. Téléchargement et extraction d'iRedMail

Commande: `wget https://github.com/iredmail/iRedMail/archive/refs/tags/1.7.1.tar.gz` Télécharge l'archive d'iRedMail.

root@mailserveur:~# wget https://github.com/iredmail/iRedMail/archive/refs/tags/1.7.1.tar.gz

Commande : `tar -xzvf 1.7.1.tar.gz` Extrait le contenu de l'archive.

```
root@mailserveur:~# tar -xzvf 1.7.1.tar.gz
```

Commande : `cd iRedMail-1.7.1/`
Accède au dossier iRedMail.


root@mailserveur:~# cd iRedMail-1.7.1/

4. Lancement de l'installation d'iRedMail

Commande: `sudo bash iRedMail.sh` Lance le script d'installation d'iRedMail.


root@mail:~/iRedMail-1.7.1# sudo bash iRedMail.sh

Confirmation pour démarrer l'installation d'iRedMail.




Par défaut : `/var/vmail`

Stocke les emails des utilisateurs.




Option: `Nginx`


Serveur web sélectionné pour l'interface web.




Option : `OpenLDAP` Utilisé pour gérer les comptes utilisateurs.




Suffixe LDAP : `dc=namek,dc=local` Configure l'annuaire LDAP pour les utilisateurs.




Configuration du mot de passe administrateur LDAP.



Domaine principal : `namek.com` Définit le domaine pour les emails.




Compte administrateur : `postmaster@namek.com` Définit le mot de passe.



Documentation Installation d'iRedMail

Composants sélectionnés :

- Roundcube
- SOGo
- iRedAdmin
- Fail2ban



Récapitulatif des configurations avant installation.

```
Below file contains sensitive infomation (username/password), please
* do remember to *MOVE* it to a safe place after installation.
  * /root/iRedMail-1.7.1/config
жжжжжжжжжжжжжжжжжжж Review your settings жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
/var/vmail
* Storage base directory:
* Mailboxes:
* Daily backup of SQL/LDAP databases:
* Store mail accounts in:
                               OpenLDAP
* Web server:

* First mail domain name:

* Mail domain admin:

* Additional components:
                               Nginx
namek.com
                               postmaster@namek.com
Roundcubemail SOGo netdata iRedAdmin Fail2ban
 Question > Continue? [y|N]y_
```

5. Fin de l'installation

Installation terminée avec succès, mise à jour du pare-feu et ClamAV.

Il faudra reboot le serveur!


6. Connexion aux interfaces web

Écran de connexion pour accéder à SOGo Webmail.

https://adresseip/SOGo




Interface SOGo accessible après connexion.



Écran de connexion à l'interface d'administration iRedAdmin.

https://adresseip/iredadmin




Administration des comptes mail via iRedAdmin.



Page de connexion pour accéder à Roundcube Webmail.

https://adresseip/mail



Interface principale de Roundcube après connexion.

