Creare masina virtuala si configurare retea

- 1. Creare masina virtuala de baza cu distributie Ubuntu:
 - descarcati si instalati VirtualBox (https://www.virtualbox.org/)
 - descarcati distributia Linux Ubuntu 14.04, 32bit (www.ubuntu.com)
 - in VirtualBox, creati o masina virtuala denumita *baza*, tip *Linux*, versiune *Ubuntu (32bit)*, memorie alocata *512MB RAM*, Hard Disk: dimensiune recomandata 8GB, tip vdi, dynamically allocated.
 - porniti masina virtuala creata, instalati distributia de linux descarcata (iso);
 - porniti MV baza, actualizati si instalati urmatoarele pachete: traceroute, dnsutils:

sudo apt-get update sudo apt-get install traceroute dnsutils

• inchideti masina virtuala prin comanda:

sudo poweroff

- 2. Clonare masina virtuala de baza:
 - click dreapta pe MV baza, alegeti Clone din meniul aparut;
 - in fereastra *Clone Virtual Machine* denumiti noua masina virtuala *Proxy*, bifati *Reinitialize the MAC Address* ..., alegeti tipul clonei *Full Clone*.
 - repetati pasii pentru a crea noile masini virtuale *C1* si *C2*.
- 3. Configurare MV *Proxy*:
 - selectati MV Proxy si selectati Settings din meniul aplicatiei VirtualBox;
 - selectati Network -> Adapter 1 (Enabled, Attached to: NAT); Adapter2 (Enabled, Attached to: Internal Network);
 - porniti MV Proxy;
 - configurati interfata de retea eth1 (atasata retelei interne) cu adresa IP statica:
 - editati fisierul /etc/network/interfaces
 sudo nano /etc/network/interfaces
 - o adaugati la sfarsitul fisierului urmatoarele linii:

auto eth1 iface eth1 inet static address 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0

- salvati fisierul și inchideți editorul de text.
- activati interfata eth1 prin comanda: sudo ifdown eth1 sudo ifup eth1
- verificati setarile prin comanda:

ifconfig eth1

In cadrul rezultatului comenzii ar trebui sa apara inet addr: 192.168.1.11

- activati ip forwarding (intre interfetele sistemului):
 - editati fisierul /etc/sysctl.conf
 - o stergeti caracterul # din fata liniei net.ipv4.ip forward=1
 - o salvati si inchideti fisierul;
- setati regula pentru NAT (Network Address Translation):
 sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
- instalati pachetul *iptables-persistent* pentru a salva regula de mai sus: sudo apt-get install iptables-persistent
- reporniti MV Proxy.

4. Configurare MV C1:

- selectati MV C1 si selectati Settings din meniul aplicatiei VirtualBox;
- selectati Network -> Adapter 1 (Enabled, Attached to: Internal Network);
- porniti MV C1;
- configurati interfata de retea eth0 (atasata retelei interne) cu adresa IP statica:
 - o editati fisierul /etc/network/interfaces
 - adaugati la sfarsitul fisierului urmatoarele linii: auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.12

```
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.11
dns-nameservers 8.8.8.8 10.1.0.7 85.122.16.1
```

- salvati fisierul si inchideti editorul de text.
- activati interfata eth0 prin comenzile: sudo ifdown eth0 sudo ifup eth0
- verificati existenta conexiunii la internet prin: ping www.google.com

5. Configurare MV C2:

- selectati MV C2 si selectati Settings din meniul aplicatiei VirtualBox;
- selectati Network -> Adapter 1 (Enabled, Attached to: Internal Network);
- porniti MV *C2*;
- configurati interfata de retea eth0 (atasata retelei interne) cu adresa IP statica:
 - editati fisierul /etc/network/interfaces
 - adaugati la sfarsitul fisierului urmatoarele linii: auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.13 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.11 dns-nameservers 8.8.8.8 10.1.0.7 85.122.16.1
 - o salvati fisierul si inchideti editorul de text.
 - o activati interfata *eth0* prin comenzile:
 - sudo ifdown eth0 sudo ifup eth0
 - verificati setarile prin: ping www.google.com

<u>Obs:</u> Daca sunt probleme la activarea interfetei (nu merg **sudo ifdown eth0** sau **sudo ifup eth0** sau nu vedeti adresa ip alocata) opriti si restartati serviciul de retea: **sudo stop network-manager**

sudo start network-manager si apoi reluati comenzile sudo ifdown eth0 sudo ifup eth0