- 针对你所下载的(非运行的) Linux 内核,系统有多少个系统调用? (对内核源码中相关文件内容截屏)
- 答: Linux-0.11 中有 72 个系统调用,源代码中相关内容(include/linux/sys.h)的截屏如下:

```
1 extern int sys setup():
         extern int sys_fork();
          extern int sys_read();
         extern int sys_write();
         extern int sys_open();
         extern int sys_close();
         extern int sys_waitpid();
         extern int sys_creat();
        extern int sys_link();
        extern int sys_unlink();
        extern int sys_execve();
         extern int sys_chdir();
        extern int sys time():
        extern int sys_mknod();
        extern int sys_chmod();
         extern int sys_chown();
        extern int sys_break();
        extern int sys_stat();
         extern int sys_lseek();
        extern int sys_getpid();
         extern int sys_mount();
        extern int sys_umount();
         extern int sys_setuid()
        extern int sys getuid():
         extern int sys_stime();
        extern int sys ptrace():
         extern int sys_alarm();
        extern int sys_fstat();
         extern int sys_pause();
31
        extern int sys_utime();
         extern int sys_stty();
        extern int sys_gtty();
        extern int sys_access();
        extern int sys_nice();
         extern int sys_ftime();
         extern int sys_sync();
        extern int sys_kill();
         extern int sys_rename();
        extern int sys mkdir():
         extern int sys_rmdir();
        extern int sys_dup();
         extern int sys_pipe();
       extern int sys_times();
extern int sys_prof();
        extern int sys_brk();
        extern int sys_setgid();
         extern int sys_getgid();
        extern int sys_signal();
         extern int sys_geteuid(
51
        extern int svs getegid():
         extern int sys_acct();
        extern int sys_phys();
         extern int sys_lock();
55
        extern int sys_ioctl();
        extern int sys_fcntl();
         extern int sys_mpx();
         extern int sys_setpgid();
         extern int sys_ulimit();
         extern int sys_uname():
61
        extern int sys_umask();
         extern int sys_chroot():
         extern int sys_ustat();
        extern int sys_dup2();
         extern int sys_getppid();
66
        extern int sys getpgrp():
         extern int sys_setsid();
        extern int sys_sigaction();
extern int sys_sgetmask();
        extern int sys_ssetmask();
extern int sys_setreuid();
         extern int sys_setregid();
         fn_ptr sys_call_table[] = { sys_setup, sys_exit, sys_fork, sys_read,
         sys_write, sys_one, sys_close, sys_waitpid, sys_creat, sys_link, sys_unlink, sys_execve, sys_chdir, sys_time, sys_mknod, sys_chdir, sys_time, sys_mknod, sys_chmod, sys_chmod, sys_chmod, sys_chdir, sys_time, sys_mknod, sys_chmod, sy
         {\tt sys\_chown, sys\_break, sys\_stat, sys\_lseek, sys\_getpid, sys\_mount, sys\_umount, sys\_setuid, sys\_getuid, sys\_stime, sys\_ptrace, sys\_alarm,}
         sys_fstat, sys_pause, sys_utime, sys_stty, sys_gtty, sys_access,
sys_nice, sys_ftime, sys_sync, sys_kill, sys_rename, sys_mkdir,
        sys_rmdir, sys_dup, sys_pipe, sys_times, sys_prof, sys_brk, sys_setgid, sys_getgid, sys_signal, sys_geteuid, sys_getegid, sys_acct, sys_phys,
81
         sys_lock, sys_ioctl, sys_fcntl, sys_mpx, sys_setpgid, sys_ulimit, sys_uname, sys_umask, sys_chroot, sys_ustat, sys_dup2, sys_getppid,
         sys_getpgrp, sys_setsid, sys_sigaction, sys_sgetmask, sys_setmask,
sys_setreuid,sys_setregid };
```

2. 以 helloword 程序为例(主要是 printf()调用)解释在此 Linux 中系统调用(从 int0x80 开始)的处理过程(包括中断的响应、系统调用参数的传递、具体调用函数(sys-)入口地址的确定、系统调用返回、中断返回等细节)。

答: 当用户态进程发起一个系统调用, CPU 将切换到内核态并开始执行一个内核函数。内核函数负责响应应用程序的要求,例如操作文件、进行网络通讯或者申请内存资源等。

(1) 调用流程:

我们以一个假设的系统调用 xyz 为例,介绍一次系统调用的所有环节。




图 2

如上图,系统调用执行的流程如下:

- 1. 应用程序代码调用系统调用(xyz),该函数是一个包装系统调用的库函数;
- 2. 库函数(xyz)负责准备向内核传递的参数,并触发软中断以切换到内核;
- 3. CPU 被软中断打断后,执行中断处理函数,即系统调用处理函数(system call);
- 4. 系统调用处理函数调用系统调用服务例程(sys xyz), 真正开始处理该系统调用;

(2) 执行态切换

应用程序(application program)与库函数(libc)之间,系统调用处理函数(system call handler)与系统调用服务例程(system call service routine)之间,均是普通函数调用,而库函数与系统调用处理函数之间,由于涉及用户态与内核态的切换,要复杂一些。

Linux 通过软中断实现从用户态到内核态的切换。用户态与内核态是独立的执行流,因此在切换时,需要准备执行栈并保存寄存器。

内核实现了很多不同的系统调用(提供不同功能),而系统调用处理函数只有一个。因此,用户进程必须传递一个参数用于区分,这便是系统调用号(system call number)。在 Linux 中,系统调用号一般通过 eax 寄存器来传递。

总结起来, 执行态切换过程如下:

- 1. 应用程序在用户态准备好调用参数,执行 int 指令触发软中断,中断号为 0x80;
- 2. CPU 被软中断打断后,执行对应的中断处理函数,这时便已进入内核态;
- 3. 系统调用处理函数准备内核执行栈,并保存所有寄存器(一般用汇编语言实现);
- 4. 系统调用处理函数根据系统调用号调用对应的 C 函数——系统调用服务例程;
- 5. 系统调用处理函数准备返回值并从内核栈中恢复寄存器;
- 系统调用处理函数执行 ret 指令切换回用户态;

printf()函数是建立在系统调用之上,更高层次的库函数,应用程序要输出文字,需调用write 这个系统调用。int 指令触发软中断 0x80,程序将陷入内核态并由内核执行系统调用。

这个过程中将会首先进入系统调用处理程序(kernel/system call.s,如图 3):

```
80 _system_call:
81
         cmpl $nr_system_calls-1,%eax
82
         ja bad_sys_call
83
         push %ds
 84
         push %es
 85
         push %fs
 86
         pushl %edx
         pushl %ecx
 87
                         # push %ebx,%ecx,%edx as parameters
         pushl %ebx
 88
                         # to the system call
 89
         movl $0x10,%edx
                             # set up ds,es to kernel space
 90
         mov %dx,%ds
 91
         mov %dx,%es
 92
         movl $0x17,%edx
                            # fs points to local data space
 93
         mov %dx,%fs
 94
         call _sys_call_table(,%eax,4)
 95
         pushl %eax
 96
         movl _current,%eax
 97
         cmpl $0,state(%eax)
                                  # state
98
         jne reschedule
99
         cmpl $0,counter(%eax)
                                      # counter
100
         je reschedule
101
     ret_from_sys_call:
102
         movl _current,%eax
                                  # task[0] cannot have signals
         cmpl _task,%eax
103
         je 3f
104
105
                                  # was old code segment supervisor ?
         cmpw $0x0f,CS(%esp)
106
         jne 3f
107
                                    # was stack segment = 0x17 ?
         cmpw $0x17,OLDSS(%esp)
108
         jne 3f
109
         movl signal(%eax),%ebx
110
         movl blocked(%eax),%ecx
111
         notl %ecx
112
         andl %ebx,%ecx
113
         bsfl %ecx,%ecx
114
         je 3f
         btrl %ecx,%ebx
115
116
         movl %ebx, signal(%eax)
117
         incl %ecx
118
         pushl %ecx
         call _do_signal
popl %eax
119
120
121
     3: popl %eax
122
         popl %ebx
         popl %ecx
123
         popl %edx
124
125
         pop %fs
126
         pop %es
127
         pop %ds
128
         iret
```

图 3

系统调用处理程序首先检查寄存器 eax 中存放的系统调用号(sys_write 的系统调用号为4),并在 include/unistd.h(图 4)中检查相应的系统调用号是否存在:

```
60 v #define __NR_setup 0 /* used only by init, to get system going */
61
     #define __NR_exit
62
     #define __NR_fork
     #define __NR_read
63
64
     #define __NR_write 4
 65
     #define __NR_open
    #define __NR_close 6
66
     #define __NR_waitpid
67
    #define __NR_creat 8
#define __NR_link 9
 68
 69
 70
    #define __NR_unlink 10
    #define __NR_execve 11
#define __NR_chdir 12
 71
 72
 73
     #define __NR_time
                         13
 74
     #define __NR_mknod 14
 75
     #define __NR_chmod 15
     #define __NR_chown 16
 76
 77
     #define __NR_break
                          17
 78
     #define __NR_stat 18
 79
     #define __NR_lseek 19
    #define __NR_getpid 20
 80
 81
     #define __NR_mount 21
 82
     #define __NR_umount 22
83
     #define __NR_setuid 23
84
     #define __NR_getuid 24
     #define __NR_stime 25
 85
     #define __NR_ptrace 26
86
    #define __NR_alarm 27
87
 88
     #define __NR_fstat 28
    #define __NR_pause 29
89
90
     #define __NR_utime 30
     #define __NR_stty
#define __NR_gtty
 91
                          31
 92
                          32
93
     #define __NR_access 33
     #define __NR_nice 34
#define __NR_ftime 35
 94
 95
     #define __NR_sync
96
                          36
97
     #define __NR_kill
                          37
98
     #define __NR_rename 38
    #define __NR_mkdir 39
#define __NR_rmdir 40
99
101
     #define __NR_dup 41
     #define __NR_pipe
                          42
102
     #define __NR_times 43
103
104
     #define __NR_prof 44
105
     #define __NR_brk
                          45
    #define __NR_setgid 46
107
     #define __NR_getgid 47
     #define __NR_signal 48
108
    #define __NR_geteuid
109
110
    #define __NR_getegid
                              50
     #define __NR_acct 51
#define __NR_phys 52
111
112
    #define __NR_phys
113 #define __NR_lock 53
114 #define __NR_ioctl 54
115 #define __NR_fcntl 55
    #define __NR_mpx 56
116
117
     #define __NR_setpgid
    #define __NR_ulimit 58
118
     #define __NR_uname 59
119
120
     #define __NR_umask 60
     #define __NR_chroot 61
121
     #define __NR_ustat 62
122
123
     #define __NR_dup2
                         63
124
     #define __NR_getppid
     #define __NR_getpgrp
                              65
125
     #define __NR_setsid 66
126
127
     #define __NR_sigaction 67
128
     #define __NR_sgetmask
                              68
129
     #define __NR_ssetmask
                              69
130 #define __NR_setreuid
131 #define __NR_setregid
                              70
```

然后根据 include/linux/sys.h(图 1)中的 sys_call_table 函数指针数组找到相应的 write 系统调用服务例程(sys write 函数位于 linux/fs/read write.c,如图 5):

```
83 int sys_write(unsigned int fd,char * buf,int count)
 84 ▼ {
 85
         struct file * file;
 86
         struct m_inode * inode;
 87
         if (fd>=NR_OPEN || count <0 || !(file=current->filp[fd]))
 88 ▼
 89
             return -EINVAL;
 90
         if (!count)
 91
             return 0;
         inode=file->f_inode;
 92
 93
         if (inode->i_pipe)
             return (file->f_mode&2)?write_pipe(inode,buf,count):-EIO;
95
        if (S_ISCHR(inode->i_mode))
96 ▼
             return rw_char(WRITE,inode->i_zone[0],buf,count,&file->f_pos);
97
         if (S_ISBLK(inode->i_mode))
98 ▼
             return block_write(inode->i_zone[0],&file->f_pos,buf,count);
99
         if (S_ISREG(inode->i_mode))
100
             return file_write(inode, file, buf, count);
101
         printk("(Write)inode->i_mode=%06o\n\r",inode->i_mode);
102
         return -EINVAL;
103 }
104
```

图 5

使用寄存器 ebx、ecx、edx 传递参数,执行完毕后在 eax 中保存写入的字节数并向调用程序返回 0;若执行出错则将错误类型码取反存入全局变量 errno,并向调用程序返回-1,然后执行 ret_from_sys_call 结束系统调用,通过 iret 结束中断。系统调用执行完毕后,内核将负责切换回用户态,恢复之前保存的所有寄存器,应用程序继续执行之后的指令。

参考文献:

- [1] 赵炯. Linux 内核完全注释修正版 3.0[DB/OL]. 2007-06-07.
- [2] 小菜学编程. 系统调用原理[DB/OL]. https://learn-linux.readthedocs.io/zh_CN/latest/system-programming/syscall/principle.html.