## Resolução da ficha 5

1.

1.2. De acordo com a análise da tabela fornecida na alínea 1.1 o endereço IP **192.168.17.6** em binário tem se seguinte representação: 11000000.10101000.00010001.00000110.

3.

3.1. A estrutura física da rede estipulada está representada na figura seguinte:




Fig. 1 - Esquema da rede proposta.

4. O cálculo de cada endereço IP em falta efetua-se com base no identificador de rede e na máscara de sub-rede em uso. Nesse sentido segmentar-se-á a rede proposta por cada uma das sub-redes secundárias em utilização como está representado na figura seguinte:




Fig. 2 - Segmentação da rede por subsecções.

## Legenda

- 1 Sub-rede 192.168.30.0;
- 2 Sub-rede 192.168.31.0;
- 3 Sub-rede 192.168.32.128;
- 4 Sub-rede 192.168.32.0; e
- 5 Sub-rede 192.168.31.64.

Na **rede B** é atribuída a máscara de sub-rede do interface *fastEthernet* 255.255.255.192 ao *router* R1. Como consequência os restantes dispositivos, *host* A e B, por forma a pertencerem à mesma rede ser-lhes-á atribuída a mesma máscara.

Na rede C existe uma incoerência entre a máscara de sub-rede especificada no esquema (255.255.255.192) e a da tabela (255.255.255.128). Note-se que para efeitos de realização dos cálculos assumir-se-á como correta a máscara de sub-rede atribuída aos hosts C e D da rede, 255.255.255.128. O endereço de gateway que atribuir-se-á a cada um dos hosts será o endereço associado interface fastEthernet 0/0, 192.168.32.129. Para determinar os endereços IP dos hosts impõe-se identificar o número de bits na máscara de sub-rede reservados para a identificação dos hosts, 6 bits. Como consequência mantendo a componente de identificação da rede fixa teremos um endereco com seguinte representação 11000000.10101000.00100000.10XXXXXXX (6 bits menos significativos reservados para identificação do host). Os restantes bits mais significativos manter-se-ão fixos para garantir que o host selecionado está dentro da sub-rede C. Nesse sentido seria aceitável utilizar os enderecos 11000000.10101000.00100000.10000010 (192.168.32.130), 11000000.10101000.00100000.10000011 (192.168.32.131) entre outros. Note-se que durante o processo de escolha de endereços IP para hosts impõe-se contabilizar os endereços IP que já estão em utilização na sub-rede, para evitar duplicação de endereços IP, e adicionalmente os endereços que estão reservados para fins específicos na rede. Por exemplo o endereço 192.168.32.128 (6 bits do host a 0) está reservado para a identificação da rede e o endereço 192.168.32.191 (6 bits do host a 1) está reservado para operações de broadcast.

Na **sub-rede D** ambos os interfaces Serial dos *routers* R2 e R3 têm a máscara de sub-rede 255.255.255.252 (2 bits reservados para a identificação do *hosts*) e pertencem à rede 192.168.32.0 com a seguinte representação em binário

11000000.10101000.00100000.000000000. Como consequência a representação em binário endereços dos para os hosts será seguinte: а 11000000.10101000.00100000.000000XX. Para especificar endereços possíveis dos *hosts* apenas é necessário substituir a parte variável, tendo em consideração que o endereço com estes dois bits a 0 está reservado para identificação da rede e o endereço com os dois bits a 1 para operações de broadcast. Nesse sentido atribuir-se-á o endereço 11000000.10101000.00100000.00000001 (192.168.32.1) ao interface Serial 0/1 do router R2 e o endereço 11000000.10101000.00100000.00000010 (192.168.32.2) ao interface Serial 0/1 do router R3.

Na **sub-rede E** como a máscara de sub-rede atribuída ao interface Serial 0/0 do *router* R1 é a 255.255.255.252, por forma a garantir que os interfaces de ambos os *routers* envolvidos na comunicação estão na mesma rede atribuir-se-á a mesma máscara de sub-rede.

Em suma a tabela obtida será a seguinte:

Máscara de sub-Endereço IPv4 Equipamento Interface Gateway rede Fa 0/0 192.168.31.1 255.255.255.192 R1 Se 0/0 192.168.31.65 255.255.255.252 Fa 0/0 192.168.32.129 255.255.255.128 R2 Se 0/1 192.168.32.1 255.255.255.252 192.168.30.1 255.255.255.224 Fa 0/0 R3 Se 0/0 192.168.31.66 255.255.255.252 Se 0/1 192.168.32.2 255.255.255.252 192.168.31.1 192.168.31.2 255.255.255.192 Α 255.255.255.192 В \_ 192.168.31.3 192.168.31.1 C 192.168.32.130 255.255.255.128 192.168.32.129 -192.168.32.131 255.255.255.128 192.168.32.129 D Ε 192.168.30.2 255.255.255.224 192.168.30.1

Tabela 1 - Tabela de endereços IP da rede dimensionada.

5. Cada uma das placas de rede dos computadores em uso foram configuradas de acordo com os cálculos efetuados na alínea anterior. Em termos de configurações cingiu-se à introdução da máscara de sub-rede, endereço IP do gateway e do host como está ilustrado na figura seguinte:




Fig. 3 - Configurações da placa de rede do host E.

A modificação do nome do *router* efetua-se a partir do comando hostname <name>
(ver Fig. 4).

```
Router>enable
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Rl
```

Fig. 4 - Sequência de comandos para modificação do nome do router R1.

7. A configuração do interface *fastEthernet* do *router* R3 com os dados obtidos efetua-se a partir da execução da seguinte sequência de comandos:

```
R3#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#interface fastEthernet 0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.224
R3(config-if)#no shutdown
```

Fig. 5 - Sequência de comandos para configuração do interface fastEthernet 0/0 do router R3.

8. A configuração do interface *fastEthernet* do *router* R1 com os dados obtidos efetua-se a partir da execução da seguinte sequência de comandos:

```
R1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.31.1 255.255.255.192
R1(config-if)#no shutdown
```

Fig. 6 - Sequência de comandos para configuração do interface fastEthernet 0/0 do router R3.

9. A configuração do interface *fastEthernet* do *router* R2 com os dados obtidos efetua-se a partir da execução da seguinte sequência de comandos:

```
R2#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface fastEthernet 0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.32.129 255.255.255.128
R2(config-if)#no shutdown
```

Fig. 7 - Sequência de comandos para configuração do interface fastEthernet 0/0 do router R2.

- 10. A configuração dos interfaces Serial para cada um dos routers em utilização impõe adicionar manualmente um módulo de interface Serial, uma vez que por defeito os routers não possuem este módulo inserido. Nesse sentido efetuou-se o seguinte procedimento:
  - Desligou-se o router;
  - Arrastou-se o interface NM-4A/S para uma das slots livres no router; e
  - Ligou-se o router.




Fig. 8 - Tab dos componentes físicos do router.

## Legenda

- 1 Módulo Serial;
- 2 Slot disponível; e
- 3 Botão para ligar/desligar o router.

A configuração dos interfaces Serial para cada um dos *routers* está ilustrada nas figuras seguintes:

```
Rl>enable
Rl#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rl(config)#interface serial 1/0
Rl(config-if)#ip address 192.168.31.65 255.255.255.252
Rl(config-if)#no shutdown
```

Fig. 9 - Configurações do interface Serial do router R1.

```
R2>enable
R2#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
R2(config)#interface serial 1/0
R2(config-if)#ip address 192.168.32.1 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
```

Fig. 10 - Configurações do interface Serial do router R2.

```
R3#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
R3(config)#interface serial 1/0
R3(config-if)#ip address 192.168.31.66 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#interface serial 1/1
R3(config-if)#ip address 192.168.32.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown
```

Fig. 11 - Configurações do interface Serial do router R3.

11.

11.1.

- 11.1.1.0 endereço de sumarização da rede é 11000000.10101000.00000010.00000000, que corresponde em decimal ao 192.168.2.0.
- 11.1.3.A configuração da rota estática para que o *router* R1 tenho acesso às redes associadas ao *router* R3 impõe a aplicação do mesmo raciocínio executado nas alíneas anteriores para determinação do endereço de sumarização de rede e da correspondente

máscara de sub-rede. Como consequência começar-se-á por identificar os endereços de rede que o *router* R1 terá acesso:

Tabela 2 - Endereços IP das redes A e C.

| Sub-rede | Endereço IP<br>(binário)            | Endereço IP<br>(decimal) |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Α        | 11000000.10101000.00011110.00000000 | 192.168.30.0             |
| С        | 11000000.10101000.00100000.00000000 | 192.168.32.128           |
| D        | 11000000.10101000.01000000.00000000 | 192.168.32.0             |

Note-se que o segmento do endereço IP que é comum a ambas as redes vai do bit 14 ao bit 31, pelo que o endereço de rede de sumarização será 1100000000.10101000.00000000.00000000 (em decimal 192.168.0.0). A máscara de sub-rede será a 255.255.128.0.

Para configurar a rota estática no *router* executar-se-á o comando **ip route** (ver Fig. 12) com os dados calculados anteriormente.

```
R1>enable
R1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
R1(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.128.0 192.168.31.66
```

Fig. 12 - Configuração da rota estática no router R1.

12.

12.1.

12.1.1.0 cálculo da rota de sumarização para as redes 192.168.31.0, 192.168.31.64 e 192.168.33.0 impõe a identificação do segmento do endereço IP comum a cada uma das redes em análise. Nesse sentido converter-se-á os endereços para binário como ilustrado na Tabela 3.

Tabela 3 - Conversão dos endereços IP em binário.

| Sub-rede | Endereço IP<br>(binário)            | Endereço IP<br>(decimal) |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 11000000.10101000.00011111.00000000 | 192.168.31.0             |
| 2        | 11000000.10101000.00011111.01000000 | 192.168.31.64            |
| 3        | 11000000.10101000.00100001.00000000 | 192.168.33.0             |

- 12.1.2.0 endereço de sumarização da rede inclui o segmento que é comum aos endereços IP da cada rede seguido de um conjunto de bits a 0. Como consequência neste caso particular ter-se-á o endereço 11000000.10101000.00000000.00000000 (em decimal192.168.0.0).
- 12.1.3.A máscara de sub-rede será a 255.255.192.0.
- 12.1.4. A configuração da rota estática no *router* R3 por forma a aceder às redes associadas aos *routers* R1 e R2 efetuar-se-á por execução o comando **ip route** (ver Fig. 13).

```
R3#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#interface serial 1/0
R3(config)#jn route 192.168.31.0 255.255.255.192 192.168.31.65
R3(config)#interface serial 1/1
R3(config-if)#jp route 192.168.32.128 255.255.255.128
192.168.32.1
```

Fig. 13 - Configuração das rotas estáticas no router R3.

13. A configuração da rota estática para que o *router* R2 tenho acesso às redes associadas ao *router* R3 impõe a aplicação do mesmo raciocínio executado nas alíneas anteriores para determinação do endereço de sumarização de rede e da correspondente máscara de sub-rede. Como consequência começar-se-á por identificar os endereços de rede que o *router* R2 terá acesso (ver Tabela 2).

Tabela 4 - Endereços IP das redes A e C.

| Sub-rede | Endereço IP<br>(binário)            | Endereço IP<br>(decimal) |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Α        | 11000000.10101000.00011110.00000000 | 192.168.30.0             |
| В        | 11000000.10101000.00011111.00000000 | 192.168.31.0             |
| E        | 11000000.10101000.00011111.01000000 | 192.168.31.64            |

Note-se que o segmento do endereço IP que é comum a ambas as redes vai do bit 9 ao bit 31, pelo que o endereço de rede de sumarização será 1100000000.10101000.00011110.00000000 (em decimal 192.168.30.0). A máscara de sub-rede será a 255.255.254.0.

Para configurar a rota estática no *router* executar-se-á o comando **ip route** (ver Fig. 14) com os dados calculados anteriormente.

```
R2#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
R2(config)#interface serial 1/0
R2(config-if)#ip route 192.168.30.0 255.255.254.0 192.168.32.2
```

Fig. 14 - Configuração da rota estática no router R2.

14. O teste de conectividade com os restantes computadores efetuou-se com o comando ping. Neste caso específico efetuou-se um ping entre o host A e o E (ver Fig. 15), e o host A e o C (ver Fig. 16). Os resultados obtidos permitem inferir a comunicação foi bem-sucedida e que a rede foi dimensionada e configurada de acordo com o expectável.

```
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=lms TTL=126

Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=lms TTL=126

Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=lms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = lms, Maximum = lms, Average = lms
```

Fig. 15 - Teste de conectividade entre o host A e o E.

```
C:\>ping 192.168.32.130

Pinging 192.168.32.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.32.130: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.32.130: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.32.130: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.32.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

Fig. 16 - Teste de conectividade entre o host A e o C.