

# Laboratório 6 – Prefixos e Rotas estáticas

Os presentes laboratórios da disciplina de Redes de Computadores, têm por objectivo a criação de uma super rede, sendo que a sua configuração encontra-se dividida por categorias, permitindo ao aluno relacionar os conhecimentos aprendidos nas aulas teóricas.

Neste trabalho laboratorial é reutilizada a topologia criada no laboratório 5, onde são também abordados os conceitos de Rotas Estáticas, estando desta vez relacionadas com os endereços IPv6

Lembre-se de que uma experiência laboratorial bem documentada é sempre um auxiliar precioso no futuro; uma experiência laboratorial não documentada é apenas um passeio no laboratório.

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL

Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899

E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

Em caso de dúvida, consulte o Professor.

Bom trabalho!

### 1. Conversão de decimal para hexadecimal

Decimal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hexadecimal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F

# 2. Composição do endereço IPv6

#### Prefixo /64


	Endereç	o da rede		Identificador da interface					
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		

Sabendo que XXXX = 0000 a FFFF

### 2.1. Prefixos em endereços IPv6

Prefixo	Numero de endereços IPv6	Alteração do endereço
/127	2	Nenhuma
/124	16	X
/120	256	xx
/116	4096	xxx
/112	65 536	xxxx
/64	18.446.744.073.709.551.616	xxxx:xxxx:xxxx
/48	1.208.925.819.614.629.174.706.176	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
/32	79.228.162.514.264.337.593.543.950.336	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

# 3. Use a topologia criada no laboratório anterior (Laboratório 5)



Prof. Nuno M. Garcia BSc Bárbara Matos MSc Dmytro Vasyanovych MSc Carlos Romeiro R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899

E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

- 4. Configure os endereços IPv6 para os computadores
  - 4.1. Cálculo dos endereços IPv6 disponíveis na rede em R2

**Endereço de rede e prefixo:** 2001:D88:FEED::/126

Endereços disponíveis: 2001:D88:FEED:0000:0000:0000:0001 2001:D88:FEED:0000:0000:0000:0002

4.2. Efectue o mesmo procedimento para os 10 primeiros endereços na rede em R1.

Endereço de rede e prefixo:	2001:DB8:5F73:A::/64	
Endereços disponíveis:		
		4L

- 4.3. Com base nos endereços de rede preenchidos na tabela a cima, configure o router e os equipamentos finais (end devices).
- 4.4. Atribua os endereços IPv6 aos devidos equipamentos como descritos na tabela de endereços que se segure.

Dispositivo	Interface	Endereço IPv6/prefixo
R1	Se0/0	2001:DB8:5F73:B::1/64
R2	G0/0	2001:DB8:5F73:D::1/64
K2	Se0/0	2001:DB8:5F73:C::1/64
	G0/0	2001:DB8:FEED::1/126
R3	Se0/0	2001:DB8:5F73:B::2/64
	Se0/1	2001:DB8:5F73:C::2/64

### 5. Calcular a rota de sumarização R2

**Nota:** Para resumir um endereço IPv6, consulte o prefixo para determinar onde o endereço termina. Nesse caso, um endereço /64 termina no quarto segmento.

5.1. Liste os primeiros quatro segmentos de cada uma das redes.

**Dica:** Como os três segmentos têm os dígitos hexadecimais iguais, não há a necessidade de escrevê-los em binário.

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL

Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899

E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

2001:DB8:5F73:0000000 00001
2001:DB8:5F73:0000000 00001
2001:DB8:5F73:0000000 00001
100
2001:DB8:5F73:0000000 00001

- 5.2. Como pode observar até ao quarto segmento, os endereços de rede têm os primeiros 13 bits em comum. Portanto, o prefixo sumarizado são os 48 bits dos primeiros três segmentos, mais o bit 13 do quarto segmento (ou /61).
- 5.3. Rota de sumarização de R2 para R1

2001:DB8:5F73:00000000 00001010 2001:DB8:5F73:00000000 00001011

Fica: 2001:DB8:5F73:00000000 00001000

Assim, temos o endereço de rede somarização 2001:DB8:5F73:8::/62

- 5.4. Configure a rota de sumarização R3 para R1
- 5.5. Calcule a rota de sumarização de R2 para R3
- 5.6. Configure a rota de sumarização em R3 para que este tenha acesso a rede R2.
- 5.7. Qual o comando utilizado no passo anterior?
- Configure a rota de sumarização de R1 para R2
- 7. Configure a rota de sumarização de R2 para R1
- 8. Configure a rota de sumarização de R1 para R3
- 9. Configure a rota de sumarização de R3 para R1
- 10. Verifique a conectividade
  - 10.1. Verifique se qualquer computador da topologia consegue comunicar com os computadores de outra rede pelos endereços IPv6.

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL

Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899

E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt