Aissa Mohamed ali
BTS SIO 2

Implémentation d'une solution de Haute Disponibilité avec deux pare-feu pfSense

I. Contexte

Suite à une récente interruption de service critique due à une défaillance de notre pare-feu pfSense unique, et afin de garantir la continuité d'activité de l'entreprise basée à Paris, il est impératif de mettre en place une architecture de haute disponibilité avec deux serveurs pfSense. L'objectif est d'éliminer ce point de défaillance unique et d'assurer une redondance permettant un basculement automatique en cas de problème, minimisant ainsi les risques de pertes financières et d'impact sur nos opérations.

II. Prérequis

- Deux routeurs pfSense avec minimum trois cartes réseaux chacun.
- Un accès internet.

III. Configurations réseaux des pfSense

A. Configuration réseau pfSense 1

```
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on PFS1-M2L ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.67.128/24
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 10.75.23.1/24
 OPT1 (opt1)     -> em2        -> v4: 10.75.19.1/30
```

1. La première carte réseau est celle du WAN qui permettra l'accès à internet
2. La deuxième, quant à elle, était initialement configurée en tant que passerelle du LAN
3. La troisième servira de connexion directe entre les deux pfSense, avec un masque en /30 pour n'autoriser uniquement que ces dernières dans le réseau.

B. Configuration réseau pfSense 2

```
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on PFS2-M2L ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.67.135/24
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 10.75.23.2/24
 OPT1 (opt1)     -> em2        -> v4: 10.75.19.2/30
```

Comme pour la première pfSense, nous configurons les différentes cartes réseaux.

IV. Mise en place de la Haute Disponibilité

1. Configurer les adresses IP virtuelles

Pour assurer le fonctionnement en haute disponibilité, chaque serveur pfSense nécessitera une adresse IP dédiée sur son interface physique. De plus, une adresse IP virtuelle unique sera configurée et partagée entre les deux serveurs. Ainsi, chaque réseau concerné nécessitera l'attribution de trois adresses IP : une pour chaque serveur physique et une adresse virtuelle pour la redondance.



- **Interface :** l'interface sur laquelle la VIP doit être configurée. Ici, on configure la VIP sur l'interface LAN.
- **Adresse(s) :** Nous utiliserons l'adresse VIP 10.75.23.3 avec un masque de sous-réseau /24 pour l'interface.
- **Virtual IP Password :** Un mot de passe de sécurité sera défini pour authentifier les communications entre les deux serveurs pfSense partageant la VIP. Ce même mot de passe devra être configuré sur le serveur pfSense secondaire.

● **VHID Group :** Nous changeons l'identifiant de groupe virtuel (VHID) par défaut et nous mettons l'ID "2" pour identifier ce groupe de VIP. ● **Advertising Frequency :** Pour déterminer le rôle des serveurs, le champ "Skew" sera réglé à 0 sur le serveur primaire (master), et une valeur supérieure sur le serveur secondaire (slave). La valeur "Base", qui définit le délai en secondes avant de considérer un hôte comme inactif, sera laissée à sa valeur par défaut de 1

seconde.

Exemple de résultat obtenu :



Pour finaliser la configuration de la haute disponibilité, nous allons répliquer les mêmes étapes sur l'interface LAN du serveur pfSense secondaire (pfSense 2). Une attention particulière sera portée au champ "Skew", dont la valeur devra être impérativement réglée à 1 sur ce serveur.

Une fois cette configuration terminée, l'état de l'adresse IP virtuelle et le statut du basculement (CARP) pourront être consultés et vérifiés à tout moment via le menu "Status" puis "CARP (failover)" de l'interface web de pfSense.



Dans le cas présent, l'adresse VIP créée a bien le statut "master" sur le pfSense 1 :



2. Forcer l'utilisation des adresses IP virtuelles

Maintenant que les adresses IP virtuelles (VIP) sont définies, la prochaine étape cruciale consiste à configurer pfSense pour qu'il les utilise activement à la place des adresses IP propres à ses interfaces physiques.

Concrètement, cela implique de :

- Diriger le trafic entrant vers l'adresse VIP de l'interface LAN. ● Ajuster les différents services fonctionnant sur pfSense (comme le service DHCP) afin qu'ils utilisent l'adresse VIP de l'interface LAN comme adresse de référence.

Cette configuration garantira que, lors d'un basculement vers le serveur secondaire, les connexions établies continueront de fonctionner de manière transparente en utilisant les mêmes adresses IP virtuelles.

Configuration du service DHCP

Si pfSense gère le DHCP, il est crucial de configurer le champ "Gateway" dans "Services" > "DHCP Server" avec l'adresse VIP du LAN (10.75.23.3). Omettre cette étape maintiendrait l'ancienne adresse IP LAN pour les clients DHCP.

Optionnellement, pour synchroniser les baux DHCP, nous renseignons l'adresse IP LAN du pfSense secondaire (10.75.23.2) dans "Failover peer IP". Notons que si cette option est activée, la valeur "skew" du pfSense secondaire devra être supérieure à 20.



3. Configurer la haute-disponibilité

Il nous reste à configurer la haute-disponibilité. Pour cela, se rendre dans "System" > "High Avail. Sync" :



Depuis cette page, il y a 2 éléments à configurer : la partie pfsync (pour la synchronisation d'état) et XMLRPC Sync (pour la synchronisation de la configuration).

State Synchronization Settings (pfsync)

- **Synchronize States :** Cochons cette case sur les deux serveurs (primaire et secondaire) pour activer pfsync.
- **Synchronize Interface :** Nous sélectionnons l'interface à utiliser pour la synchronisation. Ici, “OPT1”

- **pfsync Synchronize Peer IP :**
  - Sur le serveur pfSense primaire (10.75.19.1), nous entrons l'adresse IP de l'interface de synchronisation du serveur secondaire (10.75.19.2) ○ Sur le serveur pfSense secondaire (10.75.19.2), nous indiquons l'adresse IP de l'interface de synchronisation du serveur primaire (10.75.19.1). ○ Si aucun IP n'est spécifié, pfSense utilisera le multicast sur l'interface sélectionnée.

Configuration de la synchronisation de la configuration (XMLRPC Sync) :

- **Synchronize Config to IP :**
  - Sur le serveur pfSense primaire (10.75.19.1), nous entrons l'adresse IP de l'interface de synchronisation du serveur secondaire (la même adresse que celle renseignée dans "pfsync Synchronize Peer IP"). ○ Laissons ce champ vide sur le serveur pfSense secondaire. ●

Remote System Username : Sur le serveur pfSense primaire (10.75.19.1), nous indiquons le nom d'utilisateur pour accéder à l'interface web du pfSense secondaire ("admin" par défaut). Laissons ce champ vide sur le serveur secondaire.

- **Remote System Password :** Sur le serveur pfSense primaire (10.75.19.1), nous entrons le mot de passe de l'utilisateur spécifié ci-dessus. Nous laissons ce champ vide sur le serveur secondaire.

Enfin, nous sélectionnons les services à synchroniser en cochant les cases correspondantes. Il est généralement recommandé de tout cocher ("Toggle All").

Exemple de résultat obtenu :





Autoriser les flux de réplication au niveau des règles du firewall

Il nous reste à autoriser les flux de réplications sur les firewall. La configuration se passe dans "Firewall" > "Rules".

Il y a deux flux réseau à autoriser :

- le flux pour la synchronisation XML-RPC qui s'effectue via le port 443
- le flux pour la synchronisation du protocole pfsync

Sur le firewall primaire, nous créons donc une première règle de firewall (en cliquant sur le bouton "Add") avec les paramètres suivants :

- **Action :** Nous sélectionnons "Pass"
- **Interface :** Nous choisissons l'interface dédiée à la synchronisation, ici, “OPT1”.
- **Address Family :** Nous laissons "IPv4"
- **Protocol :** Nous choisissons “TCP”
- **Source :** Nous indiquons l’adresse IP de l’interface de synchronisation (pour le primaire 10.75.19.2).
- **Destination :** Nous choisissons "This firewall (self)"
- **Destination port range :** Nous choisissons "HTTPS (443)" car la synchronisation XMLRPC utilise ce port.

Exemple de résultat obtenu :



Sur le firewall primaire toujours, nous créons une seconde règle de firewall avec les paramètres suivants :

- **Action :** Nous sélectionnons "Pass"
- **Interface :** Nous choisissons l'interface dédiée à la synchronisation, ici, “OPT1”.
- **Address Family :** Nous laissons "IPv4"
- **Protocol :** Nous choisissons "PFSYNC"
- **Source :** Nous indiquons l’adresse IP de l’interface de synchronisation (pour le primaire 10.75.19.2).
- **Destination :** Nous choisissons "This firewall (self)"

Exemple de résultat obtenu :



V. Tests

Vérifier le statut du CARP (adresse VIP)

Nous pouvons vérifier l'état de nos adresses IP virtuelles depuis le menu "Status"> "CARP (failover)" :



Vérification de la réplication :

Nous accédons aux sections "Firewall" > "Rules" sur l'interface web des deux serveurs pfSense. Il faut s'assurer que toutes les règles que nous avons créées sur
le serveur pfSense primaire sont également présentes et identiques sur le serveur pfSense secondaire.

Tests de basculement :

Avant de procéder aux tests, il est fortement recommandé d'effectuer une sauvegarde de la configuration de vos deux serveurs pfSense via le menu "Diagnostics" > "Backup & Restore".

Voici quelques tests que nous pouvons effectuer pour simuler une défaillance du serveur primaire et vérifier le bon fonctionnement du basculement vers le serveur secondaire :

- **Arrêt du pfSense primaire :** Nous éteignons complètement le serveur pfSense principal. Nous vérifions que le serveur secondaire prend le relais sans interruption significative des services réseau.
- **Déconnexion des câbles réseau :** Nous débranchons le câble réseau de l'interface LAN du serveur pfSense primaire. Nous pouvons observer si le serveur secondaire assure la continuité de la connexion réseau.
- **Désactivation du service CARP :** Sur le serveur pfSense primaire, nous désactivons temporairement le service CARP via le menu "Status" > "CARP (failover)". Nous pouvons vérifier que le serveur secondaire devient actif et gère le trafic.
- **Test de continuité de service :** Pendant que nous effectuons les tests de basculement (arrêt, déconnexion, désactivation), nous lançons des actions telles que le téléchargement de fichiers ou l'exécution de commandes ping vers des hôtes externes ou internes. Il faut s’assurer que ces opérations ne sont pas interrompues ou qu'elles reprennent rapidement après le basculement.

Ces tests nous permettront de valider l'efficacité de notre configuration de haute disponibilité et de nous assurer que notre réseau reste opérationnel en cas de défaillance du serveur primaire.