

# 南昌大学实验报告

## 一、 实验项目名称

DNS、DHCP 服务器的配置与管理

## 二、 实验目的

- 1. 了解 DNS、DHCP 的基本概念。
- 2. 掌握 DNS、DHCP 服务器的安装与启动。
- 3. 掌握 DNS、DHCP 服务器的配置与管理。

# 三、 实验要求

要求使用 Xshell 进行登录,具体操作如下:

在做 DNS 服务实验之前(使用 Vmnet8),我们先把虚拟机设置为 NAT 网络模式



## 虚拟机网络适配器也改为 NAT 模式



改为 dhcp 获取 ip 地址

```
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="'dhcp"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_INIT="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_ADTOCONF="yes"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
UNID="11b9de83a-4912-40ee-9a57-c182a5f7db1d"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
```

如图虚拟机 dns 服务器的 ip 地址是 192.168.2.136

1. 安装并启动 DNS 服务。

查看是否已经安装 DNS 服务

```
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep bind
rpcbind-0.2.0-49.el7.x86 64
bind-export-libs-9.11.4-16.P2.el7.x86 64
[root@localhost ~]# yum -y install bind
己加载插件: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
dingiun
正在解决依赖关系
--> 正在检查事务
---> 软件包 bind.x86_64.32.9.11.4-16.P2.el7 将被 安装
·-> 正在处理依赖关系    bind-libs-lite(x86-64) = 32:9.11.4-16.P2.el
--> 正在处理依赖关系 bind-libs(x86-64) = 32:9.11.4-16.P2.el7, 它
安装 DNS 服务成功并启动
[root@localhost ~]# systemctl status named
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)<sup>8003119100</sup>丁俊
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; disabled; vendor p
  Active: inactive (dead)
[root@localhost ~]# systemctl start named
[root@localhost ~]# systemctl status named
named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; disabled; vendor p
  Active: active (running) since → 2022-01-01 15:44:11 CST; 1s ago
 Process: 1634 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIONS
 Process: 1631 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" ==
onf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Checking of zone files is disabled"; fi (co
```

2. 配置 DNS 正向和反向解析,需要验证。

编辑 vi name.conf 文件先备份一下,以防发生错误

```
[root@localhost ~]# cp /etc/named.conf /etc/named.conf.bak
[root@localhost ~]# cd /etc
[root@localhost etc]# ls
```

修改下列参数

```
*/
recursion yes;

dnssec-enable no;
dnssec-validation no;
/* Path to ISC DLV key */
```

#### 检查没有发现问题

```
root@localhost etc]# vi named.conf
root@localhost etc]# named-check named.conf
-bash: named-check: 未找到命令
root@localhost etc]# named-checkconf named.conf
```

## 备份一下配置文件

添加和编辑正向域和反向域,注意反向域解析的 ip 要逆序写

```
43 zone "ding.com" IN {
                                         8003119100丁俊
44
           type master;
45
           file 'ding.com.zone';
           allow-update { none; };
46
47 };
48
49 zone "2.168.192.in-addr.arpa" IN {
           type master;
50
51
           file "2.168.192.in-addr.arpa.zone";
52
           allow-update { none; };
53 };
54
```

## 检查文件没有错误

```
[root@localhost etc]# cp named.rfc1912.zones named.rfc1912.zones.bak
[root@localhost etc]# vi named.rfc1912.zones
[root@localhost etc]# named-checkconf named.rfc1912.zones
[root@localhost etc]#
```

## Window 物理机客户端的 vmnet8 的 ip 地址为 192.168.2.1

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                                                                 X
元线局域网适配器 本地连接* 8:
                                                                          8003119100丁修
                                      媒体已断开连接
  无线局域网适配器 本地连接* 10:
                        . . . . . . . . 媒体已断开连接
  媒体状态 ....
连接特定的 DNS 后缀 . . . .
以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:
  fe80::811c:16de:704:f4b8%21
: 192.168.2.1
: 255.255.255.0
以太网适配器 以太网 2:
                        . . . . . . . . 媒体已断开连接
  媒体状态 .....
连接特定的 DNS 后缀 .
无线局域网适配器 WLAN:
  连接特定的 DNS 后缀
IPv6 地址 . . . .
临时 IPv6 地址 . . . .
本地链接 IPv6 地址.
                                       2001:250:6c00:b000:65bd:f30:28f9:5dc2
2001:250:6c00:b000:e1d6:d761:d963:eb53
fe80::65bd:f30:28f9:5dc2%9
```

## 进入/var/named 文件夹查看,拷贝 named.localhost 文件

```
[root@localhost named]# cp -a named.localhost ding.com.zone
[root@localhost named]# ls
data ding.com.zone dynamic named.ca named.empty named.localhost named.loopback slaves
[root@localhost named]# vi ding.com.zone
```

## 编辑 ding.com.zone 正向解析文件

```
$TTL 1D
                 ding.com. root.ding.com. (
        IN SOA
                                                    ; serial
                                           1D
                                                    ; refresh
                                           1H
                                                    ; retry
                                           1W
                                                    ; expire
                                           3H )
                                                    ; minimum
        NS
                 dns.ding.com.
        IN
                          192.168.2.136
dns
                 A
        TN
                          192.168.2.1
                 Δ
WWW
dd
        IN
                 CNAME
```

#### 检查文件

```
[root@localhost named]# vi ding.com.zone
[root@localhost named]# named-checkzone ding.com ding.com.zone
zone ding.com/IN: loaded serial 0
OK
```

#### 配置反向解析文件

```
$TTL 1D
@
        IN SOA ding.com. root.ding.com. (
                                                    ; serial
                                                    ; refresh
                                           1D
       2.168.192.in-addr.arpa.zone文件
                                           1H
                                                    ; retry
                                                    ; expire
                                           1W
                                           3H )
                                                    ; minimum
                 dns.ding.com.
        NS
        IN
                         192.168.2.136
dns
136
        IN
                         dns.ding.com.
                 PTR
1
        IN
                 PTR
                         www.ding.com.
```

#### 检查文件没有错误

```
[root@localhost named]# named-checkzone 192.168.2.136 2.168.192.in-addr.arpa.zone
zone 192.168.2.136/IN: loaded serial 0
OK
[root@localhost named]#
```

#### 让防火墙添加 dns 服务

```
[root@localhost named]# firewall-cmd --permanent --add-service=dns success
[root@localhost named]# firewall-cmd --reload success
[root@localhost named]# 8003119100丁俊
```

#### 重启 dns 服务

```
[root@localhost named]# named-checkzone 192.168.2.136 2.168.19
zone 192.168.2.136/IN: loaded serial 0
OK
[root@localhost named]# systemctl restart named
[root@localhost named]#
```

把 windows 物理机的 vmnet8 属性设置默认 dns 服务器的地址为 192.168.2.136




在 windows 物理机上验证 dns 服务



3. 安装并启动 DHCP 服务。(使用主机的 Vmnet1) 设置虚拟机主机位仅主机模式,取消自动 dhcp



设置物理机 vmnet1 的网络属性,自定义 ip 和 dhcp 服务器在同一网段



将充当 dhcp 服务器的虚拟机修改为静态 ip192.168.3.5

```
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="static"
                                               8003119100丁俊
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPU6 FAILURE FATAL="no"
IPU6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
UUID="1b9de83a-4912-40ee-9a57-c182a5f7db1d"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
IPADDR=192.168.3.5
GATEWAY=192.168.3.5
NETMASK=255.255.255.0
```

## 安装 dhcp 服务

dhcpd.conf 文件默认是空的,我们到/usr/share/doc 目录中找到 dhcpd.conf.example 复制过来进行编辑

```
[root@localhost dhcp]# cd /etc/dhcp
[root@localhost dhcp]# ls
dhclient.d dhclient-exit-hooks.d dhcpd6.conf dhcpd.conf scripts
[root@localhost dhcp]# cd /usr/share/doc
[root@localhost doc]# ls -1 dhcp*
dhcp-4.2.5:
总用量 12
                                                              8003119100丁倍
-rw-r--r--. 1 root root 3262 11月 20 2012 dhcp.conf
-rw-r--r--. 1 root root 3306 4月 2 2020 dhcpd6.conf.example
-rw-r--r--. 1 root root 3262 11月 20 2012 dhcpd.conf.example
drwxr-xr-x. 2 root root 70 1月 1 17:02 ldap
dhcp-common-4.2.5:
总用量 224
-rw-r--r--. 1 root root
                          967 1月
                                     3 2013 LICENSE
-rw-r--r--. 1 root root 29786 1月
-rw-r--r-. 1 root root 45499 1月
                                   3 2013 README
                                   3 2013 References.txt
-rw-r--r--. 1 root root 142320 1月
                                     3 2013 RELNOTES
[root@localhost doc]# cd dhcp-4.2.5/
[root@localhost dhcp-4.2.5]# ls
dhcp.conf dhcpd6.conf.example dhcpd.conf.example ldap
[root@localhost dhcp-4.2.5]# cp -a dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf
cp: 是否覆盖"/etc/dhcp/dhcpd.conf"? y
[root@localhost_dhcp-4.2.5]#
```

```
# Use this to enble / disable dynamic dns updates globally.
ddns-update-style none;
```

45,55 co 104 把 45 到 55 行的内容复制到文件末尾,设置 dhcp 服务网段和范围为 192.168.3.226-192.168.3.230

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.3.226 192.168.3.230;
    option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
    option domain-name "internal.example.org";
    option routers 192.168.3.5;
    option broadcast-address 192.168.3.5;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
-- INSERT --
```

启动 dhcp 服务成功

3、配置 DHCP 服务,能为客户机自动分配 IP 地址,需要验证。

如**第三步需要配置 dhcp 服务后,DHCP 服务才能正常启动**,接下来进行验证,物理机 vmnet1 选择自动获得 ip 地址



发现物理机 vmnet1 的 ip 地址已经改变

## 4.按照给定参考资料对 DNS、DHCP 进行定制化服务。(选做)

1、固定某台主机的 ip 地址


使用 ipconfig/all 查看物理主机虚拟网卡 vmnet1 的 mac 地址

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                                                                      特定的 DNS 后缀
                                        Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 92-78-41-45-2D-F6
  描述...
物理地址....
DHCP 已启用 ....
自动配置已启用...
太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:
   连接特定的 DNS 后缀.
   VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
                                       00-50-56-00-00-01
     地链接 IPv6 地址.
·4 地址
网掩码
人网关
                                        /E
fe80::1d62:a6df;ca56:e9aa%8(首选)
192:168.3.106(首选)
255.255.255.0
                                        00-01-00-01-29-40-E0-B5-02-00-43-49-34-32 fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:0:fffff::2%1
                                      fec0:0:0:ffff::3%1
: 已启用
  TCPIP 上的 NetBIOS . . .
太网适配器 以太网 2:
```

用 host 参数指定物理主机 vmnet1 的 ip 地址

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.3.220 192.168.3.230;
    option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
    option domain-name "internal.example.org";
    option routers 192.168.2.5;
    option broadcast-address 192.168.2.5;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
    host www {
        hardware ethernet 00:50:56:C0:00:01;
        fixed-address 192.168.3.228;
}
```

将 vmnet1 获取 ip 方式改为自动获取 ip 地址



查看物理主机 vmnet1 的 ip 地址, ip 被自动分配为 192.168.3.228



2、使用超级作用域为两个网段分配 ip

Dhcp 服务器为一个网卡配置两个 ip 地址

```
[root@localhost network-scripts]# cp ifcfg-ens33 ifcfg-ens33:0
[root@localhost network-scripts]# vi vi ifcfg-ens33:0
2 files to edit 8003119100丁俊
```

```
TYPE="Ethernet"
                          8003119100丁俊
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="static"
DEFROUTE="yes"
IPV4 FAILURE FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6 AUTOCONF="yes"
IPV6 DEFROUTE="yes"
IPV6 FAILURE FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
UUID="1b9de83a-4912-40ee-9a57-c182a5f7db1d"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
IPADDR=192.168.2.5
GATEWAY=192.168.2.5
NETMASK=255.255.255.0
"ifcfg-ens33:0" 18L, 373C
```

# 在 dhcpd.conf 文件中分配两个网段

```
shared-network 2-3 {
subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.3.220 192.168.3.220;
    option routers 192.168.3.254;
}

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.2.141 192.168.2.141;
    option routers 192.168.2.254;
}

}
```

开始时 linux 客户机为静态 ip 且在 192.168.2.0 网段

```
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="static"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_AUTOCOMF="yes"
IPV6_AUTOCOMF="yes"
IPV6_PAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
UUID="1b9de83a-4912-40ee-9a57-c182a5f7db1d"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
IPADDR=192.168.2.106
GATEWAY=192.168.2.1
NETMASK=255.255.255.0
```

在/etc/resolv.conf 文件中添加 dns 服务器的 ip 地址

```
# Generated by NetworkManager
search localdomain
nameserver 192.168.2.5

/etc/resolv.conf
```

## 将 linux 客户机改为动态 ip

```
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="ne"
BOOTPROTO="dhcp"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
UUID="1b9de83a-4912-40ee-9a57-c182a5f7db1d"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
```

## 重启网络服务, 查看 ip 地址为 192.168.2.141

```
"ifcfg-ens33" 15L, 310C written
[root@localhost network-scripts]# systemctl restart network
[root@localhost network-scripts]# ifconfig
ens33: flags_4163<UP_BR@ADCAST_RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.2.141 netwask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
    ineth_fr80::f838:139a:e98a:3fc prefixlen 64 scopeid 0x20link>
    ether 00:0c:29:fa:0b:74 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 55 bytes 8131 (7.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 98 bytes 8654 (8.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netwask 255.0.0.0
    inet6::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<hook>
        loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 16 bytes 1520 (1.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 16 bytes 1520 (1.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[root@localhost network-scripts]#
```

将 windows 客户端设置为自动获取 ip 地址,两台机器的获得 ip 不在同一网段。

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

## 四、主要仪器设备及耗材

计算机、VMware、CentOS 7、word

五、实验步骤

如第三步所示。

六、实验数据及处理结果

七、思考讨论题或体会或对改进实验的建议

# 八、参考资料

[1] 文东戈,赵艳芹.Linux 操作系统实用教程(第 2 版)[M].北京:清华大学出版社.2019,9.