# 計算機方式論

第9章 割り込みの使われ方 特権/非特権モード

1

### 割り込みの使われ方


- ①外部世界との連絡 入出力処理の終了 外部からのスイッチ動作
- ②プログラムのエラーの検出 命令コードの書き違え
- ③ハードウェアのエラーの通知
- ④プログラムの**デバッグ** トラップによるプログラム割り込み。

2

# 割り込みの使われ方-TSS

⑤プログラムの多重処理

TSS(Time Sharing System)のタイムスライス割り込み。 …インターバルタイマによって一定時間ごとにCPUへ割り 込み⇒ OSはディスパッチ処理(プログラムの切換)を行う。



### 割り込みの使われ方-SVC


- ⑥オペレーティング・システムへの処理の依頼 一般のプログラムは、入出力命令やCPUの停止命 令を、直接実行できない
- OSへの入口命令として、 スーパバイザ・コール(SVC)命令を設ける。

SVC 〈パラメータ〉

で、**スーパバイザ・コール割り込み**が生じ、その**割り込み**が生じ、その**割り込み**が埋プログラムが起動する。

o スーパバイザ・コールは、システムコール、カーネル コールともいわれる。

4



#### 計算機の状態

- o PSW···状態を設定し、極めて重要。 ↓
- o 一般のユーザプログラムではPSWを変更できないようにする。
- o PSWを変更できるモード(状態)とできないモードを設ける

6

## 特権モードと非特権モード

- **ゥ 特権モード**制御プログラムの動作するモード
- o **非特権モード** ユーザプログラムの動作するモード

特権モード 非特権モード 特権状態 非特権状態 (priviledged mode) (non-priviledged mode) マスタモード スレーブモード (master mode) (slave mode) プロブレムモード スーパバイザモード⇔ (supervisor mode) (problem mode) カーネルモード ユーザモード (kernel mode) (user mode)

### 特権モード

- o 制御プログラムの動作するモード
- o ハードウェアの全機能を制御できる
- o PSWの15ビット目が0のとき。
  - ①特権モードでは、つぎの入出力やPSWに関する、 特権命令を実行できる。
  - ②主記憶領域の全てをアクセスできる。

8

#### 特権命令

機能		命令
PSW動作	PSWをロード	Load PSW
	システムマスク をセット	Set System Mask
記憶装置の 保護	記憶装置キーをセット	Set Storage Key
	記憶装置キー を挿入	Insert Storage Key
直接制御	直接書き出し	Write Direct
	直接読み出し	Read Direct
診断		Diagnose
入出力動作	I/Oを停止	Halt I/O
	I/Oを開始	Start I/0
	I/Oをテスト	Test I/O

9

# 演習-割り込み その①

- o 割り込みとは何か? 簡潔に述べよ。
- o 割り込みの使われ方を述べよ。
- o 割り込み処理を図示し、簡単に説明せよ。
- o 割り込みには内部要因と外部要因があるが、 それらを列挙し、簡単に述べよ。
- o 入出力割り込み等の各割り込み処理プログラム (割り込みハンドラー)によって行われる(入出力以 外の)処理を2つ以上書け。

11

#### 非特権モード

- **o ユーザプログラム**の動作するモード
- ハードウェアの機能の一部を制御できない①特権命令を実行できない。実行しようとするとプログラム 割り込みが生じる。
  - ②プログラムの**アクセス可能な主記憶領域**が限られる (⇒記憶保護)
- 特権モードへの移行
  非特権命令のSVC命令で行なう。スーパバイザ・コール割り込みが生じ、割り込み処理プログラムは、SVC命令が正しく使われたかをチェック。誤っているときはエラーを返し、正しいときは、新PSWの15ビット目が0のため、これがPSWに設定されて、特権モードになる(入出力の依頼等)。

演習-割り込み その②

- プログラム割り込みとは何か?例を2つあげて説明せよ。
- o スーパバイザコール割り込みを簡単に説明せよ。
- o 時分割処理システム(TSS)で用いるエクスターナル 割り込みを説明せよ。
- 特権モードと非特権モードを説明せよ。

12

10