
일시정지!

시간을 멈추고 점프를 설계하며 성벽을 오르는
2D 도트 등반 플랫포머



메인 화면 구성 시안 · 최종 피드백 반영

점프 설계와 벽 반사

ESC의 배신으로 바뀌는 후반부 플레이와 업적을 통한 콘텐츠 해금을 결합한다.

PC | 2D 도트 그래픽 | 성벽 등반 | 스테이지와 코스튬 해금

통합본 1.0 2026.10.28

게임 개요와 기획 의도

일시정지는 ESC로 시간을 멈춘 뒤 점프를 사전 입력하는 등반 게임이다. 성벽 정상에서 일시정지를 파괴한 뒤에는 ESC의 배신으로 정지 기능을 잃고 변화한 성벽에 다시 도전한다. 최종 클리어 후에는 업적을 통해 추가 스테이지와 꾸미기 요소를 발견한다.

구분	내용
게임명	일시정지! 가제
장르	2D 등반 플랫포머 타임스톱 사전 입력과 벽 충돌 방향 전환
플랫폼	PC
기본 조작	스페이스바와 ESC / 설정 UI는 마우스로 조작
그래픽	2D 도트 그래픽 / 성벽을 따라 위로 진행하는 구조
주요 대상	등반의 긴장감과 성취감 및 경로를 계획하는 플레이를 선호하는 유저
콘텐츠 구성	메인 스토리 / 업적으로 해금하는 추가 스테이지 / 코스튬

기획 의도

전반부에는 실시간 조작 부담을 줄이고 지형 분석과 점프 설계의 비중을 높인다. 방향키를 없애고 벽에 부딪혀야 방향이 바뀌도록 제한해 단순한 조작 안에서 경로를 고민하게 한다.

초반에는 예상 궤도로 물리를 익히고 이후에는 학습한 감각으로 등반한다. 배신 이후에는 익숙한 조작에서 ESC만 사라지도록 구성해 스토리의 변화가 플레이 방식의 변화로 이어지게 한다.

문서 안내

범위	페이지	범위	페이지
세계관과 스토리 진행	3~5	레벨과 보스전	9~10
조작과 시스템 규칙	6~8	UI와 업적 및 추가 콘텐츠	11~13
그래픽과 사운드	14	프로토타입과 세부 규칙	15~16

세계관과 스토리의 시작

평소처럼 게임을 하던 플레이어가 화를 참지 못하고 책상과 키보드를 내려친다. 더는 참지 못한 자판들이 키보드에서 뛰쳐나와 모니터 속으로 도망간다.

남아 있던 ESC가 플레이어에게 말을 건다. ESC는 자판들이 자신의 기능을 빼앗으려 한다며 도움을 요청한다. 플레이어는 초원과 어두운 성이 보이는 컴퓨터 속 세계에서 ESC의 안내를 받아 성벽을 오르기 시작한다.

등장 요소	역할
플레이어	사라진 자판을 되찾으려는 인물. ESC의 안내를 따라 등반에 도전한다.
ESC	초반의 조력자. 일시정지 사용법과 목표를 알려 주며 후반에는 적으로 돌아선다.
도망간 자판들	반란의 발단이 되는 존재. 이동 기능이 제한된 세계와 연결된다.
일시정지	성벽 정상에서 파괴해야 하는 목표물. UI의 글자가 스토리 속 대상으로 이어진다.

첫 번째 목표

ESC의 설명을 믿고 성벽 정상에 있는 일시정지를 부수는 것이 전반부의 목표다. 플레이어는 시간을 멈춰 점프를 설계하는 방법을 익히며 정상으로 향한다.



세계관 진입 시안 · 초원과 키보드 성벽

ESC의 배신과 최종 결말

메인 스토리는 일시정지 파괴 이후에도 이어지며 ESC를 격파하고 현실로 돌아온 뒤 끝난다.

01 일시정지 파괴와 강제 종료

성벽 정상에서 일시정지를 부수면 ESC가 배신한다. 진행 상태를 저장한 뒤 ESC가 게임을 강제로 종료시키는 사건이 발생한다.

02 재실행과 ESC 봉쇄

게임을 다시 켜면 배신 이후 구간으로 이어진다. ESC가 배신했고 일시정지도 파괴되었기 때문에 ESC키는 더 이상 작동하지 않는다.

03 변화한 성벽 재등반

ESC가 더 어렵게 구성한 스테이지를 다시 오른다. 구조와 음악의 변화를 통해 ESC가 개입한 세계라는 인상을 강화한다.

04 정상에서 ESC 보스전

일시정지를 부쉈던 장소에 다시 도달하면 ESC와 보스전을 치른다. 마지막은 어퍼컷으로 마무리하고 ESC를 격파한다.

05 크레딧 이후 도트 현실 복귀

ESC 격파 후 게임 크레딧이 나온다. 크레딧이 끝나면 2D 도트로 표현된 현실로 돌아와 금이 간 모니터와 처참하게 부서진 키보드를 바라본다.

마지막 대사 “...모니터랑 키보드 다시사야지”



ESC 격파 시안 · 어퍼컷 마무리


1인칭 엔딩 시안 · 파손된 모니터와 키보드

스토리 진행과 재플레이

배신 이후 재등반은 한 번의 메인 스토리 안에 있는 후반부다. **2회차**는 최종 결말까지 본 뒤 메인 스토리를 처음부터 다시 시작하는 플레이를 의미한다.

진행 상황	ESC 사용	시작 위치와 진행
메인 스토리 첫 시작	가능	스토리 도입부터 시작하며 사전 입력 등반을 진행한다.
배신에 의한 종료 후 재실행	불가	저장된 배신 이후 구간으로 이어져 변화한 성벽을 오른다.
최종 클리어 후 새 메인 시작	가능	처음과 동일하게 시작한다. 이전 엔딩의 ESC 봉쇄 상태를 가져오지 않는다.
2회차 이후 배신 장면 도달	사건 이후 불가	기존 메인 스토리와 같은 순서로 기능을 잃고 후반부를 진행한다.

2회차 이후의 변화

플레이 규칙과 스테이지 진행은 그대로 유지한다. 일부 말풍선과 대사 및 짧은 이벤트에만 차이를 두어 이미 결말을 아는 플레이어가 새로운 반응을 발견하게 한다.

새로 시작할 때 유지하는 기록

구분	처리 원칙
메인 스토리 진행	처음으로 되돌린다. ESC를 정상적으로 사용할 수 있는 상태에서 시작한다.
업적과 해금	달성한 업적 및 열린 스테이지와 코스튬 기록을 유지한다.
회차 관련 연출	클리어 이력을 유지해 이후 회차의 대사와 이벤트 차이에 활용한다.

종료와 재실행의 연결

배신에 의한 강제 종료 직전에 스토리 진행을 저장한다. 재실행 후에는 배신 이후 구간을 이어서 진행하고 최종 클리어 뒤 새 메인을 선택했을 때만 도입부터 시작한다.

핵심 플레이와 기본 조작

01 지형과 방향 파악

목표 발판의 높이와 거리 및 벽의 위치를 확인한다. 현재 바라보는 방향과 특수 발판의 상태를 함께 판단한다.

02 ESC로 정지하고 점프 설계

시간을 멈춘 뒤 스페이스바를 누르고 있는 시간으로 점프 강도를 정한다. 필요하면 여러 점프를 사전 입력한다.

03 ESC로 실행하고 결과 확인

정지를 해제하면 저장된 점프가 순서대로 실행된다. 벽 충돌에 따라 방향이 바뀌며 착지 또는 추락으로 이어진다.

04 현재 위치에서 다시 시도

성공하면 다음 경로를 설계한다. 실패하면 떨어진 위치에서 점프 강도와 충돌 지점을 복기해 재도전한다.


상태별 조작

상태	스페이스바	ESC
전반부 입력 대기	ESC로 정지한 뒤 점프 입력	일시정지와 입력 상태 진입
전반부 일시정지	점프 강도와 순서를 저장	정지 해제 및 실행
전반부 예약 점프 재생	추가 점프 입력 제한	정지와 재개 가능
배신 이후 후반부	누르고 놓아 직접 점프하는 방식 제안	일시정지 기능 사용 불가

설정 메뉴는 우측 상단 버튼을 마우스로 연다. 후반부 스페이스바의 직접 점프 방식은 ESC 없이도 진행할 수 있도록 보완한 설계 제안이며 상세 기준은 16쪽에 정리한다.



구성 예시 · 정지 상태에서 점프 예약


저장소 실행 캡처 · 정지 해제 후 점프 재생

사전 입력과 연속 점프

점프 강도는 누른 시간으로 결정

스페이스바를 세게 누르는 압력이 아니라 **누르고 있는 시간**으로 점프 강도를 정한다. 일시정지 중 입력한 누름 시간을 점프 명령으로 저장하고 ESC를 해제하면 실행한다.

최소·최대 차지 시간과 점프 높이 및 이동 거리는 플레이 테스트를 통해 확정한다.


연속 점프 실행 방식 제안

점프 명령을 순서대로 예약하고 **착지하면 다음 점프를 자동 실행하는 방식**을 제안한다. 입력 사이의 쉬는 시간은 재생 간격으로 저장하지 않으며 각 점프의 강도를 저장한다. 공중에서 추가 도약하는 규칙과는 구분한다.


순서	입력과 실행
입력	정지 상태에서 서로 다른 길이로 스페이스바를 누르고 놓아 점프를 여러 개 저장한다.
실행	첫 점프를 실행하고 착지하면 다음 예약 점프를 순서대로 이어 간다.
도중 정지	ESC로 잠시 멈추거나 재개할 수 있다. 남은 예약 점프가 있는 동안 추가 점프를 입력하지 못한다.
예약 종료	모든 예약 점프를 소비하면 새로 정지해 다음 점프를 설계할 수 있다.

재생 중 추가 점프 입력 제한

ESC 자체를 봉인하는 규칙이 아니라 남은 예약 점프를 실행하는 동안 새 명령을 추가하지 못하게 하는 규칙이다. 정지 후 재개할 때는 남아 있는 순서와 진행 상태를 유지한다.



개념도 · 누름 시간에 따른 점프 강도



개념도 · 착지 후 다음 예약 점프 실행

이동과 환경 기믹

요소	기본 규칙과 역할
이동과 도약	걷기와 임의 방향 전환을 사용하지 않는다. 점프는 현재 바라보는 방향으로 진행한다.
벽 충돌과 반사	벽이나 구조물에 부딪히면 바라보는 방향이 반대로 바뀐다. 남은 운동에 따라 반대 방향으로 튕겨 나간다.
얼음 발판	착지 후 미끄러짐이 발생한다. 경사와 벽 충돌을 활용해 이동 경로와 방향을 설계한다.
이동형 발판	발판의 위치와 움직임을 예측해야 한다. 일반적인 일시정지 규칙에 따라 움직임이 멈춘다.
3초 파괴 발판	밟는 순간 3초 타이머가 시작된다. ESC로 정지해도 타이머는 계속 진행하며 발판 아래 게이지로 표시한다.
구름 발판	사전 입력한 연속 점프를 활용하는 구간에 배치한다. 구체적인 소멸 규칙은 아래 설계 제안을 따른다.


일시정지의 범위와 예외

일반적인 캐릭터 움직임과 환경 동작은 멈춘다. **3초 파괴 발판의 타이머는 예외**로 계속 흐른다. 월드가 멈추더라도 스페이스바를 누르는 시간과 입력 UI는 계속 처리한다.

구름 발판의 세부 동작 제안

착지 후 짧은 시간 안에 사라지고 일시정지로도 소멸을 막을 수 없는 발판으로 제안한다. 연속 점프를 미리 예약해야 안정적으로 건널 수 있게 하며 정확한 유지 시간은 테스트로 조정한다.

배신 이후에는 예약 점프를 사용할 수 없으므로 직접 점프로 통과할 수 있는 발판 간격과 배치로 다시 구성한다.



기믹 개념도 · 미끄러짐과 벽 반사



기믹 예시 · 3초 파괴 발판과 구름 발판

전반부 레벨과 난이도 설계

성벽을 따라 위로 진행하는 하나의 큰 등반 구조를 기본으로 한다. 초반에는 보조 궤도로 규칙을 익히고 이후에는 가이드를 줄여 거리 감각과 경로 설계를 시험한다.

구간	보조 궤도	기믹과 학습 목표
극초반	전체 표시	넓은 발판과 쉬운 재시도. 점프 강도 및 연속 점프와 벽 반사 궤도를 익힌다.
초반	점진적 축소	얼음과 경사 및 이동형 발판을 도입한다. 구간 후반부터 가이드 없이 거리를 판단한다.
중반	표시 없음	3초 파괴 발판과 구름 발판을 통해 신속한 결정과 연속 점프 설계를 요구한다.
후반	표시 없음	좁은 발판 및 연속 벽 반사와 복합 기믹을 배치한다. 추락하면 도달한 낮은 구간의 가이드 규칙을 적용한다.
정상 직전	표시 없음	4회 연속 점프를 활용하는 최종 상승 구간. 실행을 시작하는 타이밍과 점프 강도를 함께 설계한다.

정상에서의 목표

정상에 오르면 ESC를 눌렀을 때 일시정지 글자가 캐릭터 머리 위까지 내려온다. 점프 충돌로 글자를 부수면 전반부가 끝나고 ESC의 배신으로 이어진다.



레벨 구성 예시 · 극초반부터 정상 직전까지

배신 이후 레벨과 보스전

게임을 다시 켠 뒤에는 ESC를 사용할 수 없는 상태로 재등반한다. ESC가 개입한 더 어려운 구조와 음악의 변화를 통해 이전 등반과 다른 분위기를 만든다.

후반부 스테이지 구성

조작 전환 스페이스바를 누르고 놓아 직접 점프하는 방식을 제안한다. 익숙한 차지 감각과 벽 반사 규칙을 바탕으로 새 상황에 적응하게 한다.


난이도 조정 기존 지형과 기믹을 변형하되 ESC 없이도 통과할 수 있도록 착지 공간과 발판 이동 주기를 조정한다.

진행 목표 일시정지를 파괴했던 정상의 장소로 돌아가 ESC와 대결한다.

보스전과 어퍼컷 마무리

단계	내용
보스전 진입	성벽 정상의 이전 일시정지 파괴 장소에서 ESC와 조우한다.
대결	ESC를 쓰러뜨리는 보스전을 진행한다. 공격 패턴과 피해 판정 및 체력 규칙은 상세 전투 설계에서 확정한다.
마무리	마지막 유효 공격 후 어퍼컷으로 ESC를 격파한다. 점프 충돌을 마무리 연출로 연결하는 방식을 제안한다.
승리 이후	게임 크레딧을 보여 준 뒤 2D 도트 현실 장면과 마지막 대사로 메인 스토리를 끝낸다.

어퍼컷은 최종 마무리로 유지한다. 별도 공격키를 추가할지 여부와 보스전의 구체적인 조작은 후속 설계에서 정한다.



배신 이후 시안 · 어두운 배경과 성벽 균열



ESC 격파 시안 · 정상에서의 최종 어퍼컷

화면 구성과 UI

등반에 필요한 지형과 캐릭터를 가장 먼저 볼 수 있도록 UI를 간결하게 구성한다. 일시정지 중에도 벽과 발판의 윤곽을 확인할 수 있어야 한다.



UI 구성 시안 · 실행 캡처에 정지 UI 배치

구성 요소	표시 내용과 동작
우측 상단 설정	마우스로 열어 사운드와 키 설정 및 게임 종료를 선택한다.
일시정지 화면	흑백 처리와 옅은 반투명 오버레이를 적용한다. 화면 위쪽에 일시정지를 표시하며 지형의 시인성을 유지한다.
초반 보조 궤도	누름 시간과 예약 점프에 따른 예상 경로를 표시한다. 높이에 따라 축소하거나 숨긴다.
3초 발판 게이지	발판 아래에 남은 시간을 표시한다. ESC로 정지한 동안에도 감소한다.
정상에서의 글자	일시정지 글자를 캐릭터 머리 위까지 내려 충돌 가능한 스토리 목표물로 연결한다.
업적과 해금 안내	달성한 업적과 열린 보상을 알려 준다. 등반 화면을 가리지 않는 짧은 알림 방식을 제안한다.

업적과 콘텐츠 해금

플레이 과정에서 업적을 달성하면 새로운 스테이지와 코스튬 및 다양한 즐길 거리가 열린다. 메인 스토리를 끝낸 뒤에도 새로운 목표를 발견하고 추가 콘텐츠에 도전하도록 구성한다.

업적 구성 예시

달성 조건	해금 보상	유형
메인 스토리를 클리어하세요!	스테이지 탭	콘텐츠 진입
점프를 300번 하세요!	ice 스테이지	추가 스테이지
100타일 이상을 굴러떨어지세요!	낙하넥타이	꾸미기 요소
메인 스토리를 3분 내로 클리어하세요!	왕관	꾸미기 요소

위 항목은 제시된 업적 예시다. 조건과 보상 구조를 유지하되 횟수와 거리 및 제한 시간의 최종값은 플레이 테스트 후 조정한다.

해금과 진입 조건의 관계

메인 스토리 클리어는 일시정지 글자를 처음 부순 시점이 아니라 ESC를 격파하고 최종 결말까지 도달한 상태를 의미한다. 이때 스테이지 탭을 연다.

메인 클리어 전에 점프 300회 등 개별 스테이지의 조건을 먼저 달성하면 해당 해금 기록을 보관한다. 이후 스테이지 탭이 열리면 이미 해금한 스테이지를 선택할 수 있다.

업적 화면의 정보

달성 전 조건과 현재 진행도를 보여 주어 다음 목표를 알 수 있게 한다.

달성 시 달성 안내와 함께 보상을 해금하고 같은 보상이 중복 지급되지 않도록 기록한다.

달성 후 업적 목록에서 결과를 확인하고 스테이지 선택 또는 코스튬 선택으로 이어지게 한다.

발견의 재미를 위한 이벤트 업적과 추가 보상은 같은 구조로 확장한다. 구체적인 목록은 콘텐츠 제작 범위에 맞춰 정한다.

클리어 이후 콘텐츠와 꾸미기

메인 스토리 클리어 이후에는 스테이지 탭을 통해 열린 콘텐츠를 선택한다. 업적 달성과 해금을 반복하며 별도의 스테이지 도전과 꾸미기를 즐긴다.


콘텐츠	진입과 플레이 방식
메인 스토리 재플레이	스토리를 처음부터 진행한다. ESC 사용을 복구하고 기존 플레이 규칙을 유지한다. 일부 대사와 이벤트만 달라진다.
추가 스테이지	스테이지 탭과 개별 업적 조건을 충족하면 선택한다. ice 등 각 콘텐츠의 기믹과 코스를 중심으로 도전한다.
코스튬	업적으로 얻은 낙하넥타이와 왕관 등을 선택해 외형을 꾸민다. 꾸미기 요소로 구성한다.
추가 업적 탐색	플레이 중 행동과 기록을 바탕으로 새 목표와 보상을 발견한다.

반복 플레이의 동기


새 업적 확인 → 조건에 맞는 플레이 → 보상 해금 → 스테이지와 외형 선택의 흐름으로 연결한다. 메인 스토리의 재플레이와 추가 스테이지 플레이는 서로 다른 진입 메뉴로 구분한다.

재시작해도 유지되는 성장

메인 스토리를 다시 시작하더라도 업적과 해금된 콘텐츠를 유지한다. 회차가 늘어도 기본 플레이는 같게 두어 새 대사와 이벤트 및 기록 갱신을 반복 도전의 이유로 삼는다.



스테이지 선택 시안 · 업적 해금과 잠금 표시



코스튬 선택 시안 · 낙하넥타이와 왕관

그래픽과 사운드 연출

2D 도트로 연결하는 두 세계

컴퓨터 속 성벽과 마지막 현실 장면을 모두 2D 도트 그래픽으로 표현한다. 현실 복귀 장면에서는 금이 간 모니터와 부서진 키보드가 명확히 보이도록 구도를 잡는다.

상태와 장면	화면과 사운드 방향
일반 등반	배경음악과 점프 및 벽 충돌 효과음으로 도약과 반사의 리듬을 전달한다.
일시정지	지형이 보이는 흑백 화면과 반투명 처리. 게임 음악과 효과음을 멈추며 입력과 예외 타이머 UI를 유지한다.
정지 해제	색감을 복구하고 음악과 효과음을 재개한다. 연속 점프와 충돌의 속도감을 전달한다.
배신 이후	ESC가 바꾼 스테이지 구조와 음악의 변주로 분위기를 전환한다. 구체적인 음원과 편곡 방향은 사운드 제작에서 확정한다.
ESC 격파	어퍼컷 마무리를 강조한 뒤 크레딧으로 전환한다.
크레딧 종료	2D 도트 현실로 복귀한다. 파손된 주변기기와 마지막 대사로 결말을 맺는다.

연출의 우선순위

점프 경로와 착지 지점의 시인성을 먼저 확보한다. 정지 중 화면을 완전히 가리지 않으며 보스전 마무리와 마지막 현실 장면에서는 이야기의 전환이 분명하게 전달되도록 한다.




세계관 시안 · 키보드 성벽의 도트 그래픽


1인칭 엔딩 시안 · 파손된 모니터와 키보드

프로토타입 확인 항목

현재 제작 중인 프로토타입 화면을 아래 공간과 각 시스템 설명 옆에 배치한다. 구현된 기능은 다음 기준으로 확인하고 결과에 따라 물리값과 레벨 배치를 조정한다.

기능	확인할 내용
점프와 벽 반사	같은 누름 시간으로 같은 도약이 나오는지와 충돌 후 방향 전환을 확인한다.
사전 입력과 정지	예약 순서와 도중 정지·재개의 일관성 및 추가 입력 제한을 확인한다.
보조 궤도와 발판	예상 경로와 실제 결과의 차이 및 정지 중 3초 타이머 진행을 확인한다.
스토리 상태 복귀	강제 종료 후에는 후반부로 이어지고 최종 클리어 뒤 새 메인을 시작하면 ESC가 복구되는지 확인한다.
후반부와 보스전	ESC 없이 모든 구간을 통과할 수 있는지와 어퍼컷 이후 크레딧·현실 장면의 순서를 확인한다.
업적과 해금 유지	달성 조건과 기록 저장 및 보상 중복 방지와 재시작 후 해금 유지를 확인한다.



저장소 실행 캡처 · 점프 재생과 성벽 발판 확인

사진 설명에는 해당 화면에서 확인할 수 있는 기능과 실제 구현 범위를 짧게 적는다.

세부 규칙 제안과 조정 항목

확정된 스토리와 해금 구조를 구현하기 위해 보완한 세부 규칙이다. 아래 제안은 테스트와 추가 결정에 따라 조정한다.

조작과 환경 규칙 제안

연속 점프 누름 시간으로 강도를 저장하고 착지 시 다음 점프를 실행한다. 입력 사이의 간격은 재생하지 않는 예약 방식을 기준으로 검토한다.

배신 이후 점프 스페이스바를 누르는 동안 차지하고 놓으면 실시간으로 도약한다. ESC로 계획하거나 점프를 예약하는 기능은 사용하지 않는다.

구름 발판 착지 후 짧은 시간 안에 소멸하고 ESC로도 소멸을 멈출 수 없도록 제안한다. 유지 시간과 레벨 배치는 테스트로 정한다.

어퍼컷 입력 마지막 유효 점프 충돌 후 마무리 연출로 연결하는 방식을 제안한다. 보스 패턴과 체력 및 전투 조작은 별도 확정한다.

업적 판정 기준 제안

점프 300회 스페이스바 입력 횟수보다 실제 실행된 점프를 누적 집계하는 방식을 제안한다. 집계 범위는 메인과 추가 스테이지를 합산하는 기준으로 검토한다.

100타일 추락 한 번의 연속 추락에서 가장 높은 지점부터 최종 안착 지점까지의 수직 낙차를 판정하는 방식을 제안한다. 누적 거리 방식과 혼동하지 않도록 업적 설명을 확정한다.

3분 클리어 전·후반의 조작 가능한 구간에서 실제 경과시간을 합산하며 ESC 계획 시간도 포함하는 방식을 제안한다. 로딩과 컷신 및 크레딧과 프로그램이 닫혀 있는 시간은 제외한다. 종료 전 기록을 저장해 재실행 후에도 이어서 집계한다.

후속 설계에서 정할 값

점프 차지 시간과 이동 물리값 / 후반 조작 캐릭터의 외형 / 구름 발판 유지 시간 / 정상의 일시정지 글자 유지와 충돌 판정 / 보스 패턴과 피해 판정 / 추가 스테이지의 개별 규칙 / 업적의 최종 수치와 보상 목록 / 설정 메뉴를 열었을 때의 시간 처리

정상에 도달한 뒤의 배신과 최종 결말 및 재플레이 시 ESC 복구와 업적에 따른 콘텐츠 해금은 본 기획의 기준으로 유지한다.