Управление на диалогови елементи в Win32-приложение (или MFC-приложение). Съобщения функции за управление на диалогови елементи (инициализация, поставяне и получаване на стойности). Примерна програма за управление на диалогова кутия.

Solution/Project: Lab03.zip

- 1. Създаване на собствена процедура (dialog box procedure)
 - а. Нов диалог IDD DLG MYFIRST
 - b. Нов меню елемент File->"My First", ID_FILE_MYFIRSTDIALOG, и сепаратор
 - с. Акселератор Alt+1 за ID FILE MYFIRSTDIALOG
 - d. Функция MyFirstDialog

```
INT_PTR CALLBACK MyFirstDialog(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
      UNREFERENCED_PARAMETER(1Param);
      switch (message)
      case WM_INITDIALOG:
              return (INT_PTR)TRUE;
      case WM COMMAND:
              int wmId = LOWORD(wParam);
              switch (wmId)
              case IDOK:
              case IDCANCEL:
                    EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
              return (INT PTR)TRUE;
              break;
      return (INT_PTR)FALSE;
}
          e. Активиране на меню ID_FILE_MYFIRSTDIALOG във функция WndProc
```

```
case ID FILE MYFIRSTDIALOG:
       DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD DLG MYFIRST), hWnd, MyFirstDialog);
      break;
case IDM ABOUT:
      DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hWnd, About);
```

2. Обработка на съобщение за натиснат бутон

```
case IDC BTN CHECKEGN:
      MessageBox(hDlg, L"\"Check EGN\" button is pressed", L"Info", MB OK);
      return (INT PTR)TRUE;
```

- 3. Инициализация, поставяне и получаване на стойности:
 - а. При стартиране на диалога и поставяне на стойност за бутони: CheckDlgButton

```
case WM INITDIALOG:
       CheckDlgButton(hDlg, IDC_BTN_CHECKEGN, BST_CHECKED);
       CheckDlgButton(hDlg, IDC_RADIO_FEMALE, BST_CHECKED);
       CheckDlgButton(hDlg, IDC_CHECK_HIDDEN, BST_CHECKED);
       CheckDlgButton(hDlg, IDC_RADIO_CHILD, BST_CHECKED);
       CheckDlgButton(hDlg, IDC_RADIO_ADULT, BST_CHECKED);
```

```
return (INT_PTR)TRUE;
```

b. Установяване на фокус: SetFocus case WM_INITDIALOG: SetFocus(GetDlgItem(hDlg, IDC_BTN_CHECKEGN)); return (INT_PTR)FALSE; с. Проверка на статус и установяване на радиобутон: IsDlgButtonChecked, CheckRadioButton case IDC BTN CHECKEGN: if (IsDlgButtonChecked(hDlg, IDC_RADIO_MALE) == BST_CHECKED) CheckRadioButton(hDlg, IDC_RADIO_MALE, IDC_RADIO_FEMALE, IDC_RADIO_FEMALE); else CheckRadioButton(hDlg, IDC RADIO MALE, IDC RADIO FEMALE, IDC_RADIO_MALE); !!! Необходимо e IDC RADIO MALE < IDC RADIO FEMALE d. При обработка на check box: IsDlgButtonChecked **UINT** status; case IDC CHECK RO: status = IsDlgButtonChecked(hDlg, IDC CHECK RO); MessageBox(hDlg, status == BST_CHECKED ? L"\"Checked" : L"\"Unchecked", L"Info", MB_OK); return (INT_PTR)TRUE; e. Установяване на текст-число: SetDlgItemInt case IDC_RADIO_ADULT: case IDC_RADIO_CHILD: SetDlgItemInt(hDlg, IDC_EDIT_EGN, IsDlgButtonChecked(hDlg, IDC_RADIO_ADULT), FALSE); return (INT PTR)TRUE; f. Установяване на текст-стринг: SetDlgItemText #include "strsafe.h" WCHAR szText[MAX LOADSTRING]; case IDC CHECK HIDDEN: status = IsDlgButtonChecked(hDlg, IDC CHECK HIDDEN); StringCbPrintf(szText, ARRAYSIZE(szText), L"Checkbox Hidden is %s", status == BST_CHECKED ? L"\"Checked\"" : L"\"Unchecked\""); SetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT_EGN, szText); return (INT_PTR)TRUE; g. Извличане на текст-стринг: GetDlgItemText case IDC BTN CHECKEGN:

if (!GetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT_EGN, szText, MAX_LOADSTRING))

```
*szText = 0;
                     MessageBox(hDlg, szText, L"Info", MB_OK);
                     return (INT_PTR)TRUE;
          h. Извличане на текст – цяло число:
       int intVal;
       BOOL bSigned, bSuccess;
              case IDC_BTN_CHECKEGN:
                     // requires #include "strsafe.h"
                     bSigned = IsDlgButtonChecked(hDlg, IDC_CHECK_HIDDEN);
                     intVal = GetDlgItemInt(hDlg, IDC_EDIT_EGN, &bSuccess, bSigned);
                     if (!bSuccess)
                     {
                            MessageBox(hDlg, L"Error to extract integer value", L"Error!", MB_OK);
                            SetFocus(GetDlgItem(hDlg, IDC_EDIT_EGN));
                     }
                     else
                     {
                            StringCbPrintf(szText, ARRAYSIZE(szText),
                                   L"The value is \"%i\"", intVal);
                            MessageBox(hDlg, szText, L"Done!", MB_OK);
                     }
                     return (INT_PTR)TRUE;
          і. Извличане на текст – реално число :
       double dVal;
       std::string::size type sz;
              case IDC BTN CHECKEGN:
                     // requires #include <string>
                     try {
                            if (!GetDlgItemText(hDlg, IDC EDIT EGN, szText, MAX LOADSTRING))
                                   *szText = 0;
                            dVal = std::stod(szText, &sz);
                            StringCbPrintf(szText, ARRAYSIZE(szText), L"The value is \"%f\"",
                            MessageBox(hDlg, szText, L"Done!", MB_OK);
                     }
                     catch (std::exception& e){
                            MessageBox(hDlg, L"Error to extract double value", L"Error!",
MB_ICONERROR | MB_OK);
                            dVal = 0.0;
                     return (INT PTR)TRUE;
```

dVal);