
# PA1-开天辟地的篇章: 最简单的计算机

### PA能做什么?什么是NEMU?



在虚拟机上运行应用程序

#### 主要内容

· NEMU的主体代码框架(最简单的计算机)


• 简易调试器

#### PA的文件结构

```
ics2017

|-- nanos-lite # 微型操作系统内核
|-- navy-apps # 应用程序集
|-- nemu # NEMU
|-- nexus-am # 抽象计算机
```


#### NEMU的组成结构




#### 最简单的计算机(图灵机TRM)

#### 最简单的计算机的结构?

- 程序需要有地方放置 -> 存储器
- 程序需要处理数据 -> 加法器 (运算器ALU)
- 需要高效地暂存处理的中间结果 -> 寄存器




#### 最简单的计算机的工作方式?




- 1. 根据PC值从存储器中取出指令
- 2. 执行指令
- 3. 更新PC值

图灵机 (TRM) : 存储程序

## NEMU的主体代码框架




# 实现正确的寄存器结构体



# 实现正确的寄存器结构体---答案

```
typedef struct {
  union {
     union {
        uint32 t 32;
        uint16 t 16;
        uint8_t _8[2];
     } gpr[8];
     struct {
        rtlreg t eax, ecx, edx, ebx, esp, ebp, esi, edi;
     };
  vaddr_t eip;
  // ...
} CPU_state;
```





# 指令执行主循环 — — cpu\_exec()

所在文件: nemu/src/monitor/cpu-exec.c

```
void cpu_exec(uint32 t n) {
     if(nemu state == END) {
            printf( "Program execution has ended. To restart ....\n");
            return;
      nemu state = RUNNING;
      for(; n > 0; n --) { //每次执行%eip指向的一条指令
                                     指令执行循环退出条件:
           exec_wrapper(print_flag);
                                     1. 达到循环次数
                                     2. 执行了nemu trap指令
            if(nemu state != RUNNING) { return; }
```

# NEMU中的"图灵机TRM"

- 程序需要有地方放置 -> 存储器
  - ➤ 数组pmem (128MB, 位于" nemu/src/memory/pt/) > ry.c ")
- ●程序需要处理数据 -> 加法器(为电路ALU)
- 需要高效地暂存機巧中间结果 -> **寄存器**> 结构体或 control of the c
- TRM的工作方式
  - 函数cpu exec() (位于" nemu/src/monitor/cpu-exec.c")

#### 主要内容

· NEMU的主体代码框架

• 简易调试器

# 简易调试器支持的功能

	命令	格式	使用举例	说明
	帮助(1)	help	help	打印命令的帮助信息
已实现	继续运行(1)	c	С	继续运行被暂停的程序
	退出(1)	q	q	退出NEMU
	单步执行	si [N]	si 10	让程序单步执行 N 条指令后暂停执行, 当 N 没有给出时,缺省为 1
	打印程序状态	info SUBCMD	info r	打印寄存器状态 打印监视点信息
正则表达式 递归	表达式求值	p EXPR	p \$eax + 1	求出表达式 EXPR 的值,EXPR 支持的 运算请见调试中的表达式求值小节
	扫描内存(2)	× N EXPR	х 10 \$езр	求出表达式 EXPR 的值,将结果作为起始内存 地址,以十六进制形式输出连续的 N 个4字节
链表	设置监视点	w EXPR	ឃ *0x2000	当表达式 EXPR 的值发生变化时,暂停程序执行
姓衣	删除监视点	d N	d 2	删除序号为 N 的监视点
	打印栈帧链(3)	bt	bt	打印栈帧链

## 简易调试器支持的功能

● 简易调试器: nemu/src/monitor/debug/ui.c

● 表达式求值: nemu/src/monitor/debug/expr.c

● 监视点: nemu/src/monitor/debug/watchpoint.c

请各位同学阅读"ui.c"中关于单步、打印寄存器状态 和扫描内存3个调试功能的代码

#### 总结

- nemu/src/main.c: main()
  - NEMU入口
- nemu/src/monitor/debug/ui.c: ui\_mainloop()
  - 用户接口主循环
- nemu/src/monitor/cpu-exec.c: cpu\_exec()
  - CPU执行主循环

# PA1到此结束

**Q&A?**