

TECNICHE DI ALLENAMENTO

Guida Pratica per il Bodybuilding: Parametri, Set e Intensità

1. I Parametri di Fatica: Quantificare lo Sforzo

Nel bodybuilding, la gestione della fatica è fondamentale per garantire che ogni serie sia sufficientemente stimolante per l'ipertrofia, senza però sovraccaricare il sistema nervoso centrale. Si utilizzano scale specifiche per misurare la prossimità al limite muscolare.

- **Buffer / RIR (Reps in Reserve):** Quante ripetizioni potresti ancora fare, mantenendo una tecnica impeccabile, prima di fallire.
- **RPE (Rating of Perceived Exertion):** Scala da 1 a 10 che esprime quanto è percepita "dura" la serie.
- **Cedimento Tecnico:** Il momento in cui non riesci più a mantenere la forma corretta dell'esercizio (la schiena si curva, il ROM si accorcia, ecc.).
- **Cedimento Concentrico:** Il momento in cui il muscolo cede fisicamente, rendendo impossibile sollevare il peso anche sporcando l'esecuzione.

Scala RPE	RIR (Buffer)	Livello di Sforzo e Applicazione Tipica
RPE 10	0 RIR (Cedimento)	Massimo sforzo. Nessuna ripetizione in canna. Usato nei test di forza, monoarticolari o ultima serie.
RPE 9	1 RIR	Molto intenso. Potresti fare solo 1 altra ripetizione. Target ideale per i set ipertrofici.
RPE 8	2 RIR	Sforzo elevato, margine di sicurezza. Perfetto per multiarticolari pesanti (Squat, Stacco).
RPE 7	3 RIR	Sforzo moderato. Il peso si muove velocemente. Ideale per accumulo tecnico o riscaldamento.

2. Struttura delle Serie (Top Set & Back-Off)

Invece del classico schema "3x10 con peso fisso", gli atleti avanzati modulano l'intensità all'interno della stessa sessione per massimizzare la performance sul carico e poi accumulare volume sicuro.

Top Set

È la serie "regina" dell'esercizio. Dopo esserti scaldato, esegui 1 sola serie pesante (es. 6-8 ripetizioni) spingendoti vicinissimo al cedimento (RIR 0-1). L'obiettivo è la **massima tensione meccanica**.

Back-Off Set

Sono le serie successive al Top Set. Poiché il sistema nervoso è affaticato, si riduce il carico del 10-20% e si eseguono 1 o 2 serie in un range di ripetizioni leggermente più alto (es. 10-12), per accumulare **volume e stress metabolico** mantenendo esecuzioni pulite.

```
[ Riscaldamento Specifico ]  
    ↓  
[ TOP SET: 1 x 6-8 reps @ RPE 9 ]  
    ↓  
[ Scarico peso del 15-20% ]  
    ↓  
[ BACK-OFF: 2 x 10-12 reps @ RPE 8-9 ]
```

3. Tecniche di Intensità Avanzate

Queste tecniche si utilizzano prevalentemente negli esercizi complementari e di isolamento per prolungare il tempo sotto tensione (TUT) e superare il normale cedimento muscolare.

Drop Set (Stripping)

Esecuzione: Si esegue una serie fino al cedimento muscolare. Senza alcuna pausa, si scarica il peso del 20-30% e si continua immediatamente a macinare ripetizioni fino a un nuovo cedimento. Può essere ripetuto 1 o più volte (doppio o triplo drop set).

Utilizzo: Ottimo per macchinari (es. Leg Extension, Lat Machine) per massimizzare il pump e lo stress metabolico.

Rest-Pause

Esecuzione: Si esegue una serie pesante quasi a cedimento. Si riposa per un brevissimo tempo (10-15 secondi o 5 respiri profondi), poi si riesegue lo stesso esercizio con **lo stesso peso**, cercando di ottenere altre 2-4 ripetizioni.

Utilizzo: Aumenta la densità di lavoro e il reclutamento delle fibre ad alta soglia senza dover abbassare il carico.

Myo-Reps (Variante strutturata del Rest-Pause)

Esecuzione: Si crea una serie di "attivazione" lunga (es. 12-15 reps fino a RIR 0-1). Ci si ferma per 3-5 respiri, poi si esegue un mini-set da 3-5 ripetizioni. Altri 3-5 respiri, e un altro mini-set. Si continua così per 3-5 blocchi o finché non si fallisce il target del mini-set.

Utilizzo: Isolamento estremo (es. Alzate laterali, Croci) per ottenere lo stesso stimolo di 4 serie in un quarto del tempo.

Ripetizioni Parziali in Allungamento (Lengthened Partial)

Esecuzione: Quando non riesci più a completare una ripetizione a ROM (Range of Motion) completo, continui l'esercizio muovendo il peso solo nella metà inferiore, ovvero dove il muscolo è più allungato e sotto massima tensione passiva.

Utilizzo: Eccellente in esercizi come Leg Curl, Croci ai cavi, o Trazioni, dove la massima tensione in allungamento è un driver ipertrofico primario.

Super Set

Esecuzione: Due esercizi eseguiti di seguito senza pausa o con pause minime.

- **Agonista/Antagonista:** Muscoli opposti (es. Panca piana + Rematore). Fa risparmiare tempo mantenendo alta la forza.
- **Pre-stancaggio:** Isolamento prima del base (es. Croci + Panca). Invia lo stress sul muscolo target debole.

4. Criteri di Selezione Esercizi vs Tecniche

Non tutte le tecniche sono adatte a tutti gli esercizi. La sicurezza articolare e la gestione della fatica sistemica dettano le regole d'ingaggio.

Categoria Esercizio	Esempi	Tecniche e Parametri Consigliati
Multiarticolari Liberi e Assiali	Squat, Stacco, Rematore, Military Press	Buffer 1-2 RIR . Ottimi per schema Top Set + Back-Off. Sconsigliate le tecniche a cedimento estremo.
Macchine Guidate Multiarticolari	Hack Squat, Pressa, Chest Press, Lat Machine	0-1 RIR (Cedimento) . Perfette per Drop Set e Rest-Pause, dato il basso rischio di infortuni in sicurezza.

Categoria Esercizio	Esempi	Tecniche e Parametri Consigliati
Isolamento (Monoarticolari / Cavi)	Alzate laterali, Leg Extension, Curl, Pushdown	Cedimento totale . L'habitat ideale per Myo-Reps, Lengthened Partial e Pump estremo.

Generato su richiesta per la schematizzazione e lo studio delle tecniche di allenamento nel Bodybuilding.