

INFINITY

GOLD

28X



USER MANUAL

เริ่มต้นอย่างมั่นใจ

ยินดีต้อนรับสู่ Infinity Gold 28X

คู่มือฉบับนี้ออกแบบให้เปิดอ่านแล้วใช้งานได้ทันที ตั้งแต่การติดตั้ง การตั้งค่าที่จำเป็น ไปจนถึงการอ่านสถานะบน Dashboard

สิ่งสำคัญที่สุด

EA ช่วยจัดการคำสั่งตามกติกาที่กำหนดไว้ แต่ไม่สามารถรับประกันกำไรได้ ควรเริ่มด้วยล็อตต่ำ ทดสอบกับข้อมูลของโบรกเกอร์ที่ใช้จริง และมีแผนรับความเสี่ยงเสมอ

คู่มือนี้เหมาะกับใคร

- ผู้เริ่มต้นที่ต้องการติดตั้งและเริ่มใช้งานอย่างถูกลำดับ
- ผู้ใช้เดิมที่ต้องการเข้าใจเหตุผลว่า EA กำลังรอ บล็อก หรือจัดการพอร์ตด้วยอะไร
- ผู้ดูแลพอร์ตที่ต้องการตั้งล๊อต ขาว เวลา Trailing, Martingale และ DD Hedge ให้เหมาะกับทุน

หลักคิดในการใช้งาน

ควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้

ล๊อต ความเสี่ยง ขั้วโมเมนต์เทรด ขาว และการดูแลเครื่อง คือส่วนที่ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบ

ให้ระบบทำงานตามลำดับ

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนค่าระหว่างพอร์ตยังเปิด เพราะอาจทำให้แผนเดิมไม่ต่อเนื่อง

QUICK START

เริ่มใช้งานใน 10 นาที

ทำตามลำดับนี้ก่อนเปิดทดสอบหรือใช้งานจริง

1

เตรียม MT4 และไฟล์ที่ได้รับ

ติดตั้ง MT4 ของโบรกเกอร์ที่ต้องการใช้ แล้วแตกไฟล์แพ็คเกจไว้ในโฟลเดอร์ที่หาได้ง่าย

2

วางไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง

นำไฟล์ EA ไปไว้ในโฟลเดอร์ Expert Advisors และไฟล์สัญญาณไปไว้ในโฟลเดอร์ Indicators

3

เปิดกราฟ XAUUSD ที่ M1

ชื่อของอาจมีค่าต่อท้ายตามโบรกเกอร์ เลือกสัญลักษณ์เดียวกับที่บัญชีสามารถเทรดได้

4

ลาก EA ลงกราฟ

อนุญาตการซื้อขายอัตโนมัติและตรวจสอบว่า AutoTrading เปิดอยู่

5

ตั้งล๊อตและความเสี่ยง

เริ่มจากล๊อตต่ำ ตรวจสอบ Stop Loss, FreezePort, Martingale และ DD Hedge ก่อนทุกครั้ง

6

ตรวจสอบ Dashboard

ต้องเห็นสถานะ EA ACTIVE, License OK และข้อมูลบัญชีตรงกับบัญชีที่กำลังใช้งาน

ก่อนกดเริ่ม

หาก Dashboard ไม่ขึ้น หรือขึ้นข้อความ License/Connection ให้หยุดก่อน อย่าเริ่มเทรดจนกว่าสถานะพื้นฐานจะพร้อม

ภาพรวมการทำงาน

ระบบคิดอย่างไร

Infinity Gold 28X ไม่ได้เปิดคำสั่งจากสัญญาณเดียว แต่ตรวจหลายชั้นก่อนส่งคำสั่ง

1	อ่านทิศทางตลาด ดูแนวโน้มหลายกรอบเวลา สภาวะตลาด และตำแหน่งราคาที่สำคัญ
2	รอสัญญาณ M1 สัญญาณต้องเกิดจริงและยังสด ระบบไม่ควรไล่ราคาหลังสัญญาณหมดอายุ
3	ตรวจตัวกรอง ตรวจ ADX, Trend Protection, ระยะห่าง, จำนวนแท่ง, เวลา, ข่าว และความเสี่ยง
4	เลือกประเภทคำสั่ง แยกว่าเป็น First, Add, Opposite, Recovery หรือ Hedge
5	จัดการพอร์ต ปรับระยะและความถี่ตาม Normal, High หรือ Extreme พร้อมดู Volume
6	ปกป้องกำไรและความเสี่ยง ใช้ Trailing, Basket, DD Hedge และ FreezePort ตามสถานการณ์

สัญญาณมี แต่ไม่เปิด — ไม่ได้แปลว่าระบบเสีย

ส่วนใหญ่เกิดจากตัวกรองชั้นใดชั้นหนึ่งยังไม่ผ่าน ให้ดู STATUS, REASON, ADX BLOCK และ WAIT บน Dashboard ก่อน

ศูนย์ควบคุม

รู้จัก Dashboard

หน้าหลักสรุปสิ่งที่ EA กำลังเห็นและกำลังทำในขณะนั้น



ตัวอย่าง Dashboard ขณะระบบทำงานบนกราฟ XAUUSD M1

ส่วน	ใช้ทำอะไร
PROFIT / DRAWDOWN	กำไรลอยตัวและระดับการย่อตัวของพอร์ต
BALANCE / EQUITY	เงินคงเหลือและมูลค่าพอร์ตปัจจุบัน
STATUS / REASON	สถานะหลักและเหตุผลที่กำลังรอหรือป้องกัน
MARKET / TRADE MODE	แนวโน้มและระดับความรุนแรงของตลาด
TRAIL	ประเภท Trailing ที่ทำงานและเหตุผล
Manual Panel	ปุ่มที่ผู้ใช้กดควบคุมเอง


จำง่าย

Dashboard ใหญ่คือข้อมูลของระบบ ส่วนแผง Manual คือปุ่มที่ผู้ใช้สั่งเอง อย่าสับสนระหว่างสถานะอัตโนมัติกับปุ่มควบคุม

DASHBOARD

อ่านสถานะให้เป็น

เมื่อ EA ไม่เปิดคำสั่ง ให้เริ่มอ่านจากบล็อก STATUS ก่อนเสมอ



ตัวอย่างสถานะกำไร



ตัวอย่างสถานะขาดทุนลอยตัว

ข้อความ	ความหมาย
READY / Monitoring	ระบบทำงานและกำลังเฝ้ารอสัญญาณหรือเงื่อนไข
WAIT: SIGNAL	ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดและตรงฝั่ง
WAIT: DISTANCE	ระยะจากคำสั่งอ้างอิงยังไม่พอ
WAIT: MINBAR / COOLDOWN	จำนวนแท่งหรือเวลาพักยังไม่ครบ
NEWS BLOCK	อยู่ในช่วงเวลาข่าวที่ตั้งไว้
FREEZE PORT	ระบบหยุดเปิดเพิ่มตามระดับความเสี่ยง
Fixing portfolio	ระบบกำลังจัดการพอร์ตที่มีหลายฝั่งหรือมีการแก้พอร์ต

เหตุผลล่าสุด

หลังปิดคำสั่ง Dashboard อาจเก็บเหตุการณ์ปิดล่าสุดไว้ชั่วคราว เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าเพิ่งปิดด้วย Trailing หรือการป้องกันใด


การควบคุมทิศทาง

Trade Mode และ Manual Panel

แยกให้ชัดว่าอะไรคือคำแนะนำของระบบ และอะไรคือคำสั่งจากผู้ใช้



ปุ่มเลือกทิศทาง



แผง Manual สำหรับสั่งเอง

โหมด	พฤติกรรม
BUY ONLY	อนุญาตคำสั่งฝั่ง Buy ตามกติกาของระบบ
SELL ONLY	อนุญาตคำสั่งฝั่ง Sell ตามกติกาของระบบ
BUY&SELL	ระบบสามารถจัดการทั้งสองฝั่งตามบริบทพอร์ต
MANUAL	ผู้ใช้เป็นผู้กดเปิดหรือปิดจากแผง Manual

สีพิเศษของ Reversal Zone

- **BUY** สีม่วงระบบพบโซนกลับตัวฝั่ง Buy และจะรอสัญญาณ Buy M1 จริง
- **SELL** สีส้มระบบพบโซนกลับตัวฝั่ง Sell และจะรอสัญญาณ Sell M1 จริง

Reversal ไม่ใช่คำสั่งทันที

การเปลี่ยนสีคือการให้สิทธิ์ฝั่งนั้น ระบบยังต้องรอสัญญาณ M1 ที่ชัดและผ่านกติกาความเสี่ยงก่อน

MARKET STATE

สภาวะตลาด: Normal / High / Extreme

Trade Mode ใช้ควบคุมระยะและความถี่ของการเพิ่มคำสั่ง ไม่ใช่ข้อเดียวกับ Trailing Mode

สภาวะ	ภาพตลาด	ระบบปรับอะไร
NORMAL	ความผันผวนอยู่ในช่วงปกติ	ใช้ระยะและเวลาพักมาตรฐาน
HIGH	ตลาดแรงขึ้นหรือ Volume สูง	เพิ่ม MinBar/Cooldown และยืดการจัดการกำไรตามระดับ Volume
EXTREME	ตลาดเปลี่ยนความเร็วอย่างชัดเจน เช่น แ่งใหญ่ผิดปกติ	ขยายระยะ Add/Martingale มากที่สุดและใช้กติกาปกป้องกำไรของ Extreme

เหตุผลที่ระบบต้องแยก 3 สภาวะ

- ระยะที่ปลอดภัยในตลาดปกติ อาจถึงเกินไปเมื่อตลาดพุ่งหรือหุบแรง
- Volume ใช้สะท้อนกำลังของการเคลื่อนไหว และช่วยยืดระยะในทิศที่เสี่ยง
- เมื่อ Extreme ทำงาน Dashboard จะเตือนให้เห็นชัด เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ตีความตลาดเหมือนช่วงปกติ

อย่าลดระยะเพื่อบังคับให้เปิด

ถ้าระบบอยู่ High หรือ Extreme การลด MinBar/Cooldown อย่างฉับพลันอาจทำให้เปิดถ้ในช่วงที่ตลาดอันตราย

การกลับตัวอย่างมีบริบท

Reversal Zone

โซนกลับตัว ใช้กรอบเวลาที่ใหญ่กว่าช่วยกันการเปิดสวนแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ

BUY REVERSAL

เกิดเมื่อโครงสร้างกรอบใหญ่สนับสนุนขาขึ้นและราคากำลงเข้าโซนเมฆที่เป็นแนวรับ จากนั้นรอสัญญาณ Buy M1

SELL REVERSAL

เกิดเมื่อโครงสร้างกรอบใหญ่สนับสนุนขาลงและราคากำลงเข้าโซนเมฆที่เป็นแนวต้าน จากนั้นรอสัญญาณ Sell M1

สิ่งที่ Reversal Zone ช่วยป้องกัน

- ไม่รับ Sell ที่แนวรับของกรอบใหญ่เพียงเพราะ M5 ยังเป็นขาลง
- ไม่รับ Buy ที่แนวต้านของกรอบใหญ่เพียงเพราะ M5 เพิ่งเปลี่ยนเป็นขาขึ้น
- ลดการหลงตามการหลุดเมฆระยะสั้นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างจริง

สิ่งที่ต้องผ่าน

- สัญญาณ M1 ผัง Reversal ต้องเกิดจริงและยังสด
- ล็อต ความเสี่ยง จำนวนคำสั่ง และข้อจำกัดโบรกเกอร์ยังทำงานตามปกติ
- ระบบไม่ควรเปิดไล่ราคาหากสัญญาณผ่านไปแล้ว

สังเกตบน Dashboard

เมื่อเข้าโซนกลับตัว ปุ่มผังที่ได้รับสิทธิ์จะเปลี่ยนสีตามที่กำหนด ทำให้รู้วาระบบกำลังรอสัญญาณ Reversal ไม่ใช่สัญญาณตามเทรดปกติ

ORDER FAMILY

ประเภทคำสั่งที่ควรรู้

ชื่อบนกราฟช่วยบอกว่าคำสั่งนั้นมีหน้าที่อะไรในพอร์ต

ประเภท	หน้าที่	ข้อควรรู้
First Order	คำสั่งเริ่มต้นของชุด	ต้องผ่านสัญญาณและตัวกรองเริ่มต้น
Add Order	เพิ่มฝั่งเดิมตามแผน	ต้องเคารพระยะ MinBar/Cooldown
Opposite Order	เพิ่มฝั่งตรงข้ามในพอร์ตผสม	ใช้สัญญาณและการจัดประเภทเฉพาะ
ForceAdd	เพิ่มคำสั่งในเงื่อนไขแรงดันที่กำหนดไว้	ยังไม่ข้าม Lot/Risk/จำนวนสูงสุด
Recovery	ช่วยปรับสมดุลและต้นทุนของพอร์ต	ทำงานเมื่อพอร์ตมีบริบทให้แก้
DD Hedge	ลดความเสี่ยงเมื่อ Drawdown ถึงระดับ	ไม่ใช่คำสั่งทำกำไรปกติ

เส้นเชื่อมบนกราฟ

เส้นเชื่อมระหว่างจุดเปิดและปิดช่วยให้มองประวัติการจัดการคำสั่งได้ง่าย แต่การคำนวณของ EA ไม่ได้พึ่งเส้นที่วาดบนกราฟ

คำสั่ง Hedge ไม่ใช่อ้างอิง MinBar ของฝั่งปกติ

ระบบแยกคำสั่ง Hedge ออกจากคำสั่งเทรดทั่วไป เพื่อไม่ให้มีระยะหรือจำนวนแท่งผิดพลาด

แรงของตลาด

ADX Block: Clear / Soft / Hard

ADX ช่วยกันการเพิ่มคำสั่งเมื่อแรงตลาดยังไม่เหมาะสมกับฝั่งนั้น

สถานะ	ความหมาย	ผู้ใช้ควรทำอะไร
CLEAR	ไม่มี ADX Block ในขณะนั้น	ตรวจ WAIT หรือเหตุผลอื่นต่อ
SOFT BLOCK	ตลาดแรง แต่มีเงื่อนไขฟอนคลายได้เมื่อแรงเริ่มลด	รอให้โครงสร้างฟอนแรงหรือเข้าเงื่อนไขปลดบล็อก
HARD BLOCK	ตลาดพุ่ง/หุบแรงในทิศที่เสี่ยง	ไม่ควรบังคับเปิดเพิ่ม
OPP ADX BLOCK	สถานะเฉพาะคำสั่งฝั่งตรงข้าม	อ่านแยกจาก ADX Block หลัก

ระบบปลดบล็อกเมื่อใด

- ADX ลดต่ำจนแรงตลาดไม่เข้าข่ายบล็อก
- เกิด Peak ใหม่ที่ต่ำกว่า Peak เดิมและแรงเริ่มหักลง
- ราคาอยู่ใกล้แนวรับหรือแนวต้าน Pivot ที่ยังใช้งาน และมีหลักฐานว่าราคาเริ่มปฏิเสธระดับนั้น
- เงื่อนไขปลดบล็อกบางแบบจะคงอยู่จนกว่าพอร์ตชุดนั้นจะปิดหมด

ADX CLEAR ไม่ได้แปลว่าเปิดได้ทันที

ระบบยังต้องผ่านสัญญาณ ระยะ MinBar/Cooldown, Trend, Lot, Risk, FreezePort และข้อจำกัดโบรกเกอร์

ป้องกันคำสั่งเริ่มต้น

Trend Protection

ตัวกรองนี้ช่วยกันการเริ่มคำสั่งแรกสวนโครงสร้างที่ชัดเจนไป

Trend Protection เน้นกับ First Order เพื่อป้องกันไม่ให้เริ่มพอร์ตในจุดที่ราคาอยู่ติดฝั่งของแนวโน้มหลักอย่างชัดเจน

เมื่อใดจึงฟอนคลายได้

- ราคาหลุดเส้นแนวโน้มหลักเกินระยะที่ระบบกำหนดและมีสัญญาณจริง
- ตลาด Extreme ใช้ระยะฟอนคลายที่กว้างกว่าตลาดปกติ
- Reversal Zone ที่ได้รับสิทธิ์จากกรอบใหญ่สามารถใช้เส้นทางของ Reversal โดยไม่ถูก Trend Protection แบบคำสั่งตามเทรนด์วางซ้ำ

สิ่งที่ Trend Protection ไม่ควรทำ

- ไม่ควรทำให้ Add/Recovery เดิมหายไปโดยไม่เกี่ยวข้อง
- ไม่ควรบังคับเปลี่ยน Trailing Stop
- ไม่ควรข้าม Signal หรือ Risk เพื่อให้เปิดง่ายขึ้น

อ่านให้ถูกช่อง

หาก ADX BLOCK ขึ้น CLEAR แต่ยังไมเปิด ให้ดู REASON และ WAIT ต่อ เพราะ Trend Protection, ระยะ หรือสัญญาณอาจยังไม่ผ่าน

การปกป้องกำไร

Trailing Stop 3 แบบ

ระบบเลือกวิธีเก็บกำไรจากโครงสร้างตลาด ไม่ใช่ใช้สูตรเดียวทุกสถานการณ์

ประเภท	ใช้เมื่อ	พฤติกรรม
NORMAL	เส้นแนวโน้มค่อนข้างออกข้าง	เริ่มล็อกตามค่าที่ผู้ตั้ง แล้วยับยั้งไปทางกำไรเท่านั้น
DYNAMIC	เส้นแนวโน้มขึ้นและตรงกับฝั่งคำสั่ง	ยึดจุดเริ่มและระยะล็อกตาม High/Extreme และระดับ Volume
SWIFT	พบเหตุผลป้องกันแรงต้าน	เปลี่ยนไปใช้การป้องกันที่กระชับขึ้น พร้อมแสดงเหตุผล

หลักการขยับหลังล็อก

- BUY: เส้นป้องกันขยับขึ้นเท่านั้น ห้ามถอยลง
- SELL: เส้นป้องกันขยับลงเท่านั้น ห้ามยกกลับขึ้น
- หลังเริ่มล็อกแล้ว ระบบติดตามราคาอย่างละเอียด โดยยังรักษาระยะของโหมดนั้น
- Virtual Stop และ Broker Stop ทำงานประสานกันตามข้อจำกัดของโบรกเกอร์

เหตุผล Swift ที่อาจเห็น

- แนวรับ/แนวต้าน Pivot
- ADX ต่ำมาก
- สัญญาณกรอบใหญ่สวนฝั่งคำสั่ง
- ราคาอยู่ผิดโครงสร้างของเส้นแนวโน้ม

ACTIVE TRAIL กับ LAST CLOSE REASON

ACTIVE TRAIL คือสิ่งที่กำลังทำงาน ส่วน LAST CLOSE REASON คือเหตุผลของคำสั่งที่เพิ่งปิดและจะแสดงชั่วคราว

PORTFOLIO MANAGEMENT

Basket และการปิดกำไรรวม

เมื่อมีหลายคำสั่ง ระบบอาจจัดการกำไรในระดับพอร์ตแทนการปิดทีละไม้

Basket คืออะไร

Basket คือชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกัน ระบบพิจารณากำไรรวม ขาดทุนรวม และโครงสร้าง Buy/Sell ทั้งชุดก่อนตัดสินใจปิด

Single Order

Trailing รายคำสั่งทำงานได้ตามกติกาของโหมดนั้น เมื่อยังไม่มีคำสั่งอื่นเข้ามาร่วมชุด

Mixed Basket

ระบบอาจให้ความสำคัญกับการปิดรวม การแก้ต้นทุน และความปลอดภัยของพอร์ต

เหตุผลที่เส้นป้องกันบางเส้นยังไม่ปิดทันที

- คำสั่งถูกจัดเข้า Basket และการปิดรายไม้ถูกจำกัดตามกติกาพอร์ต
- ราคาแตะเพียงเส้นที่แสดง แต่ราคา Bid/Ask ที่ใช้ปิดจริงยังไม่ถึง
- Broker StopLevel/FreezeLevel ทำให้ยังแก้ Stop จริงไม่ได้ แต่ Virtual Stop ยังเฝ้าราคาอยู่

อย่าปิดบางไม้โดยไม่ดูทั้งหมด

การปิดเองอาจเปลี่ยนสมดุลล็อตและทำให้แผน Recovery/Hedge ที่กำลังทำงานไม่ครบ

การแก้พอร์ต

Recovery และ Martingale

ระบบเพิ่มคำสั่งเพื่อปรับต้นทุนตามสัญญาณ ระยะ และบริบทพอร์ต ไม่ได้เปิดทุกครั้งที่เราควาสวน

กติกากลั

- ต้องมีสัญญาณหรือสิทธิจากโครงสร้างที่กำหนด
- ตรวจสอบระยะจากคำสั่งอ้างอิงฝั่งเดียวกัน
- ตรวจสอบ MinBar และ Cooldown เพื่อไม่ให้เปิดถี่
- Volume สามารถยืดระยะและเวลาในฝั่งที่เสี่ยง
- Extreme ขยายระยะอย่างมากเพื่อรับตลาดที่เปลี่ยนความเร็ว
- คำสั่งฝั่งตรงข้ามใช้เส้นทางและตัวกรองแยกจาก Same-side

Sequential Pullback

ใน Mixed Basket การเพิ่มฝั่งเดิมที่ได้ราคาดีกว่าคำสั่งล่าสุดอาจผ่าน Distance Gate เฉพาะกรณี แต่ยังคงเคารพ MinBar/Cooldown, Signal, Lot, Risk และ One-shot Protection

ลืต Recovery

ตัวคูณลืตทำงานตามบริบทที่ตั้งไว้ เช่น เมื่อมีคำสั่งฝั่งตรงข้ามหรืออยู่หลัง DD Hedge ผู้ใช้ควรทดสอบทุนและ Margin ก่อนใช้งานจริง

Martingale ไม่ใช่การแก้ขาดทุนแบบไร้ขอบเขต

ต้องมี Stop Loss, FreezePort, จำนวนคำสั่งสูงสุด และ DD Hedge ที่เหมาะกับทุนเสมอ

RISK DEFENSE

DD Hedge และ Dynamic DD Hedge

ช่วยลดความเสี่ยงเมื่อ Drawdown ถึงระดับที่กำหนด ไม่ใช่เครื่องมือรับประกันว่าพอร์ตจะไม่ขาดทุน

ระบบ	ทำหน้าที่	สิ่งที่ต้องตั้ง
DD Hedge	เปิดฝั่งป้องกันเมื่อ DD ถึงระดับ	ระดับเริ่ม จำนวนล็อต และขอบเขตการทำงาน
Dynamic DD Hedge	ปรับการป้องกันตามสัดส่วนพอร์ตและสถานการณ์	ระดับเริ่ม/เพิ่ม/ผ่อน และเพดานล็อต
Post-Hedge Recovery	จัดการคำสั่งหลังเกิด Hedge	ระยะ สัญญาณ และกติกาฝั่งตรงข้าม

สิ่งที่ผู้ใช้ต้องเข้าใจ

- Hedge ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงของ Equity แต่ใช้ Margin เพิ่ม
- การปิด Hedge เองอาจทำให้ Exposure เปลี่ยนทันที
- หากล็อตเริ่มต้นสูงเกินไป ระบบ Hedge อาจไม่สามารถช่วยได้ตามที่คาด
- ควรทดสอบด้วย Leverage และ Contract Size เดียวกับบัญชีจริง

เริ่มด้วยล็อตต่ำ

การตั้งค่า DD Hedge ที่ดีไม่สามารถชดเชยล็อตเริ่มต้นที่ใหญ่เกินไปได้

SAFETY FIRST

FreezePort

ชั้นป้องกันสุดท้ายเพื่อหยุดการเพิ่มความเสี่ยงเมื่อพอร์ตถึงระดับที่กำหนด

เมื่อ FreezePort ทำงาน

- หยุดหรือจำกัดการเปิดคำสั่งเพิ่มตามกติกาที่ตั้งไว้
- คงการดูแลคำสั่งที่มีอยู่ เช่น Stop, Basket หรือ Hedge ตามระบบ
- แสดงสถานะบน Dashboard ให้เห็นชัด

สิ่งที่ควรทำ

1

หยุดเปลี่ยนค่า

เก็บภาพ Dashboard และดูรายการคำสั่งก่อน

2

ตรวจ Margin และ Equity

ประเมินว่ามีพื้นที่ให้ระบบทำงานต่อหรือไม่

3

ตรวจสอบสาเหตุ

ดู Mode, ADX, Volume, จำนวนคำสั่ง และ DD Hedge

4

ตัดสินใจตามแผน

หากต้องแทรกแซง ให้ทำตามแผนที่เตรียมไว้ ไม่ใช่อารมณ์

อย่าปิด FreezePort เพียงเพื่อให้เปิดเพิ่ม

การปลดป้องกันขณะที่ตลาดยังรุนแรงอาจเพิ่ม Drawdown อย่างรวดเร็ว

INPUTS

สิ่งที่ผู้ใช้ปรับได้

เพื่อความปลอดภัย หน้าตั้งค่าควรเน้นเฉพาะกลุ่มที่จำเป็นต่อทุนและรูปแบบการใช้งาน

กลุ่ม	ใช้ปรับอะไร
Lot	ล็อตเริ่มต้นและการคำนวณล็อต
Stop Loss / FreezePort	ขอบเขตความเสียหายและจุดหยุดเพิ่มความเสีย
ข่าว / เวลาเปิด-ปิด	ช่วงพักเทรดและชั่วโมงที่อนุญาต
Trailing / Basket	จุดเริ่มล็อกกำไรและเป้าปิดรวม
Martingale	ระยะ จำนวนคำสั่ง และตัวคูณล็อต
DD Hedge	ระดับเริ่ม Hedge และการปรับแบบ Dynamic

ค่าที่ไม่ควรเปลี่ยนโดยไม่มีแผน

- ตัวกรองสัญญาณและความสดของสัญญาณ
- การจำแนกคำสั่ง First/Add/Opposite/Recovery/Hedge
- Magic หรือหมายเลขแยกชุดคำสั่ง
- ค่าเชิงเทคนิคที่เชื่อมหลายโมดูลเข้าด้วยกัน

เปลี่ยนครั้งละกลุ่ม

บันทึกค่าก่อนเปลี่ยน ทดสอบช่วงเดิม และเปรียบเทียบผลเพียงตัวแปรเดียว จะหาสาเหตุได้ง่ายที่สุด

MONEY MANAGEMENT

ตั้งค่า Lot อย่างปลอดภัย

ลืตคือปัจจัยที่มีผลต่อ Drawdown และ Margin มากที่สุด

ก่อนกำหนดลืต

- ตรวจสอบ Balance, Leverage, Contract Size และ Margin ต่อ 0.01 lot ของโบรกเกอร์
- เมื่อพื้นที่ให้ Add, Opposite, Recovery และ Hedge ไม่ใช่ดูเฉพาะไม้แรก
- ทดสอบช่วงตลาดรุนแรง ไม่ใช่เฉพาะตอนที่กราฟสวย

แนวทาง	คำอธิบาย
เริ่มต่ำ	ใช้ลืตต่ำกว่าที่คิดไว้ได้ แล้วดู Max Drawdown ก่อน
เพิ่มทีละขั้น	เพิ่มเมื่อผลทดสอบหลายช่วงยังอยู่ในขอบเขตความเสี่ยง
ไม่เพิ่มเพื่อเอาคืน	การเพิ่มลืตหลังขาดทุนทำให้โครงสร้างความเสี่ยงเปลี่ยน
แยกบัญชี	ถ้าต้องการหลายระดับความเสี่ยง ให้แยกบัญชีแทนการเปลี่ยนระหว่างพอร์ต

ไม่มีลืตสากล

ทุนเท่ากันแต่ Leverage, Spread, Contract Size และราคา XAUUSD ต่างกัน จึงต้องทดสอบกับโบรกเกอร์จริงของผู้ใช้

RISK LIMITS

Stop Loss และ FreezePort

กำหนดขอบเขตความเสียหายก่อนคิดถึงกำไร

Stop Loss

- Broker Stop เป็นคำสั่งที่ส่งให้โบรกเกอร์
- Virtual Stop อยู่ในการคำนวณของ EA และต้องให้ MT4/VPS ทำงานต่อเนื่อง
- Stop ของแต่ละคำสั่งและ Stop ระดับ Basket อาจมีหน้าที่ต่างกัน

FreezePort

- ตั้งระดับให้ต่ำกว่าจุดที่ Margin เริ่มอันตราย
- เพื่อความผันผวนและ Spread ขยายช่วงข่าว
- ตรวจสอบว่า DD Hedge เริ่มก่อน FreezePort อย่างสมเหตุสมผล

ตรวจสอบ	คำถามที่ต้องตอบ
ทุน	ยอมเสียสูงสุดได้กี่เปอร์เซ็นต์โดยไม่กระทบแผนชีวิต
Margin	หากเปิดครบทุกไม้ ยังเหลือ Free Margin เท่าไร
การเชื่อมต่อ	หากเน็ตหรือ VPS หยุด Virtual Stop จะได้รับผลอย่างไร
แผนฉุกเฉิน	เมื่อ FreezePort ทำงาน จะเฝ้า ปิดบางส่วน หรือปิดทั้งหมด

ทดสอบเหตุการณ์เลวร้าย

ค่าที่ดูดีในตลาดปกติอาจไม่ปลอดภัยใน Gap ขาว หรือแท่ง Extreme

TRADING SCHEDULE

ข่าวและเวลาเปิด-ปิด

ลดความเสี่ยงจาก Spread, Slippage และ Gap ในช่วงที่ตลาดปิด

News Zone

- กำหนดช่วงพักก่อนและหลังข่าวสำคัญ
- ตรวจสอบ Time Zone ของโบรกเกอร์ให้ตรงกับเวลาที่ตั้ง
- ข่าวที่ประกาศนอกตารางหรือเหตุฉุกเฉินอาจยังเกิดได้

Trading Hours

- เลือกชั่วโมงที่ Spread และสภาพคล่องเหมาะกับ XAUUSD
- หลีกเลี่ยงช่วงตลาดปิด-เปิดใหม่และช่วง Rollover หาก Spread กว้าง
- หากปิดการเริ่มคำสั่งใหม่ ระบบยังต้องดูแลคำสั่งที่ค้างอยู่ตามกติกาเดิม

วันศุกร์และวันหยุด

- พิจารณาความเสี่ยง Gap ข้ามสัปดาห์
- ตรวจสอบวันหยุดของตลาดและสภาพคล่องต่ำ
- อย่าปิด MT4 หากยังมี Virtual Stop หรือ Basket ที่ต้องดูแล

เวลาใน MT4 คือเวลา Server

อย่าอ้างอิงเวลามือถือโดยตรงจนกว่าจะเทียบกับเวลา Server ของโบรกเกอร์แล้ว

PROFIT MANAGEMENT

Trailing และ Basket Profit

ตั้งให้สัมพันธ์กับ Spread, ความผันผวน และเป้าหมายของบัญชี

Trailing ที่ควรรู้

- Start: กำไรขั้นต่ำก่อนเริ่มป้องกัน
- Lock: กำไรที่ต้องการเก็บเมื่อเริ่มทำงาน
- Distance: ระยะระหว่างราคาและ Stop ที่ติดตาม
- Basket Profit: เป้ากำไรรวมของชุดคำสั่ง

หลักการตั้งค่า

ตั้งแคบเกินไป	ตั้งกว้างเกินไป
โดน Noise และ Spread ปิดบ่อย	คืนกำไรมากก่อนปิด
ตลาด High/Extreme เก็บสั้นเกินไปรับท	ใช้ทุนและเวลาถือนานขึ้น
จำนวนดีลมาก แต่กำไรเฉลี่ยต่ำ	กำไรต่อดีลสูงขึ้นแต่ความผันผวนของผลลัพธ์มากขึ้น

หลังล็อกแล้ว Stop ไม่ถอย

ระบบขยับ Stop ไปทางกำไรเท่านั้น ระยะติดตามยังเป็นของโหมดยืน ไม่ได้หมายความว่า Stop อยู่ห่างราคาเพียง 1 จุด

PORTFOLIO SPACING

ตั้งค่า Martingale

เป้าหมายคือควบคุมความถี่และขนาด ไม่ใช่ทำให้ EA เปิดง่ายที่สุด

ค่า	มีผลอย่างไร
Add Distance	ระยะราคาก่อนพิจารณาเพิ่มคำสั่ง
MinBar	จำนวนแท่งขั้นต่ำระหว่างคำสั่งฝั่งเดียวกัน
Cooldown	เวลาพักก่อนอนุญาตคำสั่งถัดไป
Multiplier	อัตราขยายล็อตของคำสั่งแก้พอร์ต
Max Orders	จำนวนคำสั่งสูงสุดที่อนุญาต

ระบบปรับระยะอัตโนมัติ

- High Volume ยืด MinBar/Cooldown ตามระดับที่ระบบอ่านได้
- Extreme ขยายระยะ Add/ForceAdd มากกว่าช่วงปกติอย่างชัดเจน
- คำสั่งฝั่งตรงข้ามใช้ Volume ฝั่งที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่แรงกดดัน
- First Order และ Hedge ไม่ควรถูกนำไปปนกับกฎระยะของ Add

อย่าปรับทั้งระยะและล็อตพร้อมกัน

หากผลทดสอบเปลี่ยน จะไม่รู้ที่เกิดจากความถี่หรือขนาดล็อต

DEFENSE SETUP

ตั้งค่า DD Hedge

วางแผนให้ Hedge เริ่มก่อนพอร์ตถึงจุดที่รับไม่ไหว

ค่าที่ต้องตัดสินใจ

- ระดับ Drawdown ที่เริ่มป้องกัน
- สัดส่วนลือต Hedge เทียบกับ Exposure ปัจจุบัน
- เงื่อนไขเพิ่ม ลด หรือปลด Hedge
- ระดับ FreezePort หลังจาก Hedge
- แผนปิด Basket เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

ตัวอย่างลำดับที่เหมาะสม

1	DD เริ่มสูง ระบบลดการเปิดถื้และประเมินตลาด
2	ถึงระดับ Hedge เปิดการป้องกันตามสัดส่วน
3	ตลาดฟอนแรง รอสัญญาณ Recovery และระยะที่ปลอดภัย
4	พอร์ทกลับสมดุล ใช้ Basket/Trailing ปิดตามเป้าหมาย
5	ความเสี่ยงเกินขอบเขต FreezePort หยุดเพิ่มความเสี่ยง

ทดสอบ Margin ด้วย

Hedge ไม่ได้ใช้ Margin เป็นศูนย์ในทุกโบรกเกอร์ ควรตรวจสอบบัญชีจริง

INSTALLATION

ติดตั้งบน MT4

ทำตามภาพและลำดับ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขไฟล์ภายใน

1

เปิด Data Folder

ใน MT4 ไปที่ File > Open Data Folder

2

วางไฟล์ EA

เปิดโฟลเดอร์ MQL4 > Experts แล้ววางไฟล์ EA ที่ได้รับ

3


วางไฟล์สัญญาณ

เปิดโฟลเดอร์ MQL4 > Indicators แล้ววางไฟล์สัญญาณที่มากับแพ็คเกจ


4

Refresh หรือ Restart


กลับมาที่ Navigator แล้ว Refresh หรือปิด-เปิด MT4 ใหม่




เปิดโฟลเดอร์ข้อมูล



เลือกโฟลเดอร์ MQL4



โฟลเดอร์ Experts



โฟลเดอร์ Indicators

ไฟล์ไม่ขึ้นใน Navigator

ตรวจว่าวางไว้ใน Data Folder ของ MT4 ตัวที่กำลังเปิดอยู่ ไม่ใช่โฟลเดอร์โปรแกรมคนละตัว

FIRST RUN

เปิดใช้งานครั้งแรก

ตรวจสอบ 6 จุดนี้ก่อนปล่อยให้ระบบทำงาน

1

เปิด XAUUSD M1

ตรวจสอบชื่อ Symbol และราคาให้ถูกต้อง

2

ลาก EA ลงกราฟ

เลือก Allow Algo Trading

3

เปิด AutoTrading

ปุ่มบน MT4 ต้องอยู่ในสถานะอนุญาต

4

ตั้งค่าที่จำเป็น

Lot, Stop/FreezePort, ช่วงเวลา, Trailing/Basket, Martingale และ DD Hedge

5


ตรวจสอบ License

Dashboard ต้องขึ้น License OK


6

ตรวจสอบสถานะ

ต้องเห็น EA ACTIVE และข้อมูล Balance/Equity ตรงบัญชี



อนุญาตการซื้อขายอัตโนมัติ



ตั้งค่าการเชื่อมต่อหากแพ็คเกจกำหนด

อย่าเปิด EA หลายกราฟโดยใช้ชุดคำสั่งเดียวกัน

หากต้องใช้หลายกราฟ ให้แยกหมายเลขชุดคำสั่งตามคำแนะนำ เพื่อไม่ให้ระบบจัดการออเดอร์ทับกัน


STRATEGY TESTER

Backtest อย่างถูกวิธี

ผลทดสอบใช้เปรียบเทียบแนวโน้มของระบบ ไม่ใช่คำรับประกันผลในอนาคต

ค่าพื้นฐานที่แนะนำ

รายการ	แนวทาง
Symbol	XAUUSD ของโบรกเกอร์ที่จะใช้จริง
Period	M1
Model	Every Tick เมื่อต้องการตรวจสอบความละเอียด
Spread	ใช้ค่าใกล้เคียงช่วงใช้งานจริง ไม่ตั้งต่ำเกินไป
Deposit/Leverage	ให้ตรงกับบัญชีจริง
Visual Mode	เปิดเมื่อต้องตรวจ Dashboard และลำดับคำสั่ง



เปิด Strategy Tester



เลือก EA และช่วงเวลา

สิ่งที่ต้องบันทึก

- Net Profit
- Max Drawdown
- จำนวนคำสั่ง
- วันที่เกิด FreezePort
- ช่วงที่เข้า High/Extreme
- เวลาที่สัญญาณเกิดและเวลาที่เปิดจริง

ทดสอบหลายตลาด

อย่างน้อยควรมีช่วง Sideway, Trend, ขาวแรง, Gap และตลาด Extreme

EVALUATION

ดูผล Backtest ให้เป็น

ถ้าใครสูงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูว่าระบบผ่านช่วงเลวร้ายอย่างไร

ตัวชี้วัด	คำถาม
Max Drawdown	ทุนรับการย่อตัวระดับนี้ได้จริงหรือไม่
Equity Curve	โตสม่ำเสมอหรือพึ่งกำไรจากช่วงเดียว
FreezePort	เกิดวันไหน เพราะตลาดหรือเพราะลืต/ระยะ
Recovery Time	พอร์ตใช้เวลาานเท่าไรจึงกลับสมดุล
Average Trade	สูงกว่า Spread/Slippage อย่างมีนัยหรือไม่
Order Timing	เปิดที่สัญญาณสด หรือเข้าไปจนไล่ราคา

เปรียบเทียบอย่างยุติธรรม

- ใช้ข้อมูล ราคา Spread และทุนเดียวกัน
- เปลี่ยนค่าครั้งละหนึ่งกลุ่ม
- แยกผลที่เปลี่ยนเพราะ Entry ออกจากผลที่เปลี่ยนเพราะ Trailing
- เก็บ Screenshot และ Journal ของช่วงผิดปกติ

Control Points ไม่เหมาะกับการตรวจ Trailing ละเอียด

หากต้องวิเคราะห์จังหวะ Stop, Signal และคำสั่งในแท่งเดียว ให้ใช้ Every Tick

OPERATIONS

VPS และการดูแลรายวัน

Virtual Stop และการจัดการพอร์ตต้องการ MT4 ที่ทำงานต่อเนื่อง

สเปกและสภาพแวดล้อม

- ใช้ VPS ใกล้เคียง Server โบรกเกอร์และมีการเชื่อมต่อเสถียร
- ตั้ง Windows ไม่ให้ Sleep หรือ Restart เองในเวลาสำคัญ
- เปิด MT4 เท่าที่เครื่องรับไหว และตรวจ CPU/RAM เป็นระยะ
- เก็บพื้นที่ว่างสำหรับ History และ Log

เช็กลิสต์รายวัน

1

ก่อนตลาด

ตรวจ License, AutoTrading, ฆ่า และ Free Margin

2

ระหว่างตลาด

ดู STATUS, Mode, ADX, Volume และจำนวนคำสั่ง

3

หลังตลาด

บันทึกผลและตรวจ Journal เฉพาะเหตุการณ์ผิดปกติ

อย่าปิด MT4 ขณะมีออเดอร์

หากระบบใช้ Virtual Stop หรือ Basket Close การปิดโปรแกรมอาจทำให้การป้องกันหยุดทำงาน

TROUBLESHOOTING

แก้ปัญหาเบื้องต้น

เริ่มจากอาการ แล้วตรวจสอบทีละขั้น

อาการ	ตรวจสอบ
Dashboard ไม่ขึ้น	กราฟถูกต้อง, Visual Mode, Show Dashboard และ EA ถูกลากลงกราฟ
มีสัญญาณแต่ไม่เปิด	REASON, WAIT, ADX/OPP ADX, Trend, Distance, MinBar, Cooldown, News
เปิดช้ากว่าสัญญาณ	ความสดของสัญญาณ, การรอกแห่งปิด, Spread และ Final Guard
Trailing ไม่ทำงาน	ถ้าไปถึงจุดเริ่มหรือยัง, Active Trail, Basket และ Bid/Ask
เส้น Stop ค้างหลังปิด	Refresh กราฟ; หากไม่มีออเดอร์ เส้นควรถูกล้างและไม่ควรมีผลต่อคำสั่งใหม่
Backtest ช้า	ปิด Visual Mode, Dashboard, Log ละเอียด และ Object ที่ไม่จำเป็น
License ไม่ผ่าน	บัญชีถูกต้อง อินเทอร์เน็ตทำงาน และข้อมูลอนุญาตตรงแพ็คเกจ

ข้อมูลที่ควรส่งเมื่อขอความช่วยเหลือ

- วันที่และเวลา Server
- เลข Ticket
- Screenshot ที่เห็นราคาและ Dashboard
- ไฟล์ Journal/Expert Log ช่วงนั้น
- คำตั้งต้นที่ใช้

อย่าสรุปจากภาพอย่างเดียว

ภาพช่วยเห็นบริบท แต่ Journal และเวลาของ Server ช่วยยืนยันว่าเงื่อนไขใดเป็นตัวบล็อกหรือปิดคำสั่งจริง

FINAL CHECKLIST

เช็กलिस्टก่อนใช้งานจริง

ใช้หน้านี้ตรวจสอบทุกครั้งเมื่อย้ายบัญชี โบรกเกอร์ หรือเครื่อง

✓	รายการ
☐	กราฟ XAUUSD M1 และชื่อ Symbol ถูกต้อง
☐	EA ACTIVE / License OK / AutoTrading เปิด
☐	Balance, Equity และบัญชีตรงกับที่ต้องการใช้
☐	ล็อตเหมาะกับทุนและ Margin
☐	Stop Loss และ FreezePort ตั้งแล้ว
☐	News Zone และเวลา Server ถูกต้อง
☐	Trailing และ Basket Profit ผ่านการทดสอบ
☐	Martingale, Max Orders, MinBar และ Cooldown เหมาะสม
☐	DD Hedge / Dynamic DD Hedge ทดสอบ Margin แล้ว
☐	VPS ไม่ Sleep และอินเทอร์เน็ตเสถียร
☐	มีแผนเมื่อ FreezePort ทำงาน
☐	ทดสอบ Every Tick หลายสภาวะตลาด

พร้อมเมื่อเข้าใจ—not เมื่อเห็นกำไร

ควรเริ่มใช้งานจริงเมื่อเข้าใจว่า EA เปิด เพิ่ม ป้องกัน และหยุดเมื่อใด รวมถึงรับ Drawdown ที่ทดสอบได้

GLOSSARY

คำศัพท์ที่พบบ่อย


เปิดหน้านี้เมื่อต้องการแปลสถานะบน Dashboard

คำ	ความหมายแบบสั้น
First	คำสั่งเริ่มต้นของชุด
Add / Same-side	เพิ่มคำสั่งฝั่งเดิม
Opposite	เพิ่มคำสั่งฝั่งตรงข้าม
Recovery	คำสั่งช่วยปรับสมดุลพอร์ต
Hedge	คำสั่งลด Exposure/Drawdown
Basket	ชุดคำสั่งที่บริหารรวมกัน
ADX Block	ตัวกรองแรงตลาด
Trend Protection	ป้องกัน First Order ส่วนโครงสร้าง
Reversal Zone	โซนที่กรอบใหญ่ให้สิทธิ์รอสัญญาณกลับตัว
Normal / High / Extreme	ระดับความรุนแรงของตลาดหรือโหมดที่ระบุไว้
Normal / Dynamic / Swift Trail	รูปแบบการปกป้องกำไร
VSL	เส้น Stop ที่ EA ฝ่าภายใน
FreezePort	หยุดเพิ่มความเสี่ยงเมื่อถึงขอบเขต

SUPPORT

ติดต่อและขอความช่วยเหลือ

เตรียมข้อมูลให้ครบ จะตรวจสอบได้เร็วและแม่นยำกว่า



Infinity Gold 28X



สแกนเพื่อติดต่อผ่าน LINE

ช่องทางหลัก

ช่องทาง	ข้อมูล
LINE	@coachjibbae
ผู้ดูแล	Trader Jibb

ส่งข้อมูล 5 อย่าง

- วันที่และเวลา Server ที่เกิดเหตุ
- เลข Ticket หรือภาพคำสั่ง
- ภาพ Dashboard แบบเห็นครบ
- Journal/Expert Log ช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์
- คำตั้งที่ใช้อยู่และชื่อโบรกเกอร์

ความเป็นส่วนตัว

ปิดบังรหัสผ่านและข้อมูลที่ไม่จำเป็นก่อนส่ง ห้ามส่งรหัสผ่านซื้อขายหรือรหัสผ่านหลักของบัญชี

RISK DISCLOSURE

คำเตือนความเสี่ยง

โปรดอ่านก่อนใช้งานจริง

การซื้อขายมีความเสี่ยงสูง

ราคา XAUUSD สามารถเคลื่อนไหวรุนแรง เกิด Slippage, Gap, Spread ขยาย และ Margin Call ได้ ผู้ใช้อาจสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี

ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบ

- การเลือกโบรกเกอร์ บัญชี Leverage และเงินทุน
- การกำหนดลีสต์ Stop Loss, FreezePort และระดับ Hedge
- การเปิดใช้งานในช่วงข่าว วันหยุด และสภาพคล่องต่ำ
- การดูแล MT4, VPS, อินเทอร์เน็ต และไฟฟ้าให้ทำงานต่อเนื่อง
- การตัดสินใจแทรกแซงหรือปิดคำสั่งด้วยตนเอง

ผลย้อนหลังไม่รับประกันอนาคต

ผล Backtest และผลบัญชีในอดีตอาจแตกต่างจากการใช้งานจริงเนื่องจากคุณภาพข้อมูล Spread, Slippage, Execution, Contract Size และสภาพตลาด

หลักการที่ปลอดภัยที่สุด

เริ่มด้วยล็อตต่ำ ทดสอบหลายช่วงตลาด ใช้ทุนที่ยอมรับการสูญเสียได้ และหยุดใช้งานเมื่อพฤติกรรมไม่ตรงกับแผนที่ทดสอบ

INFINITY GOLD 28X

คู่มือเพื่อการใช้งานอย่างเข้าใจและรับผิดชอบ