Linux Professional Institute Certification

LPI Leval1 Exam 101

LPI Leval1 Exam 102

目 次

§]	1 システムアーキテクチャ	5
	§ 1.1 BIOS	5
	$\S 1.2$ デバイス	5
	§1.2.1 デバイス確認	5
	§1.2.2 デバイスドライバロード	8
	$\S 1.3$ システムの起動 \dots	8
	814 ランレベル	Q

§1 システムアーキテクチャ

§ 1.1 BIOS

入出力基本システム (BIOS: Basic Input Output System)

コンピュータに接続されたディスクドライブ、キーボード、ビデオカードなどの周辺 機器を制御するプログラム群のこと.

- OS を起動するためのプログラムをディスクから読み込んで実行
- デバイスの動作を設定
- 基本的な入出力を制御する

§ 1.2 デバイス

§ 1.2.1 デバイス確認

Linux カーネルが認識しているデバイスは/proc 以下で確認が可能(図1).

[mor	100 loca	alhost	~]\$ [5	/proc										
1	1284	1470	1545	1741	1827	1865	2063	228	33	849	execdomains	kpagecount	sched_debug	uptime
10	1285	1471	1560	1742	1833	1871	2066	23	336	9	fb	kpageflags	schedstat	version
1008	1289	1487	1563	1776	1834	1872	2067	24	38	acpi	filesystems	loadavg	scsi	vmallocinfo
1033	13	1495	1579	1784	1835	19	2069	245	4	asound	fs	locks	self	vmstat
1075	1326	15	16	1786	1838	1900	2071	246	40	buddyinfo	interrupts	mdstat	slabinfo	zoneinfo
11	1329	1506	162	1790	1841	1908	2072	25	41	bus	iomem	meminfo	softirgs	
1188	1349	1518	1649	18	1843	1937	2082	26	5	cgroups	ioports	misc	stat	
1199	1374	1526	1655	1810	1844	1949	2084	27	560	cmdline	ipmi	modules	swaps	
12	1382	1531	17	1814	1845	1987	2085	28	6	cpuinfo	irq	mounts	sys	
1204	1387	1533	1700	1815	1848	1988	2086	29	7	crypto	kallsyms	mtd	sysrq-trigger	
1226	14	1535	1706	1818	1853	1989	21	3	72	devices	kcore	mtrr	sysvipc	
1237	141	1537	1712	1819	1855	1992	2111	30	8	diskstats	key-users	net	timer_list	
1256	142	1543	1723	1821	1857	2	22	31	802	dma	keys	pagetypeinfo	timer_stats	
1275	1463	1544	1733	1824	1861	20	226	32	803	driver	kmsg	partitions	tty	

図 1: /proc の内容

ファイル名	情報
cpuinfo	CPU 情報
meminfo	メモリ情報
net	ネットワーク情報
mounts	マウントされたデバイス情報
partitions	パーティション情報
bus	bus 情報

表 1: /proc のファイル例

Linux はハードウェアへのアクセスを抽象化するデバイスファイルを持っており、これの デバイスファイルの読み書きを通してハードウェアにアクセスする。このとき、/dev ディ レクトリに接続されているデバイスが認識されていなければ利用できない (図 2).

```
[moriC@localhost ~]$ ls -l /dev | grep -e '^d' -e '^l'
                         13 6月 18 19:42 2014 MAKEDEV -> /sbin/MAKEDEV
lrwxrwxrwx. 1 root root
drwxr-xr-x. 2 root root
                              80 6月 18 19:42 2014 VolGroup
drwxr-xr-x. 2 root root
                             620 6月 18 19:42 2014 block
drwxr-xr-x. 2 root root
                             60 6月 18 19:42 2014 bsg
                             60 6月 18 19:42 2014 bus
drwxr-xr-x. 3 root root
drwxr-xr-x. 2 root root
                            2660 6月 18 19:42 2014 char
lrwxrwxrwx. 1 root root
                              11 6月 18 19:42 2014 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x. 3 root root
                              80 6月 18 19:42 2014 cpu
drwxr-xr-x. 5 root root
                             100 6月 18 19:42 2014 disk
lrwxrwxrwx. 1 root root
                              3 6月 18 19:42 2014 fb -> fb0
                              13 6月 18 19:42 2014 fd -> /proc/self/fd
lrwxrwxrwx. 1 root root
drwxr-xr-x. 2 root root
                             40 6月 18 19:42 2014 hugepages
drwxr-xr-x. 3 root root
                             220 6月 18 19:42 2014 input
drwxr-xr-x. 2 root root
                             100 6月 18 19:42 2014 mapper
drwxr-xr-x. 2 root root
                              60 6月 18 19:42 2014 net
drwxr-xr-x. 2 root root
                              0 6月 18 19:42 2014 pts
drwxr-xr-x. 2 root root
                             60 6月 18 19:42 2014 raw
                              4 6月 18 19:42 2014 root -> dm-0
lrwxrwxrwx. 1 root root
                              4 6月 18 19:42 2014 rtc -> rtc0
lrwxrwxrwx. 1 root root
drwxrwxrwt. 2 root root
                             140 6月 18 19:46 2014 shm
drwxr-xr-x. 3 root root
                              180 6月 18 19:42 2014 snd
                              15 6月 18 19:42 2014 stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx. 1 root root
lrwxrwxrwx. 1 root root
                              15 6月 18 19:42 2014 stdin -> /proc/self/fd/0
lrwxrwxrwx. 1 root root
                             15 6月 18 19:42 2014 stdout -> /proc/self/fd/1
                              4 6月 18 19:42 2014 systty -> tty0
lrwxrwxrwx. 1 root root
```

図 2: /dev の内容

デバイスを確認するためのコマンドも用意されている。

コマンド名	情報
lspci	PCI デバイス情報 (図 3)
lsusb	USB デバイス情報 (図 4)
dmidecode	DMI 情報 (図 5)
fdesk -l	ディスクの空き容量情報
free -m	メモリの空き容量情報
bus	bus 情報

表 2: デバイス情報を確認できるコマンド例

```
[moric@localhost -]$ lspci

00:00.0. Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)

00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]

00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)

00:01.0 VGA compatible controller: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Graphics Adapter

00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)

00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service

00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)

00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB

00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)

00:06.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICHBM/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
```

図 3: lspci の内容

```
[moriC@localhost ~]$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
```

図 4: lsusb の内容

[root@localhost ~]# dmidecode --type bios

```
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.5 present.
Handle 0x0000, DMI type 0, 20 bytes
BIOS Information
        Vendor: innotek GmbH
        Version: VirtualBox
        Release Date: 12/01/2006
        Address: 0xE0000
        Runtime Size: 128 kB
        ROM Size: 128 kB
        Characteristics:
                ISA is supported
                PCI is supported
                Boot from CD is supported
                Selectable boot is supported
                8042 keyboard services are supported (int 9h)
                CGA/mono video services are supported (int 10h)
                ACPI is supported
```

図 5: dmidecode の内容

§ 1.2.2 デバイスドライバロード

デバイスドライバ (device driver)

デバイスを利用するために必要な制御プログラムで必要なデバイスドライバを取り込むことを「ロードする」という. 基本的には自動的にロードされる.

lsmod

ロードされているカーネルモジュールを確認するコマンド(図6)

```
[moriC@localhost ~]$ lsmod
Module
                       Size Used by
fuse
                      73530 0
autofs4
                      26513 3
8021q
                      25349 0
garp
                      7152 1 8021q
stp
                       2218 1 garp
llc
                       5546 2 garp, stp
ipt_REJECT
                      2351 2
                      9506 2
nf_conntrack_ipv4
                       1483 1 nf_conntrack_ipv4
nf_defrag_ipv4
iptable_filter
                       2793 1
ip_tables
                      17831 1 iptable_filter
ip6t_REJECT
                       4628 2
nf_conntrack_ipv6
                       8748 2
nf_defrag_ipv6
                      11182 1 nf_conntrack_ipv6
                      1492 4
xt_state
                      79758 3 nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ipv6,xt_state
nf_conntrack
                      2889 1
ip6table_filter
                     18732 1 ip6table_filter
ip6_tables
                     317340 35 ip6t_REJECT, nf_conntrack_ipv6, nf_defrag_ipv6
ipv6
                       7992 0
uinput
ppdev
                       8537 0
microcode
                     112685 0
parport_pc
                      22690 0
```

図 6: Ismod の内容

modprobe

手動でデバイスドライバをロードするコマンド

- § 1.3 システムの起動
- $\S\,1.4$ ランレベル