
Двухшовный рукав модуль 401

Модуль рукава вызывается на пройму изделия. Последовательно указать точки и линии чертежа следуя подсказкам программы. Точка 9 может быть любой точкой чертежа.




Важно:

Для вызова 2-шовного рукава в конструкцию с вытачками или рельефами в пройму — проймы спинки и полочки необходимо сначала собрать в целый контур (пиния проймы спинки и пиния проймы

(линия проймы спинки и линия проймы полочки должны быть без разрывов) и не иметь общей точки в середине проймы.

В модуле 2-шовного рукава предусмотрена возможность изменения:

- Длина рукава
- Ширина рукава вверху (под проймой)
- Ширина рукава на уровне локтя
- Ширина рукава внизу
- Величина посадки оката рукава
- Ширина переднего переката вверху, в локте, внизу
- Ширина локтевого переката вверху, в локте, внизу
- Построение оката рукава от ширины рукава или высоты оката рукава
- Корректировка оката рукава на всех участках по всей длине



ОКР - "построение оката от Шрук=1 / от Вок=2"

Тппр - "точка переднего переката оката"
Ткоп - "корректировка оката полочки"
Тлпр - "точка локтевого переката оката"
Ткос - "корректировка оката спинки"

Друк - "длина рукава"

Шрв - "ширина рукава вверху (под проймой)

Шрл - "ширина рукава в локте"
Шрн - "ширина рукава внизу"
Прпп - "прогиб переднего шва"

Шппв - "ширина переднего переката вверху"

Шппл - "ширина переднего переката на уровне локтя"

Шппн - "ширина переднего переката внизу"
Шлпв - "ширина локтевого переката вверху"
Шлпл - "ширина локтевого переката в локте"
Шлпн - "ширина локтевого переката внизу"

Поп - "прибавка к обхвату плеча"
Позап - "прибавка к обхвату запястья"
Пдр - "прибавка к длине рукава"
Пвок - "прибавка к высоте оката"