第1章 表

この章では表の書き方とその自動配置の仕方を説明します。表を書く場面は少なくないと思うので,是 非マスターしましょう。

1.1 表の書き方

表を書くには tabular 環境を使います。例えば,右下のような表を書くには,左下のように入力します。

```
\begin{center}
\begin{tabular}{rlc}
                                             ID 名前
                                                           年齢
ID & 名前 & 年齢 \\
                                              1 堂成道 橡数
                                                            30
1 & 堂成道 橡数 & 30 \\
2 & てふ 太郎 & 36 \\
                                              2 てふ 太郎
                                                            36
3 & らてふ 次郎 & 25
                                              3 らてふ 次郎
                                                            25
\end{tabular}
\end{center}
```

center 環境は、表を紙面の中央に配置する命令ですので、表自体には関係がありません。center 環境の中で使われている tabular 環境が、表を出力するための命令となっています。使い方は、

```
\begin{tabular}{列指定}
内容
\end{tabular}
```

- で,この列指定は,
- 1 左寄せ (left)
- c 中央寄せ (center)
- r 右寄せ (right)

から,列の数だけ選んで並べます。上の例では,3列を右,左,中央の順で並べたかったので, \begin{tabular}{clc}としたというわけです。

表の中身での行の区切りは\\, 列の区切りは&で行います。第??章??節で扱った align 環境などと同じですね。

表は1つの大きな文字のように扱われます。つまり、上のように center 環境に入れずに文章中に打つ

ID 名前年齢1 堂成道 橡数302 てふ 太郎363 らてふ 次郎25

いわけではないと思うので、center 環境や後述の table 環境に入れておくのがよいでしょう。

第 1. 表 1.2. 罫線

1.2 罫線

横線は\hlineというコマンドで引くことができます。

ID	名前	年齢
1	堂成道 橡数	30
2	てふ 太郎	36
3	らてふ 次郎	25

\hline はその行の上側に線を引く、といったコマンドですので、一番下に罫線を引くには、最終行で 改行してから\hline を使う必要があります。

縦線は、列指定のときに」を線を入れたいところに書けば、それで出力されます。

ID	名前	年齢
1	堂成道 橡数	30
2	てふ 太郎	36
3	らてふ 次郎	25

なお,この罫線で区切られた1つの箱を「セル」と言います。下の節でセルという単語を使っていくので覚えておいてください。

また、 \hline を 2 回使うとその部分の横線が 2 重に、列指定で r||c のように |e 2 重にするとその部分の縦線が 2 重になります。

\cline{列番号-列番号}というコマンドを使うと、部分的に横線が引けます。



なお、bookstab パッケージでも罫線を引くことができます。ただ、横書き文化圏では縦線を引かないため、縦線は引けない仕様となっています。こちらは説明しないので興味があったら調べてみて下さい。

1.3 表のレイアウト

表の周りの余白、行や列の間隔、罫線の太さなどを変更することができます。

表を center 環境に入れて紙面の中央に置くという場合が多いと思いますが、flushleft 環境や flushright 環境を使って左寄せや右寄せをするときもあると思います。ただ、こうしたときに、中央配置のときには見えなかった左右のスペースがあることに気付くと思います。これをなくすには、列指定で

{@{}lcr@{}}

のように@{}をいれてください。この@{何か}は,「何か」を表の前後や列と列の間に入れるためのものです。この中身を空にすることによって,デフォルトで入ってしまうスペースを打ち消すことができます。

行送り(行の間隔)は、各行の改行(\\)の後に[長さ]と付ければ、その長さ分だけ増やすことができます。ただ、\hline のある行の行送りを減らすと変な感じになるので注意です。

\begin{tabular}{|r|1|c|} \hline
ID & 名前 & 年齢 \\ hline
1 & 堂成道 橡数 & 30 \\ [10pt]
2 & てふ 太郎 & 36 \\
3 & らてふ 次郎 & 25 \\ hline
\end{tabular}

ID	名前	年齢
1	堂成道 橡数	30
2	てふ 太郎	36
3	らてふ 次郎	25

全体の行送りを一律で変更したいときは、\arraystretch というコマンドを再定義して、

\renewcommand{\arrastretch}{倍率}

とすれば、行送りがデフォルトの倍率倍されます。

また, array パッケージを読み込んで, \extrarowheight という長さを設定することによって, 行送りを一律で増やすことができます。

\setlength{\extrarowheight}{長さ}

列の間隔は、\tabcolsep をいじって、

\setlength{\tabcolsep}{長さ}

とすれば、その長さ分&の両脇が空きます。

罫線の太さは、\arrayrulewidthを調整して、

\setlength{\arrayrulewidth}{太さ}

とします。

また、2重罫線の間隔は、

\setlength{\doublerulesep}{長さ}

を使って変えることができます。

1.4 左右のセルをまとめる

左右のセルをまとめて1つのセルにするには、\multicolumnというコマンドを使います。使い方は、\multicolumn{まとめるセル数}{列指定}{内容}

です。配置は、tabular 環境と同様 lcr から選びます。これを使うことで、例えば次のような表を作ることができます。

```
\begin{tabular}{rlc}
\multicolumn{3}{c}{\textgt{社員表}} \\
ID & \multicolumn{1}{c}{名前} & 年齢 \\
1 & 堂成道 橡数 & 30 \\
2 & てふ 太郎 & 36 \\
3 & らてふ 次郎 & 25
\end{tabular}
       社員表
 ID
       名前
               年齢
 1 堂成道 橡数
              30
 2 てふ 太郎
               36
  3 らてふ 次郎
```

一番上の社員表の部分では、3列をまとめて1つのセルにし、それを中央揃えにしています。また、名前のところでは、左寄せの列中で部分的に中央揃えに直す、ということをしています。

罫線ももちろん引けます。\multicolumn コマンドの列指定で縦線を引くのを忘れないようにしましょう。

```
\begin{tabular}{|r||c|} \hline
\multicolumn{3}{|c|}{\textgt{社員表}} \\ \hline
ID & \multicolumn{1}{|c|}{名前} & 年齢 \\ \hline
1 & 堂成道 橡数 & 30 \\ \hline
2 & てふ 太郎 & 36 \\ \hline
3 & らてふ 次郎 & 25 \\ \hline
\end{tabular}
```

社員表				
ID	名前	年齢		
1	堂成道 橡数	30		
2	てふ 太郎	36		
3	らてふ 次郎	25		

1.5 上下のセルをまとめる

上下のセルをまとめるには、multirow パッケージに入っている\multirow コマンドを使います。まずはプリアンブルで

```
\usepackage{multirow}
```

と読み込んでください。

使い方は,

```
\multirow{まとめるセル数}{幅}{内容}
```

です。幅は長さを自分で指定してもよいですが、「*」とすれば自動で長さを計算してくれるのでこれで 大丈夫だと思います。これを使えば、次のような表を作ることができます。 第 1. 表 1.6. 横幅を指定する

\begin{tabular}{|c|c|cc|} \hline \multirow{3}{*}{パターン} & A & あ & い \\ cline{2-4} & B & う & え \\ cline{2-4} & C & お & か \\ hline \end{tabular}

	A	あ	11
パターン	В	う	え
	С	お	か

ただ、この multirow には問題があり、上下でまとめている部分の左右のセルが複数行に渡る場合、multirow の内容の中央や下揃えがずれてしまいます。また、まとめるセル数は、実際まとめている数と違ってもエラーを吐かず動作してしまいます。よって、上で示したくらいの軽い表を作るくらいなら便利なのですが、ちょっと複雑な表を作るときは使いづらいです。

それくらいの複雑な表を作るときは、tabular 環境ではなく tcolorbox を使いましょう。tcolorbox はかなり自由に表を作れる環境です。それゆえにドキュメントが500ページほどあるので、ここでは解説しきれません。tcolorbox についてはまたどこかで説明しようと思います... 日本語のサイトだと、下に示すものがまとまっていて情報量も多いので、とりあえずリンクだけ貼っておきますね。

「tcolorbox の基本-物理と TeX に関する話題」

1.6 横幅を指定する

普通に表を書くだけでは、横幅は内容によって勝手に決まってしまいます。このとき、中身を長くすると紙面からはみ出してしまうこともあって、不便に思うときもあるかもしれません。例えば以下の表のようなことになることもあるかと思います。

 $b \mid v \mid j \mid j$ えおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもらりるれろやゆよわをん j abcdefgh

この横幅をこちらで指定することもできます。列指定を以下のように変更すれば、その列の幅が指定した長さになります。

- $1 \rightarrow p{長さ}$
- $c \rightarrow > \{\langle entering \rangle p \{ 長 t \} \}$
- $r \rightarrow > {\text{raggedleft}} {\text{p}} { 長 } { } { }$

一番右の列に\centeringを入れるとうまくいきませんが、これは右に空の列を追加することで回避できます。こうすると以下のように改行してくれてうまく収まります(一番右のセルの列指定を 1 から $p{30zw}$ に変えてみました)。

ì	あ	い	う	えおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむ
				めもらりるれろやゆよわをん abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

表自体の横幅を指定するには、tabularx パッケージの tabularx 環境を使います。まずはプリアンブルに

\usepackage{tabularx}

と書きましょう。tabularx 環境の使い方は,

第1. 表 1.6. 横幅を指定する

```
\begin{tabularx}{幅}{列指定}
...
\end{tabularx}
```

です。列指定にXを指定したところは、幅が自由に変わります。長い文を書くと勝手に改行してくれます。

社員表				
ID	名前	年齢		
1	堂成道 橡数	30		
2	てふ 太郎	36		
3	らてふ 次郎	25		

少しコアな話に入ります。セルの中身がかなり長くなるとき、普通に書くだけでは紙面からはみ出すので上のように列指定にpを使う、というのは上で説明した通りです。が、セルの中で改行したいときもあるかと思います。このとき、普通に改行しようと\\を使うと、表自体の改行と勘違いされ、思わぬ改行やエラーにつながります。このときは、表の行間での改行を\\tabularnewline、セル内での改行を\\newline(または\\par)とすればうまくいきます。このとき、インデント(字下げ)は入らない仕様になっています。

第 1. 表 1.7. セルの色を変える

\begin{tabular}{|c|1|c|p{30zw}|} \hline
ID & 名前 & 年齢 & その他 \tabularnewline \hline
1 & 堂成道 橡数 & 30 &
{\Tex}を開発された Donald Knuth 氏のもじり。\newline
ドナルドはよく見るけどクヌースは見たことがなかったので頑張って当て字をしました。\par
本当に尊敬します。
\tabularnewline \hline
2 & てふ 太郎 & 36 &

2 & てふ 太郎 & 36 & まあ長男なので太郎です。
\tabularnewline \hline
3 & らてふ 次郎 & 25 & {\LaTex}が次男なのか知らないですが,
考えるのが面倒なので次郎です。
\tabularnewline \hline
\end{tabular}

ID	名前	年齢	その他		
1	堂成道 橡数	30	T _E X を開発された Donald Knuth 氏のもじり。		
			ドナルドはよく見るけどクヌースは見たことがなかったので頑張っ		
			て当て字をしました。		
			本当に尊敬します。		
2	てふ 太郎	36	まあ長男なので太郎です。		
3	らてふ 次郎	25	LATEX が次男なのか知らないですが、考えるのが面倒なので次郎で		
			す。		

1.7 セルの色を変える

セルの色を変えて強調したいときもあるかと思います。行、列でまとめて変えたり、1 つのセルだけ指定して変えることもできます。これは colortbl パッケージを使えばできますが、第??章??節で説明した xcolor パッケージに table オプションを付けて

\usepackage[table] {xcolor}

とすれば colortbl パッケージも読み込まれますので、こちらでよいと思います。 色の付け方第??章??節で説明した通りですので、わからなくなったらそちらをご覧ください。 行で一括で色を指定するには、\rowcolor コマンドを使って以下のようにします。

\begin{tabular}{|c|c|c|} \hline
\rowcolor{red} 1 行目 & 1 行目 & 1 行
 目 \\ hline
\rowcolor{orange} 2 行目 & 2 行目 & 2 行
 目 \\ hline
3 行目 & 3 行目 & 3 行目 \\ hline
\end{tabular}

1 行目	1 行目	1 行目
2 行目	2 行目	2 行目
3 行目	3 行目	3 行目

また, 列でまとめて色を指定するには, 以下のようにします。

```
\begin{tabular}{|>{\columncolor{red}}c|>{\columncolor{orange}}c|c|} \hline
1 列目 & 2 列目 & 3 列目 \\ \hline
1 列目 & 2 列目 & 3 列目 \\ \hline
\end{tabular}

1 列目 2 列目 3 列目
1 列目 2 列目 3 列目
```

行と列の色指定が被ってしまったときは、\rowcolorが優先されます。

1つのセルだけの色を変えるときは、\multicolumn コマンドを使って以下のようにします。

```
\begin{tabular}{|c|c|c|} \hline
白&白&白\\ hline
白& \multicolumn{1}{|>{\columncolor{orange}}c|}{橙}& 白\\ hline
白&白&白\\ hline
\end{tabular}
```

また, \usepackage[table] {xcolor}としていれば,

\rowcolors{列数}{色1}{色2}

というコマンドを使えます。これは、指定した行から1行ごとに色1と色2を交互に繰り返すコマンドです。ここまでくると Excel と同じような表が作れますね。

\rowcolors{3}{white}{orange} \begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline 1 列目 & 2 列目 & 3 列目 & 4 列 目 \\ \hline 2 列目 3列目 4列目 1列目 | 1列目 & 2列目 & 3列目 & 4列 3列目 4列目 目 \\ \hline 1列目 2 列目 1列目 & 2列目 & 3列目 & 4列 1列目 2 列目 3列目 4列目 目 \\ \hline 1列目 2 列目 3 列目 4列目 1列目 & 2列目 & 3列目 & 4列 目 \\ \hline 1列目 2列目 3列目 4列目 1列目 & 2列目 & 3列目 & 4列 1列目 2 列目 3 列目 4列目 目 \\ \hline 1 列目 & 2 列目 & 3 列目 & 4 列 目 \\ \hline \end{tabular}

1.8 ページまたぎのできる表

tabular 環境で作る表はページまたぎができません。したがって、長めの表になると、前ページを大きく残したまま次のページに出力されてしまいます。これは紙面の無駄ですし、見づらいので嫌だという人も少なくないと思います。

第1.表 1.9.表に図を挿入する

ページまたぎをするには、tabular 環境の代わりに longtable 環境を使います。ただ、longtable 環境を使うには longtable パッケージを読み込む必要があるので、まずはプリアンブルに \usepackage {longtable} と書いてください。

longtable 環境の使い方は tabular 環境と同じです。特に例を示す必要もないと思うので、必要になったら使ってみて下さい。

1.9 表に図を挿入する

表中に画像を挿入するには、第??章第??節で触れたように、minipage 環境を使います。

1.10 表の配置

表を自動配置するには、table 環境を使います。図のときと同様、表にもキャプションとラベルを付けることができます。表のキャプションは上に付けるのが標準ですので、例えば以下のようにします。

```
\begin{table}
\caption{3次の魔法陣}
\label{tab:magic-table}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|} \hline
2 & 9 & 4 \\ \hline
7 & 5 & 3 \\ \hline
6 & 1 & 8 \\ \hline
\end{tabular}
\end{tabular}
\end{tabular}
\end{table}
```

以下,説明を加えますが,基本的にfigure環境と同じです。

table 環境のオプションは、figures 環境のオプションと同じなので、表??を参照してください。なお、「H」は float パッケージを読み込んでいないと使えませんので注意してください。

また、回り込み配置をしたければ、wrapfig パッケージの wraptable 環境を使ってください。使い方は第??章??節で説明した wrapfigure 環境と同じですので、そちらを見て下さい。

ま	わ	1)
2	み	0

表の番号は自動的に「表 1」,「表 2」, … のように付きます。これを「Table1」 のようにしたければ, jsarticle, jsbook なら

\documentclass[english]{jsarticle}

のように, english オプションを付けます。それ以外のドキュメントクラスでは,

\renewcommand{\tablename}{Table}

のようにプリアンブルに書いておきます。

\caption{説明}で表に説明を付けることができますが、\listoftables とすればその説明を使った表目次をその位置に出力することができます。また、オプションを付ければそれが表目次に表示されます。

また、回り込み配置についてもここで触れてしまいます。表の回り込み配置は、wrapfig パッケージの wraptable 環境を使えば簡単にできます。使い方は図の回り込み配置用の wrapfigure 環境と同じなので、詳しくは第??章??節を読んでください。