## Reale Systeme & Fallstudien



#### 1. Filesysteme

- Linux-Dateisystem EXT2
- FAT32 Dateisystem
- NTFS Dateisystem

#### 2. Datenträger

- Floppy, CD, DVD

- USB
- SSD
- RAID
- 3. PC Bussysteme

# Linux-Dateisystem EXT2



- EXT2 ist seit 1992 das Standard-Dateisystem für Linux (heute i.a. ersetzt durch Nachfolger EXT3, EXT4 mit Journaling)
- arbeitet auf Blöcken der Größe 1 kByte, 2 kByte oder 4 kByte (beim Anlegen des Dateisystems durch mke2fs als Parameter wählbar)

#### Datei in EXT2:

- unstrukturierte Bytefolge mit beliebigem Inhalt
- Zugriffsrechte: lesbar (r), schreibbar (w), ausführbar (x), separat für Eigentümer, Gruppe und alle anderen Nutzer setzbar

#### • Verzeichnis in EXT2:

- jedem Prozess ist ein aktuelles Verzeichnis zugeordnet (cwd = current working directory) zugeordnet
- Zugriffsrechte: lesbar (r), schreibbar (w), durchsuchbar (x), separat für
   Eigentümer, Gruppe und alle anderen Nutzer setzbar

## Linux-Dateisystem EXT2 (2)



#### • Eigentümer und Zugriffsrechte:

- jeder Benutzer wird durch eine eindeutige *User ID* (UID) repräsentiert
- UID 0 ist reserviert f
  ür Supervisor ("root")
- jeder Benutzer gehört einer oder mehrerer Gruppen an, die durch eine eindeutige Nummer (GID, *Group ID*) repräsentiert werden
- jede Datei und jedes Verzeichnis ist genau einer UID und einer GID zugeordnet
- nur Eigentümer darf Rechte zum Lesen (r), Schreiben (w) und
   Ausführen/Durchsuchen (x) von Dateien/Verzeichnissen ändern
- Rechte für Eigentümer, Gruppenangehörige, und alle anderen Nutzer können separat gewählt werden
- Ändern der Zugriffsrechte erfolgt mit Unix-Kommando chmod Beispiel: chmod g+w,o+r myfile

# Linux-Dateisystem EXT2 (3)



- alle Attribute einer **Datei** werden in einem **Inode** (*Index node*) gespeichert:
  - jeder Inode hat eine eindeutige Inode-Nummer und belegt 128 Byte
  - Inodes sind f
    ür jede Partition getrennt durchnumeriert
  - Inhalt eines Inodes:
    - Dateityp (mode), z.B. einfache Datei, Verzeichnis, Spezialdatei
    - Eigentümer (UID) und Gruppenzugehörigkeit (GID)
    - Zugriffsrechte
    - Zugriffszeiten: letzte Änderung (*mtime*), letzter Zugriff (*atime*), letzte Änderung des Inodes (*ctime*)
    - Anzahl der *Hard Links* auf diesen Inode
    - Dateigröße in Bytes
    - Adressen der zugehörigen Dateiblöcke:
       12 direkte Adressen und 3 indirekte Adressen (einfach, doppelt und dreifach)
       mit jeweils 32 Bit pro Blockadresse


(vgl. struct ext3 inode.h in /usr/include/linux/ext3 fs.h)

## Linux-Dateisystem EXT2 (4)



#### Dateibaum in EXT2:


- Wurzelverzeichnis ist "/"
- nicht Dateien und Verzeichnisse, sondern die Verbindungen zwischen ihnen sind benannt
- jedes Verzeichnis hat einen Verweis auf sich selbst (,, .") und auf das übergeordnete Verzeichnis (,, . .")
- Pfadnamen mit Trennzeichen ,,/" (Slash)
  - absoluter Pfad von Wurzel aus, z.B. /home/ernie/oscar.jpg
  - relativer Pfad vom aktuellen Verzeichnis aus, z.B. . . /ernie/oscar.jpg
- Dateien und Verzeichnisse sind somit über mehrere Pfadnamen ansprechbar



# Linux-Dateisystem EXT2 (5)



- zwei Arten von **Verknüpfungen** (*Links*):
  - 1) Feste Verknüpfung (*Hard Link*)
    - Dateien können mehrere auf sich zeigende Verweise haben (auch aus verschiedenen Verzeichnissen)
    - erzeugbar durch Unix-Kommando ln
      Beispiel (cwd sei /home/ernie):
       ln ../bert/todo ToDo
    - Datei wird erst gelöscht, wenn die letzte feste Verknüpfung gelöscht wird
    - nur bei Dateien erlaubt!
    - nur innerhalb einer Partition möglich!



# Linux-Dateisystem EXT2 (6)



- 2) Symbolische Verknüpfung (*Symbolic Link*)
  - statt eines festen Verweises auf den Inode der Zieldatei Wird hier dessen symbolischer Pfadname als Verknüpfung gespeichert
  - benötigt jeweils einen Inode
  - erzeugbar durch Unix-Kommando ln -s
    Beispiel: ln -s /home/bert/todo /home/ernie/ToDo
  - bei kurzen Pfadnamen (bis zu 60 Zeichen) kann dieser direkt im Inode des gespeichert werden (*Fast Symbolic Link*), ansonsten ist zusätzlicher Plattenblock erforderlich
  - geringe Geschwindigkeit, da Pfadnamen erst interpretiert werden müssen
  - höhere Transparenz als bei festen Verknüpfungen
  - auch zwischen Partitionen möglich!
  - auch bei Verzeichnissen erlaubt!

# Linux-Dateisystem EXT2 (7)




- Linux-Dateibaum kann aus mehreren Partitionen zusammenmontiert werden
  - jede Partition hat ihr eigenes Dateisystem
  - eine Partition wird durch blockorientierte Spezialdatei repräsentiert
     Beispiel: /dev/hda7 oder /dev/fd0
  - Einhängen (Montieren) einer neuen Partition erfolgt durch privilegierten
     Linux-Befehl mount
    - Beispiel: mount /dev/hda7 /data
  - Entfernen erfolgt durch privilegierten Linux-Befehl umount
  - das Root File System (mit Wurzel "/") stellt das Wurzelverzeichnis des Gesamtsystems dar

# Linux-Dateisystem EXT2 (8)




 Beispiel: Montieren einer CD-ROM in ein Dateisystem mittels des Unix-Kommandos mount /dev/hdd /media/cdrom



# Linux-Dateisystem EXT2 (9)



- Aufbau eines Verzeichnisses in EXT2:
  - Speicherung von (unsortierten) verketteten Einträgen in einer speziellen
     Datei, die aus einem oder mehreren Plattenblöcken bestehen kann
  - jeder Eintrag variabler Länge enthält:
    - Inode-Nummer
    - Offset zum nächsten Verzeichniseintrag (in Byte)
    - Länge des Dateinamen (in Byte)
    - Dateinamen (bis zu 255 Zeichen, abgeschlossen mit einem Nullbyte)




- Wurzelverzeichnis hat i.a. die Inode-Nummer 2

## Linux-Dateisystem EXT2 (10)




- Möglichkeiten zur Adressierung der Dateiblöcke in EXT2:
  - 12 direkte Blockadressen in jedem Inode
  - je 1 einfach, zweifach und dreifach indirekte Blockadresse in jedem Inode



# Linux-Dateisystem EXT2 (11)



• Blockorganisation in einer Partition:



 Aufteilung in mehrere gleich große Blockgruppen (zur Reduktion der Distanz zwischen Inodes und zugehörigen Datenblöcken schnellerer Plattenzugriff)

# Linux-Dateisystem EXT2 (12)



- Bootblock enthält den Bootloader (zum Start des Betriebssystems)
- Superblock enthält wichtige Angaben über Layout des Dateisystems, z.B.
   Anzahl der Inodes, Anzahl der Plattenblöcke, Blockgröße
   (ist zur Sicherheit in jeder Blockgruppe als Kopie vorhanden!)
- Gruppendeskriptoren enthalten u.a. Informationen über Position der Bitmaps für Blöcke und Inodes sowie über Anzahl freier Blöcke und freier Inodes in jeder Blockgruppe
  - (Anzahl der Inodes wird beim Erzeugen des Dateisystems festgelegt)
- das Block-Bitmap belegt einen Block und kennzeichnet die freien Blöcke in einer Blockgruppe (max. 8192 Einträge bei 1 kByte Blöcken)
- das Inode-Bitmap belegt einen Block und kennzeichnet die freien Inodes in einer Blockgruppe (max. 8192 Einträge bei 1 kByte Blöcken)
- sehr große Dateien sind über mehrere Blockgruppen verteilt!

# Linux-Dateisystem EXT2 (13)



- einige weitere Eigenschaften:
  - eine wählbare Anzahl von Dateiblöcken (i.a. 5 %) bleibt für Superuser reserviert
    - (⇒ zur Erhaltung der Systemstabilität bei einer voll geschriebenen Platte)
  - Konsistenz des Dateisystems kann mittels fsck überprüft werden; in vielen Fällen ist bei Inkonsistenz eine automatische Reparatur möglich
  - Flag im Superblock gibt Status (clean / not clean) des Dateisystems an
     (⇒ erspart extrem zeitaufwendigen Konsistenzcheck beim Booten)
  - EXT3 besitzt zusätzlich ein Journaling:
    - in einer *Journal*-Datei werden sämtliche Änderungen am Dateisystem **vor** ihrer Durchführung protokolliert (und nach erfolgreicher Durchführung wieder entfernt)
    - nach einem Systemabsturz müssen nur die in der *Journal*-Datei enthaltenen Änderungen nachvollzogen und ggf. die Konsistenz der betroffenen Dateien überprüft werden

# FAT32 Dateisystem



- Dateisystem für Windows 98
- einige Unterschiede zum Linux-Dateisystem EXT2:
  - keine Benutzeridentifikation für Dateien und Verzeichnisse!
  - Partitionen werden durch Laufwerke repräsentiert, die durch Buchstaben dargestellt werden, z.B.: A: (Floppy), C: (Platte), D: (DVD)
  - jedem Windows-Programm ist ein aktuelles Laufwerk und ein aktuelles Verzeichnis aus Dateibaum zugeordnet
  - es gibt keine Inodes: die Speicherung aller Attribute einer Datei erfolgt im Verzeichnis
  - es gibt keine Hard Links
  - die kleinste adressierbare Einheit heißt Cluster und ist ein Block mit einer Zweierpotenz von 1 bis 128 Sektoren (bei Formatierung wählbar)
  - die Blockadressierung erfolgt über eine Tabelle ( $FAT = File \ Allocation \ Table$ ), in der die Verkettung der Cluster aller Dateien gespeichert ist

# FAT32 Dateisystem (2)




#### • Attribute einer **FAT32-Datei**:

- Name
  - im MS-DOS Modus: 8 Zeichen Name + 3 Zeichen Erweiterung (z.B.: ,,AUTOEXEC.BAT")
  - im Windows 98 Modus: 255 Zeichen inklusive Sonderzeichen (z.B.: "Eigene Dateien")
- Dateilänge
- Typ: Verzeichnis, versteckte Datei (hidden), Systemdatei (system), zu archivierende Datei (archive)
- nur zwei Zugriffsrechte: "nur lesbar" und "schreib- und lesbar"
- Ortsinformation: Nummer des ersten Clusters einer Datei
- Zeitstempel:
  - zunächst nur Datum und Uhrzeit des letzten Schreibzugriffs
  - bei Windows 98 zusätzlich Datum und Uhrzeit der Erstellung sowie Datum des letzten Lesezugriffs

# FAT32 Dateisystem (3)



- Aufbau eines **FAT32-Verzeichnis**:
  - unsortierte 32-Byte Einträge werden hintereinander in Liste gespeichert ursprünglicher Eintrag (MS-DOS mit FAT16):



aus langen Dateinamen (bis zu 255 Zeichen) wird ein neuer eindeutiger
 Name aus 8+3 Zeichen generiert und eingetragen; der vollständige
 Name wird in zusätzlichen vorangestellten 32-Byte Feldern gespeichert

# FAT32 Dateisystem (4)



- die Verkettung der Cluster wird in der FAT festgehalten:
  - enthält Eintrag für jedes Cluster auf der Festplatte
  - für jedes Cluster einer Datei ist die Nummer des nachfolgenden Clusters als
     32-Bit Zahl eingetragen
    - die Nummer des Startblocks kann dem Verzeichnis entnommen werden
    - Dateiende wird durch Eintrag –1 markiert
  - freie Cluster werden durch Eintrag 0 markiert

#### Auszug aus einer FAT:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
_		0	8	5	6	20	0	9	15	11	17	0	0	0	16	18	4	-1	0	-1	0	

Plattenblöcke (Cluster) für Datei A:

10 11 17 4 5 6 20


Plattenblöcke (Cluster) für Datei B:

3 8 9 15 16 18

# FAT32 Dateisystem (5)



• Blockorganisation einer Partition mit FAT32:



- Bootsektor enthält neben dem Bootloader noch einige Angaben über das Dateisystem, z,B:
  - Gesamtanzahl der Sektoren (4 Byte)
  - Bytes je Sektor (2 Byte)
  - Sektoren je Cluster (1 Byte, nur Zweierpotenzen von 1 bis 128 erlaubt)
  - Startposition des Hauptverzeichnisses (4 Byte)
  - Label (10 Byte) und Serien-Nummer (4 Byte)
  - Anzahl FATs (1 Byte) und Sektoren je FAT (4 Byte)
- FAT kann zur Erhöhung der Sicherheit auch mehrfach auf Festplatte gespeichert sein

## FAT32 Dateisystem (6)



- einige Nachteile von FAT32:
  - umständliche Datenstrukturen (wegen Kompatibilität zu MS-DOS)
  - sehr große FAT bei modernen Festplatten hoher Kapazität
  - Positionieren eines Dateizeigers bei großen Dateien sehr zeitaufwendig
  - für jeden Dateizugriff muss mindestens ein Plattenblock mit einem Teil der FAT von der Festplatte geladen werden
  - FAT enthält Verkettungen für alle Dateien ⇒ es werden stets auch viele nicht benötigte Verkettungsinformationen geladen
  - langsame Suche nach freien Clustern
  - sehr viele Kopfbewegungen, wenn Cluster einer Datei verstreut sind
     (⇒ regelmäßiger Aufruf eines Defragmentierungsprogramms sinnvoll; es versucht die Cluster jeder Datei zusammenhängend anzuordnen)
- FAT32 wird nicht mehr weiterentwickelt!

# NTFS Dateisystem



- Dateisystem für Windows NT, optional auch für Windows XP und Nachfolger
- einige Unterschiede zum FAT32 Dateisystem:
  - Unterstützung mehrerer Benutzer und Gruppen mit umfangreichen Zugriffsrechten
  - jede Partition wird als Volume bezeichnet und besteht aus einer linearen Sequenz von Clustern (mit z. Zt. 512, 1024, 2048 oder 4096 Byte)
  - Adressierung eines Clusters erfolgt über 64-Bit Cluster-Nummern
     (⇒ sehr große Dateien möglich)
  - zentrales Element der Dateiorganisation ist die Master File Table (MFT),
     die für jede Datei einen Eintrag enthält
  - Unterstützung von Hard Links
  - Dateien können automatisch komprimiert abgespeichert werden
  - Konsistenzüberprüfung mittels Journal-Datei

# NTFS Dateisystem (2)



- Zugriffsrechte einer NTFS-Datei:
  - no access: kein Zugriff (---)
  - list: Anzeige von Verzeichnisinhalt erlaubt (r--)
  - read: Lesen und Ausführen von Dateien erlaubt (rw-)
  - add: Hinzufügen von Einträgen in einem Verzeichnis erlaubt (-wx)
  - change: Ändern und Löschen von Dateien erlaubt (rwx)
  - full: zusätzlich Ändern von Eigentümer und Zugriffsrechten erlaubt
- jede Datei wird eindeutig durch eine **64-Bit Dateireferenz** (*File reference*) bezeichnet; sie besteht aus:
  - 48-Bit Dateinummer (File ID), die einen eindeutigen Index in der MFT darstellt
  - 16-Bit Folgenummer (Sequence ID), die bei jeder Wiederverwendung der Dateinummer hochgezählt wird

# NTFS Dateisystem (3)




- jede Datei besteht aus mehreren **Strömen**, z.B.:
  - Standard-Information (zu MS-DOS kompatibler Dateiname sowie klassische MS-DOS Attribute wie Dateilänge, Zeitstempel, Typ, ...)
  - Dateiname (in Unicode mit 16-Bit Zeichen)
  - Dateireferenz (64-Bit Wert)
  - Sicherheits-Beschreibung (enthält Eigentümer und Zugriffsrechte)
  - eigentliche Daten
- Dateiorganisation erfolgt mittels *Master File Table* (MFT):
  - enthält für jede Datei genau einen Eintrag
  - Größe jedes Eintrags entspricht der Cluster-Größe
  - Index in Tabelle wird durch die Datei-Nummer festgelegt
  - Eintrag in Bootsektor verweist auf Beginn der MFT
  - ein Eintrag besteht aus **Hintereinanderreihung mehrerer Ströme**, die jeweils durch einen kurzen Vorspann (mit Länge, ...) eingeleitet werden


# NTFS Dateisystem (4)



• Eintrag in MFT für eine kurze Datei:



• Eintrag in MFT für eine lange Datei (Beispiel):




- Daten befinden sich in Serien aus zusammengehörigen Clustern (Extents)
- Zuordnung von virtuellen Cluster-Nummern (VCN) zu logischen Cluster-Nummern (LCN) wird als weiterer Strom gespeichert

# NTFS Dateisystem (5)



• Eintrag in MFT für ein kurzes Verzeichnis (Beispiel):



- Inhalt eines Verzeichnisses wird als eigener Strom gespeichert
- jeder Verzeichniseintrag enthält Dateireferenz, Dateiname und einige ausgewählte Attribute (z.B. Dateilänge, Datum der letzten Modifikation)
- Sortierung in lexikographischer Reihenfolge
- Eintrag in MFT für ein langes Verzeichnis:
  - Verzeichniseinträge werden nicht in MFT, sondern in separaten Extents gespeichert
  - Organisation als B+-Baum ermöglicht eine schnelle Suche in großen Verzeichnissen

# NTFS Dateisystem (6)



• die ersten 16 Dateien in der MFT sind **Metadateien**, die für das System reserviert sind:


Index	Bedeutung
0	MFT
1	Kopie der MFT
2	Journal-Datei (protokolliert die Änderungen am Dateisystem)
3	Volume-Informationen (z.B. Name, Größe des Volumes)
4	Attribut-Tabelle (definiert erlaubte Ströme in den Einträgen)
5	Wurzelverzeichnis
6	Cluster-Bitmap (kennzeichnet alle freien und belegten Cluster)
7	Bootloader
8	Bad Cluster List (enthält die Indizes aller fehlerhaften Cluster)
9 bis 15	(reserviert für weitere Systemdateien)
16	erste Benutzerdatei

### Fallstudie: USB



- Universal Serial Bus, spezifiziert vom USB Implementers Forum (www.usb.org)
- Ziel: preiswerter, einheitlicher und einfacher Anschluß diverser E/A-Geräte
- serieller, asynchroner Peripherie-Bus
  - 4-adriges Kabel: Vcc (Stromversorgung 5V, max.
     0.5A), GND, D+, D- (Pegel 3.3V)
  - unterschiedliche Stecker f
    ür Host (USB-A) und E/A-Ger
    ät (USB-B)
- **USB1.1** (1995)
  - Transferraten: 1.5 MBit/s (low speed)
     oder 12 MBit/s (full speed)
- **USB2.0** (2001)
  - weitere Transferrate: 480 MBit/s (high speed)
- **USB3.0** (2008))
  - höhere Transferrate: 5 GBit/s (SuperSpeed-Modus)







USB-A

USB-B

Beschriftung:



### Fallstudie: USB (2)



- hierarchischer Aufbau eines USB-Bussystems:
  - ausschließlich Punkt-zu-Punkt Verbindungen
  - USB Host (auch Root Hub, mit 2 bis 4 USB Anschlüssen) ist einziger
     Master, fragt alle USB Geräte durch Polling ab
  - USB Hub (Verstärker, ggf. mit Anpassung der Transferrate) verteilt Signale auf mehrere USB-Anschlüsse und ermöglicht den Aufbau eines pyramidenartigen Bussystems
  - maximal **7 physikalische Ebenen** in Pyramide, logisch jedoch eine Ebene
  - insgesamt maximal 127 Buskomponenten
  - Länge eines Kabels max. 5m ⇒ insgesamt max. 35m bei 7 Ebenen
     (USB-A Stecker stets zum Host, USB-B Stecker stets zum E/A-Gerät gerichtet)
  - Autokonfiguration: E/A-Geräte <u>identifizieren</u> sich selbst beim Host und erhalten eine Adresse zwischen 1 und 127 (Host hat Adresse 0)
  - Geräteanschluss im laufendem Betrieb möglich (Hot Plugging)
- Kopplung zweier USB Hosts ist nicht möglich!

## Fallstudie: USB (3)




- Busprotokoll gestattet vier verschiedene Übertragungsarten:
  - 1) Kontroll-Transfer: Initialisierung und Konfiguration eines Gerätes durch USB Host
  - 2) Interrupt-Transfer: USB Host fragt alle E/A-Geräte ab, ob Interrupts angefordert wurden
  - 3) Bulk-Transfer: Senden langer Datenströme (nur bei *full / high speed*, falls ausreichende Bandbreite verfügbar)
  - **Isochroner Transfer**: Übertragung von Daten mit einer garantierten Bandbreite (d.h. in Echtzeit), z.B. für Sprach- oder Videodaten (nur bei *full / high speed*)
- jeder Transfer wird vom USB Host initiiert!
- periodische Transfers (Interrupt-/Isochroner Transfer) dürfen nicht mehr als 80-90% der Busbandbreite verwenden!
- Hin- und Rückrichtung über die gleichen Leitungen!

### Fallstudie: USB (4)



- NRZI-Kodierung (Non Return to Zero Inverted):
  - Wechsel des Leitungspegels nur bei Übertragung eines Null-Bit
  - Bit-Stuffing: Einfügen eines Null-Bits nach jeweils 6 Eins-Bits
  - Beispiel: NRZI-Kodierung der drei Bytes 6816, E916 und FE16



- Differentielle Signale
  - zur Übertragung des NRZI-Signals über verdrilltes Kabelpaar D+, D-:
  - Sender: (D+) (D-) > 1V (Eins-Bit) bzw. < -1V (Null-Bit)
  - Empfänger: (D+) (D-) > 0.2V (Eins-Bit) bzw. < -0.2V (Null-Bit)

### Fallstudie: USB (5)



### • paketorientierte Übertragung:

- Einteilung in Zeitabschnitte von 1 ms Dauer, auch als Frame bezeichnet
   (⇒ 12000 Bit/Frame im High Speed Modus)
- Adressierung der Endgeräte durch 7 Adress-Bits (für 127 Geräte) und
   4 EP-Bits (für 16 verschiedene Endpunkte je Gerät, z.B. EP0 = Control,
   EP1 = Bulk, EP3 = Interrupt)
- Kommunikation zwischen Host und Endpunkten von E/A-Geräten über logische Kanäle (*Pipes*), die einen Teil der Busbandbreite belegen
- jede Datenübertragung innerhalb eines Frames besteht aus drei Paketen,
   wobei jedes Paket mit einer 8-Bit Typkennung beginnt:
  - 1) Paket mit Richtung und Zieladresse (11 Bit + 5 Bit Prüfsumme)
  - 2) **Datenpaket** (variable Länge + 16 Bit Prüfsumme)
  - 3) Bestätigungspaket (Handshaking) des Empfängers



## Fallstudie: USB (6)



• Vergleich von USB1.1 und USB 2.0:

	low speed	full speed	high speed
Bit-Tranferrate	1.5 MBit/s	12 MBit/s	480 MBit/s
max. Bulk-Datenpaketgröße		64 Byte	512 Byte
max. Transferrate	16 KByte/s	1.2 MByte/s	54 MByte/s

- USB stellt heute die Standardschnittstelle für weit über 50% aller (mittelschnellen) Peripheriegeräte dar
- **Firewire** (IEEE1394) ist sehr ähnlich zu USB:
  - entwickelt und lizenziert von Apple
  - unterstützt mehrere Busmaster (d.h. auch die direkte Kommunikation zwischen zwei E/A-Geräten ist möglich)
  - bis zu 400 MBit/s
  - erfordert aufwendigere Logik auf Host- und Peripherieseite

## Fallstudie: USB (7)



- noch höhere Datenraten mit USB 3.0
   (5 Gbit Symbolrate, 500 MB/s Bruttodatenrate)
  - höhere Frequenzen (ca. achtfach)
  - verbessertes USB-Protokoll
  - Vollduplex-Übertragung
  - weitere Signal-Adernpaare im Kabel und Stecker
- USB-3.0-Übertragungen finden nur statt, wenn *alle* drei Komponenten (Host, Kabel, Endgerät) USB-3.0-tauglich sind.
  (Rückfall auf USB 2.0)

#### zusätzliche Pins bei USB 3.0

Name	Beschreibung
SSTX+	Datenübertragung vom Host zum Gerät
SSTX-	mit SSTX+ verdrillt
GND	Masse
SSRX+	Datenübertragung vom Gerät zum Host
SSRX-	mit SSRX+ verdrillt

weitere Geschwindigkeitsverdopplung durch USB 3.1


## RAID-Systeme



- Idee von Patterson et al. (University of Berkeley, 1988): Einsatz mehrerer unabhängiger Platten (RAID = Redundant Array of Independent Disks) zur
  - Erhöhung der Transferleistung durch verteilte Speicherung
  - Erhöhung der Ausfallsicherheit durch redundante Speicherung
- Steuerung eines RAID entweder in Software (Betriebssystem) oder in Hardware (eigener Controller) implementierbar
- heute existieren 8 verschiedene RAID-Varianten
  - als RAID 0 bis RAID 7 bezeichnet
  - jedoch werden nur RAID 0, RAID 1, RAID 4 und RAID 5 in der Praxis eingesetzt und hier behandelt
- Voraussetzung: mehrere Platten gleicher Größe, schneller Festplattenbus



- auch als **gestreifte Platten** (Striping) bezeichnet
- eine logische Platte wird in kleine Streifen (*Stripes*) zerschnitten, die zyklisch über mehrere physikalische Platten verteilt werden



#### • Vorteile:


 schnellere Datentransfers, da bei Zugriff auf eine große Datei mehrere Platten gleichzeitig angesprochen werden

#### • Nachteile:

- keine Redundanz, d.h. bei Ausfall einer Platte fällt RAID-System aus



- auch als **gespiegelte Platten** (*Mirroring*) bezeichnet
- Dateien werden gleichzeitig auf zwei Platten gespeichert



(auch mit RAID 0 kombinierbar)

#### • Vorteile:


- schnelleres Lesen großer Dateien, da Zugriffe über zwei Platten verteilt werden können
- auch bei Ausfall einer Platte noch betriebsbereit

#### • Nachteile:

- geringfügig langsameres Schreiben durch Warten auf zwei Plattenaufträge
- doppelter Speicherbedarf und somit doppelte Kosten für Festplatten



• Dateien werden wie bei RAID 0 über mehrere Platten verteilt; eine zusätzliche **Paritätsplatte** speichert Parität



- jeder Paritätsblock enthält die bitweise Parität p von allen zugehörigen Datenblöcken
  - z.B. für Bit i in den Streifen 0 bis 3 gilt:  $p_{0.3}(i) = x_0(i) \oplus x_1(i) \oplus x_2(i) \oplus x_3(i)$
- Vorteile:
  - schnelleres Lesen, da Zugriffe über mehrere Platten verteilt werden
  - auch bei Ausfall einer Platte noch betriebsbereit, z.B. bei Ausfall der Platte 1 kann  $x_1(i) = x_0(i) \oplus p_{0,3}(i) \oplus x_2(i) \oplus x_3(i)$  rekonstruiert werden

### RAID 4 (2)




#### • Nachteile:

- jeder Schreibvorgang eines einzelnen Datenblocks j erfordert die Aktualisierung des zugehörigen Paritätsblocks:
  - $p^{\text{neu}}(i) = p^{\text{alt}}(i) \oplus x_j^{\text{neu}}(i) \oplus x_j^{\text{alt}}(i)$
- erfordert Lesen der alten Inhalte von Paritätsblock und Datenblock j, d.h. vier Zugriffe je Schreibvorgang!
- Paritätsplatte ist hoch belastet



• wie RAID 4, jedoch mit verteilten Paritätsblöcken



- Vorteile und Nachteile:
  - wie RAID 4, jedoch wird die zusätzliche Belastung durch Schreiben des Paritätsblocks auf alle Platten verteilt
- RAID 5 ist die heute gängigste RAID-Variante!

## Fallstudie: PC-Bussysteme



#### • Bussysteme im PC:

- Hauptplatine enthält x86 CPU und Chipset, gekoppelt über Systembus (64 Bit Daten, 32 Bit Adressen, synchron, typisch 100 bis 200 MHz Taktfrequenz)
- Datenübertragungsrate höher, da je Taktzyklus oft mehrere Datenworte übertragen werden ("double pumped" oder "quad pumped")
- Chipset steuert Speicherbus (i.a mit einer vom Systembus abweichenden Taktfrequenz)
- Chipset enthält serielle und parallele Schnittstelle, DMA-Baustein,
   Plattenkontroller, Bridge für PCI-Bus, Bridge für USB, ...
- Chipset kann mehrere CPU-Zugriffe puffern und ggf. zusammenfassen
- schneller AGP-Bus (Accelerated Graphics Port) für Grafikkarte
- PCI-Bus mit mehreren PCI-Steckplätze (PCI-Slots) für Soundkarte,
   10/100 MBit-Netzwerkkarte, ...

# Fallstudie: PC-Bussysteme (2)



**Bus-Architektur** eines PC (Beispiel): **CPU** Systembus 133 MHz (double/quad pumped) AGP-Bus Speicherbus Hauptspeicher North Grafikkarte Bridge z.B. DDR333 167 MHz Chipset PCI-Bus South Bridge 33 MHz E/A-E/A-USB-Bus Karte Karte RS232 EPP E/A- E/A-

## Fallstudie: PC-Bussysteme (3)



- früher: ISA-Bus (Industry Standard Architecture, 1984)
  - zuerst 8-Bit Daten, später 16-Bit Daten und 24 Bit Adressen
  - synchroner/asynchroner Bus mit 8 MHz Taktfrequenz, max. 8 MByte/s
  - konzipiert als prozessornaher Systembus für 286-basierte AT PCs,
     Bussignale überwiegend identisch zum Prozessorbus
  - ISA-Steckverbinder: (62+36 Pins)



- E/A-Adressen und Interrupts auf ISA-Buskarte über Jumper einzustellen
- bis vor kurzem als weiterer Ein-/Ausgabebus für langsame, preiswerte E/A-Karten in PCs eingesetzt
- die Übertragungsrate war Ende der 80er Jahre für PCs nicht mehr ausreichend; viele Alternativen wurden entwickelt:
  - MCA (Microchannel Architecture, IBM, 1987): 32-Bit Daten, 10 MHz
  - EISA (Enhanced ISA, 1989): 32-Bit Daten und Adressen, 8 MHz
  - VLB (VESA Local Bus, 1992): 32-Bit Daten, 40 MHz

## Fallstudie: PC-Bussysteme (4)



- PCI-Bus (Peripheral Component Interconnect, 1993)
  - synchroner Bus, von Intel entwickelt
  - 12 Arten von Buszyklen, u.a. auch Einzelwort- und Burst-Transfer mit beliebiger Blocklänge
  - PCI 1.0 (lange Zeit typisch): 32-Bit Daten, bis zu 33 MHz Bustaktfrequenz
  - PCI 2.1: auch **64-Bit Daten**, bis zu **66 MHz** Bustaktfrequenz möglich
  - theor. max. Übertragungsraten von **133 MByte/s** (32-Bit Bus, 33 MHz) bis zu **533 MByte/s** (64-Bit Bus, 66 MHz) bei Burst-Transfer
  - Multiplexing von Daten und 32-Bit Adressen
  - bis zu 4 masterfähige Slots mit zentraler Bus-Arbitrierung
  - PCI-Steckverbinder:(124 Pins bei 32-Bit Daten)



- prozessorunabhängiger Bus (nicht als Systembus einsetzbar!), auch in anderen Architekturen (z.B. Ultra-Sparc, PowerPC, ...) verbreitet
- Weiterentwicklung: PCI-X mit bis zu 133 MHz Taktfrequenz

## Fallstudie: PC-Bussysteme (5)




- PCI-Busleitungen (Auswahl) für Master und Slave:
  - Clk: Bustakt, auf dem alle Signale synchronisiert sind
  - AD31 bis AD0: gemultiplexter 32-Bit Adress-/Datenbus
  - C/BE3 bis C/BE0 (Command / Byte Enable): enthält entweder ein Bus-Kommando (zur Auswahl einer Buszyklusart) oder eine Byteauswahl (aus 32-Bit Datenwort)
  - /REQ<sub>i</sub>: Busanforderung von Karte in Slot i
  - /GNT<sub>i</sub>: Buszuteilung an Karte in Slot i
  - /INTA bis /INTD: vier Unterbrechungs-Leitungen
  - /Frame: signalisiert Beginn und Ende eines Buszyklus
  - /IRdy (*Initiator Ready*): Master ist bereit zum Datentransfer
  - /TRdy (*Target Ready*): Slave ist bereit zum Datentransfer
  - /DevSel: Target bestätigt die Dekodierung seiner Adresse
  - /IdSel<sub>i</sub>: Auswahl von Karte in Slot i zur Konfiguration

# Fallstudie: PC-Bussysteme (6)



• Beispiel eines PCI-Buszyklus (Lesen eines Blocks aus 4 Worten):



## Fallstudie: PC-Bussysteme (7)



#### • bidirektionale Flußkontrolle:

- sowohl Master (*Initiator*) als auch Slave (*Target*) können den Transfer eines Datenworts durch Aktivierung von /IRDY bzw. /TRDY um einen oder mehrere Bustakte verzögern
- max. Transferrate: ein 32-Bit Wort je Bustakt
  - kann nur bei einem sehr langen Burst-Transfer erreicht werden
- Richtungsumschaltung der Bustreiber (turn around)
  - für gemultiplexte Adress-/Datenleitungen
  - benötigt einen zusätzlichen Bustakt
  - nur beim Lesen erforderlich (Ängsamer als Schreiben!)
- über PCI-PCI-Bridges hierarchisch erweiterbares Bus-System mit maximal 255 PCI-Bussen

# Fallstudie: PC-Bussysteme (8)



#### 3 Adressräume:

- 32 Bit **Speicher-Adressraum** (max. 4GByte)
- 32 Bit E/A-Adressraum (I/O-Ports)
- Konfigurations-Adressraum (256 Byte je PCI-Karte)
- Buskommando legt für jeden Buszyklus den Adressraum fest, z.B.:

0010 I/O Read	0110 Memory Read	1010 Configuration Read
0011 I/O Write	0111 Memory Write	1011 Configuration Write

bei Zugriff auf den Speicher-Adressraum sind Burst-Transfers möglich,
 z.B. mit den Buskommandos

```
1110 Memory Read Line (Lesen einer kompletten Cachezeile)
1100 Memory Read Multiple (Lesen mehrerer Cachezeilen in einem Buszyklus)
```