

دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سیستمهای عامل


معرفی سمافور (Semaphore)

استاد: عليرضا تجري

سیستمهای عامل _ دانشکده مهندسی کامپیوتر _ دانشگاه صنعتی شاهرود

سمافور Semaphore قبل از بحث سیستمعامل

• یک روش ارسال پیام بین دو شخص



- مکانیزمی برای هماهنگی فرآیندها (یا نخها)
 - یک راه حل برای مسأله ناحیه بحرانی
- این راه حل توسط سیستم عامل پشتیبانی می شود.
 - تقريباً همه سيستمعاملها
 - تقریباً همه زبانهای برنامهنویسی

- یک متغیر مشترک به نام سمافور (S)
 - از نوع Integer
- دو تابع که روی این متغیر عملیات انجام میدهند.

```
wait (S){
   while(S<=0);
   S--;
}</pre>
```

```
signal (S){
   S++;
}
```

- دو تابع wait و signal، توابع اتمیک هستند.
 - كل تابع اجرا مىشود / كل تابع اجرا نمىشود.
 - چطور امکانپذیر است؟
- با غیر فعال کردن وقفه ها در هنگام اجرای کد این توابع
 - در پیادهسازی واقعی
 - در تک پردازندهها

- انواع سمافور
- سمافور شمارنده
- متغیر S میتواند هر مقدار صحیحی را بگیرد.
 - سمافور باینری
- متغیر S فقط می تواند مقادیر 0 و یا 1 را بگیرد.
 - شبیه به mutex

محافظت از ناحیه بحرانی باکمک سمافور

- یک متغیر مشترک سمافور S بین فرآیندها تعریف می شود.
 - مقدار اولیه آن، 1 است.
 - در بخش ورود، از (wait(S استفاده می شود.
 - در بخش خروج، از (signal(S) استفاده می شود.

```
do {
     entry section
     critical section

exit section

remainder section
} while (true);
```

محافظت از ناحیه بحرانی با کمک سمافور

S = 1

```
do{
    wait(S);
    critical section
    signal(S);
    remainder section
}while(true);
```

```
do{
    wait(S);
    critical section
    signal(S);
    remainder section
}while(true);
```

P1

P0

محافظت از ناحیه بحرانی با کمک سمافور

S = 1

```
P0
do{
    wait(S);
      critical section
    signal(S);
    remainder section
}while(true);
```

```
P1

do{
    wait(S);
    critical section
    signal(S);
    remainder section
}while(true);
```

```
wait (S){
    while(S<=0);
    S--;
}</pre>
```

```
signal (S){
   S++;
}
```

سمافور شمارنده

- برای دسترسی به منبعی که تعدادی از آن وجود دارد، از این سمافور استفاده میشود.
 - مقدار اولیه سمافور، تعداد منابع است.
 - هر فرآیندی که میخواهد از منبع استفاده کند، روی آن wait میکند.
 - با اینکار، مقدار سمافور یک واحد کاهش می یابد.
 - هر فرآیندی که میخواهد منبع را آزاد کند، آن را signal میکند.
 - با اینکار، مقدار سمافور یک واحد افزایش می یابد.
 - وقتی مقدار سمافور به 0 برسد، یعنی همه منابع در حال استفاده هستند.
 - فرآیند جدید که میخواهد از منبع استفاده کند (با فراخوانی wait) باید صبر کند.

هماهنگ کردن فرآیندها با کمک سمافور

• فرض كنيد

- فرآیند p1 باید تابع p1Func را اجرا کند.
- فرآیند p2 باید تابع p2Func را اجرا کند.
- تابع p2Func باید بعد از تابع p2Func اجرا شود.
 - چطور اینکار را انجام بدهیم؟

هماهنگ کردن فرآیندها با کمک سمافور

```
• چطور اینکار را انجام بدهیم؟
```

- باکمک یک سمافور

synch = 0

پیادهسازی واقعی سمافور / در پردازندههای تک هستهای

انتظار مشغولی ندارد!

خاصیت انتظار محدود را دارد!

پیادهسازی واقعی سمافور

```
typedef struct {
    int value;
    struct process *list;
} semaphore;
```

پیادهسازی واقعی سمافور

```
wait(semaphore *S) {
    S->value--;
    if (S->value < 0) {
        add this process to S->list;
        block();
}
```

فراخواني سيستمي

باعث می شود که فرآیند از حالت running باعث به حالت waiting برود.

پیادهسازی واقعی سمافور

```
signal(semaphore *S) {
    S->value++;
    if (S->value <= 0) {
        remove a process P from S->list;
        wakeup(P);
    }
}
```

فراخواني سيستمي

Deadlock بنبست

```
S = 1;
Q = 1;
```

```
• فرض كنيد كه مقدار اوليه Q و S، برابر با 1 است.
```

• این دو فرآیند به چه صورتی اجرا میشوند؟

```
P1
wait(S);
wait(Q);
...
signal(S);
signal(Q);
```

```
P2
wait(Q);
wait(S);
...
signal(S);
signal(Q);
```

Deadlock بنبست

چند فرآیند در بن بست هستند، اگر هر یک منتظر رخ دادن رخدادی باشد که در دیگری باید انجام شود.

Deadlock بنبست

۔ اول تو قطع کن + نه، اول تو قطع کن







گرسنگی Starvation قحطی

گرسنگی زمانی رخ میدهد که یک فرآیند هیچ وقت وارد ناحیه بحرانی نشود. (بقیه فرآیندها وارد ناحیه بحرانی میشوند)