



# الشبكة المالي كالمبدونوي

تمرین سوم

دکتر محسن رضــوانی مصطفی فضلی – ۹۸۲۲۸۰۳ ۱۳ خرداد ماه ۱۶۰۱

## در مديريت كانال نقطه به نقطه براي انتقال اطلاعات از سه روش زير استفاده مىشود:

- > Selective Repeat
- ➤ GBN
- Stop & Wait

هریک از موارد زیر را برای سه کانال فوق با هم مقایسه کنید:

- A. مقدار بافر مورد نیاز در سمت گیرنده
  - B. بازدهی کانال
  - C. استفاده از تایمر

## A. مقدار بافر مورد نیاز در سمت گیرنده

- ❖ در روش Selective Repeat گیرنده بستههایی که کامل و سالم دریافت میشوند را به صورت منفرد تصدیق میکند.
  بستهها بافر شده تا سپس به ترتیب بیان شده تحویل لایه کاربرد داده شوند.
- در روش GBN گیرنده به اندازه پکت های ارسالی فرستنده می تواند بافری برای آن در نظر بگیرید لذا فرستنده تعداد
  پکت ها را ارسال و تعیین می کند و در سمت گیرنده درصورت دریافت یا عدم دریافت همان مقدار معلوم شده را
  بافر می کند.
- ❖ در روش stop & wait مقدار بافر سمت گیرنده به اندازه یک پکت است: فرستنده یک پکت می فرستد، دو حالت پیش می آید:
  - 1- پکت نمی رسد که دوباره باید بفرستد یا
  - 2- گیرنده پاسخ مناسب را ack می فرستد.

Buffer Size: Stop & wait < GBN ≈ Selective Repeat

#### B. بازدهی کانال

- ❖ در GBN با توجه به اینکه پکت های ارسال شده توسط فرستنده به اندازه پنجره توضیح داده شده میباشد، بدین معنا که ارسال همزمانی
  چندین پکت را داریم و بازدهی کانال نسبت به روش stop & wait بسیار بیشتر خواهد بود.
- ❖ در روش Selective Repeat با توجه به ارسال شدن همزمان پکت ها توسط فرستنده، همانند روش Selective Repeat با توجه به ارسال شدن همزمان پکت ها توسط فرستنده، همانند روش از روش GBN عمل کرده با این تفاوت که
  ارسال پکت ها می تواند خارج از نوبت صورت گیرد لذا بازدهی این روش از روش SBN نیز بیشتر است.
- ❖ در stop & wait از آنجاییکه بعد از ارسال پکت توسط فرستنده باید برای پاسخ ack توسط گیرنده منتظر بمانیم لذا بازدهی کانال بسیار یایین می باشد.

Efficiency of Channel: stop & wait < GBN < Selective Repeat

### C. استفاده از تایمر

- ❖ در روش stop & wait تایمر برای پکت ارسالی اگر در یک مدت مشخصی پاسخ ack دریافت نشود به stop & wait
  میخوریم و تایمر فعال می شود تا ack برسد یا فرستنده دوباره پکت را ارسال کند.
- در GBN اگر بین بسته های دریافت شده فاصله وجود داشته باشد گیرنده بسته را ack نمی کند و فرستنده برای
  مسته های ack نشده قدیمی از تایمر استفاده می کند و وقتی تایمر منقضی شود فرستنده تمامی بسته های ack
  نشده را دوباره می فرستد.
- ❖ در روش Selective Repeat با توجه به اینکه گیرنده برای هر بسته ack جدا می فرستد لذا فرستنده برای هر بسته
  ۵ck نشده را دوباره می فرستد.

Use Timer: stop & wait < GBN < Selective Repeat

نقش دو فیلد # seq # عمدر سرایند پروتکل TCPرا با یک مثال شرح دهید. آیا این فیلدها در پروتکل UDP هم استفاده میشوند؟ چرا؟

فیلد #sequence مخفف شده sequence است که همانطور از نامش پیداست، ترتیب(پکت های ارسالی) را نشان میدهد. ارای مثال از طریق پروتکل TCP میان میزبان A و B ارتباطی برقرار میشود که در آن میزبان A داده ای را برای میزبان B ارسال میکند. این پکت های ارسالی در این جریان ارتباطی برای دریافت و بازسازی پکت ها در سمت مقصد شماره گزاری میشوند، بدین صورت که بسته به اندازه MSS که فرض کنیم اندازه آن 1000 بیت در نظر گرفته شود و شماره نخستین بایت از جریان داده را هم صفر بگیریم، اولین پکت با عدد 0 و بعدی 1000 و بعدی 2000 و الی آخر شمارهگذاری خواهند شد. این فیلد یک عدد 32 بیتی می باشد.

فیلد #ack که مخفف Acknowledgment که همانطور از معنای آن پیداست، تصدیق کننده است، یک عدد 32 بیتی است که از سمت گیرنده برای فرستنده ارسال می شود و نشان دهنده دریافت شدن آن توسط گیزنده برای فرستنده است.

برای توضیح با مثال، بدین صورت که باز هم میزبان A داده ای را برای میزبان B فرستاده است و میزبان B پس از دریافت کامل و سالم داده ارسال شده، یک پیام که نشان دهنده دریافت آن است برای میزبان A میفرستند. این پیام تایید به همراه #seq برای فرستنده ارسال می شود.


و به همین دلیل است که سرعت بالا و قابلیت اطمینان پایین دارد.

های در حال ارسال و همچنین گم شدن یا از بین رفتن پکت در طول مسیر اهمیتی ندارد.

این فیلد ها در پروتکل UDP وجود ندارند زیرا که در این پروتکل unreliable است، بدین معنا که منتظر ماندن برای پکت

به طور کلی segment شدن پیام برای بررسی کردن و همچنین شماره گزاری seq برای هر پیام در این پروتکل وجود ندارد

ساختار سگمنت TCPرا با شکل نشان داده و هر بخش را توضیح دهید؟



**TCP** Header

بخش Source port دامنه آدرس پورت های مبدا را نمایش می دهد که مقداری 16 بیتی است. بخش Destination port دامنه آدرس پورت های مقصد را نمایش می دهد که مقداری 16 بیتی است. این دو بخش ذکر شده عملیات تسهیم داده که دو بخش Multiplexing و Demultiplexing را از سوی لایه های بالاتر و

Sequence Number مقداری 32 بیتی است که ترتیب پکت ها(در قسمت قبلی توضیح داده شد) را نمایش می دهد. Acknowledgment Number مقداری 32 بیتی است که تصدیق کننده پیام ها(در قسمت قبلی توضیح داده شد) را نمایش می دهد.

این دو قسمت با همدیگر برای انتقال مطمئن و ترتیب انتقال پیام های استفاده می شوند.

همچنین به آن ها مدیریت می کنند.

receive window: دامنه پنجره دریافت، طول آن 16 بیت است و برای کنترل جریان استفاده می شود. این بخش تعداد بایت های قابل قبول جهت دریافت را از سمت گیرنده مشخص می کند.

flag field: دارای 6 بیت است و از بیت ACK جهت اعتبارسنجی ارزش حمل شده در محدوده تایید استفاده می شود. بیت های RSTجهت برقراری و نیز قطع ارتباط مورد استفاده قرار می گیرد.

U: urgent مشخص كردن وجود اطلاعات

بررسی وجود A:ack

P: مشخص كردن ارسال اطلاعات

برقراری و قطع ارتباط بین دو RSF: host

هنگامی که بیت PSHبرابر یک می شود گیرنده را مجبور به تحویل بی درنگ داده (اولیت بالاتر) به لایه بالاتر می کند. بیت URGکه از آن برای مشخص کردن داده ای استفاده می شود که موجودیتی در لایه بالاتر در سمت ارسال به آن برچسب فوری اختصاص داده است.

header length: سایز هدر کخ 4 بیت است. هدر TCP می تواند طول متغیری را به دلیل وجود محدوده قابل گزینش در TCPاختیار نماید. options: با طولی متغیر و اختیاری که فرستنده و گیرنده به تعیین حداکثر اندازه قطعه MSSو یا مقیاس پنجره برای کاربرد شبکه های پرسرعت می پردازند.

Internet checksum, Urgent data pointer: آدرس 16 بیتی که آخرین بایت این داده اضطراری urgent data pointer: آدرس 16 بیتی که آخرین بایت این داده اضطراری لایه بالاتر را آگاه نموده و در سپس checksum آن جهت آشکار سازی بیت های خطا در یک بسته ارسال شده کاربرد دارد.

فرض کنید دو میزبان Aو Bدر حال برقراري ارتباط و دریافت اطلاعات از سرور C هستند. تفاوت TCP و UDPدر demultiplexing و multiplexing چگونه است؟

گرفتن داده ها از سمت فرستنده، قرداردن هدر و ارسال آنها به عنوان یک پیام به گیرنده مورد نظر، مالتی پلکس نامیده میشود. همچنین برای تحویل بخش های دریافتی در سمت گیرنده فرآیندهای لایه برنامه demultiplexing را برای گرفتن پیام انجام میدهند.

در پروتکل ICP، 4 بخش IP مبدا و مقصد، پورت مبدا و مقصد تعیین و شناسایی می شوند ولی در پروتکل UDP تنها دو بخش اطلاعات IP و پورت مقصد تعیین و شناسایی می شوند.

این تفاوت میان این دو پروتکل در واقع مفهوم شئی گرایی برای پروتکل TCP و ConnectionLess بودن برای UDP را نشان میدهند.

یک پروتکل قابل اطمینان را در نظر بگیرید که فقط از Negative Acknowledgement استفاده میکند. فرض کنید که فرستنده با فواصل زمانی طولامی دادههایی با مقدار کم را ارسال میکند.

آیا استفاده از فقط NAK بهتر است یا فقط ACK؟ شرح دهید.

حال فرض كنيد فرستنده دادههاي زيادي براي ارسال دارد و احتمال از دست دادن بستهها وجود دارد. در اين صورت استفاده از فقط NAK بهتر است يا فقط ACK؟ شرح دهيد.

الف) استفاده از ack بهتر است زیرا که دریافت ack که تصدیق رسیدن پیام است، هنگامی که پکت های کمی داشته باشیم از اینکه پیام نرسیدن آن ها را یکی یکی ارسال کنیم و منتظر آن بمانیم، بهینه تر عمل می کند و زمان کمتری صرف کرده و بازدهی را بالاتر می برد. در این پروتکل، تنها زمانی متوجه از بین رفتن بسته در ارتباط خواهیم شد که بسته بعدی دریافت

شود. بدین معنا که تا بسته n+1 دریافت نشود نخواهیم فهمید که بسته n دریافت شده است یا خیر. همچنین اگر تاخیر زیادی مابین ارسال بسته n و n+1 داشته باشیم، زمان زیادی طول می کشد که n

توسط پروتکل فقط NACK بازیابی شود. ب) چون اغلب داده ها زیاد است و احتمال اینکه بسته ها خراب شده یا ارسال نشوند زیاد است اگر

همچنین ممکن است به خطاهای نادر بخوریم که می توانیم از NACK استفاده کنیم ولی پروتکل تنها NACK این امکان را به ما نمی دهد که ACK را بفرستیم و صحت ارسال را در جا متوجه شویم. فرض کنید 5 تا SampleRTT اندازه گرفته شده برابر 106،120،140،90،115 میلی ثانیه باشند. EstimatedRTT را بعد از هر sample کنید. a=0.125و اولین تخمین را هم 100 در نظر بگیرید. همچنین DevRTT را بعد از هر نمونه محاسبه کنید با B=0.25 و مقدار

اولیه 5ms و نهایتا TimeoutIntervalرا برای هر کدام محاسبه کنید.

فرمول محاسبه:

EstimatedRTT = (x)SampleRTT +(1-x)EstimatedRTT

DevRTT = y |SampleRTT -EstimatedRTT| +(1-y)DevRTT

TimeoutInterval = EstimatedRTT +4\*DevRTT

#### 90ms:sampleRTT

EstimatedRTT = 0.125\*90 + 0.875\*107.76 = 105.54ms

DevRTT = 0.25\*|90-105.54|+0.75\*14.06 = 14.42ms

TimeoutInterval = 105.54 + 4\*14.42 = 163.22ms

#### 106ms:sampleRTT

EstimatedRTT = (0.125\*106) + (0.875\*100) = 100.75ms

DevRTT = (0.25\*(|106 - 100.75|)) + (0.75\*5) = 5.06ms

TimeoutInterval = 100.75 + (4 \* 5.06) = 120.99ms

### 115ms:sampleRTT

EstimatedRTT = 0.125\*115 +0.875\*105.54 = 106.71ms

DevRTT = 0.25\*|115-106.71| +0.75\*14.42 = 12.88ms

TimeoutInterval = 106.71+4\*12.88 = 158.23ms

### 120ms :sampleRTT

EstimatedRTT = (0.125\*120) + (0.875\*100.75) = 103.15ms

DevRTT = (0.25\*(|120-103.15))| + (0.75\*5.06) = 8ms

TimeoutInterval = 103.15 + (4\*8) = 135.15ms

#### 140ms :sampleRTT

EstimatedRTT = 0.125\*140 + 0.875\*103.15 = 107.76ms

DevRTT = 0.25\*|140-107.76|+0.75\*8 = 14.06ms

TimeoutInterval = 107.76 + 4\*14.06 = 164ms

فرض کنید یک فایل بزرگ با حجم L بایت از میزبان Aبه Bارسال میشود. فرض کنید مقدار MSSبرابر 536 بایت باشد.

بزرگترین مقدار Lچقدر باشد تا sequence numberتمام نشوند؟ با فرض اینکه در TCPفیلد sequence number 32بیتی می باشد.

با استفاده از حجمی که در قسمت قبل به دست آوردید فرض کنید درکل Mbps 200 بایت هدر به هر سگمنت اضافه می شود وبر لینکی با نرخ 200 فرستاده می شود. با صرف نظر از کنترل جریان و تراکم چقدر طول می کشد تا این فایل انتقال یابد؟

Sequence number با توجه به هر تکه(segment) افزایش نمییابد و اندازه MSS در اینجا کاربردی ندارد.، حداکثر اندازه فایل به سادگی تعداد بایت های قابل نمایش با 32 بیت یعنی 2^32 بیت یا 4.294 گیگابیت است.

MSS = 536 byte

R = 200 Mbps

Header Size = 66 byte

segment = 
$$\left[\frac{2^{32}}{536}\right]$$
 = 8,012.999 bytes

+ 66 bytes of header

$$2^32 + 528,857,934 = 4.824 * 109$$
 bytes

Time to send = 
$$\frac{42824 * 10^9}{200 * 10^6}$$
 = **24**. **12** sec

24.12ثانیه طول می کشد تا ارسال شود.

فرض کنید 10 بسته به سمت گیرنده ارسال میشود. اگر بسته سوم و هفتم در اولین دفعه ارسالشان گم شوند و به مقصد نرسند، با فرض اندازه پنجره ارسالی 5، براي سه حالت GBN ،SR تعداد کل دفعات ارسال بسته و نیز تعداد کل ACKها را محاسبه نمایید. فرض کنید مدت زمان Time out بیشتر از زمان ارسال 10 بسته باشد. با این توضیح، به نظر شما در کدام حالت سریعتر هر 10 بسته به مقصد میرسند. چرا؟

GBN	15	دفعات ارسال
	13	دفعات ACK
Selective Repeat	12	دفعات ارسال
	10	دفعات ACK
1		
ТСР	12	دفعات ارسال
	10	دفعات ACK

سریع ترین حالت روش TCP می باشد زیرا در صورت وجود تصدیق تکراری (Ack duplicate) بلافاصله پکت را دوباره ارسال میکند.

# FINISH