

Electromagnétisme

Chapitre 1: Les milieux diélectriques


Mohammed JORIO
Professeur
FST Fès

Introduction

- Un milieu est dit diélectrique s'il ne contient pas de charges électriques susceptibles de se déplacer de façon macroscopique. Il ne peut pas conduire le courant (contrairement aux conducteurs, où les charges sont libres et se déplacent macroscopiquement). C'est un isolant électrique.
- Contrairement aux conducteurs (en équilibre électrostatique) où le champ \vec{E} est nul en son sein, ce dernier pénètre à l'intérieur du diélectrique et agit sur les porteurs de charge de la matière. Ces porteurs, électrons ou ions, ne peuvent se déplacer librement sous l'effet du champ (déplacements à l'échelle de l'atome, de l'ordre de l'Angström. Mouvements microscopiques). Ils restent attachés aux atomes, molécules ou cristallins. Ces porteurs sont appelés des <u>charges liées</u>.
- Cependant, malgré l'impossibilité des diélectriques de conduire le courant, ils présentent de nombreuses caractéristiques électriques. Il peut acquérir un <u>moment</u> <u>dipolaire électrique</u> sous l'action d'un champ électrique.

Exemples de diélectrique

- Le verre, certains plastiques (revêtement des câbles électriques)
- les condensateurs les plus courants sont constitués de deux armatures conductrices séparées par un diélectrique (par exemple du tantale (peu coûteux), du mica, des films plastiques ou paraffinés, du titanate de baryum, etc...).





Expérience de Faraday


Permet de mettre en évidence certaines propriétés générales des diélectriques.

Expérience 1

Un condensateur de capacité $C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$, maintenu à une tension U constante grâce à un générateur. Si on introduit une lame d'un diélectrique entre les armatures, on constate que la charge du condensateur augmente. La capacité $C = \frac{Q}{U}$ a elle aussi augmenté. Des charges supplémentaires ont été fournies par le générateur pour maintenir la tension constante. L'augmentation de la capacité dépend de la nature du matériau et non de la tension appliquée $C = \frac{\varepsilon S}{e}$.


$$C$$
 est reliée à C_0 par $C = \varepsilon_r C_0$ $(\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} > 1)$.

 $(\varepsilon_r \ est \ la \ permittivit\'e \ relative \ du \ mat\'eriau)$



Expérience 2

Le condensateur étant chargé et isolé $V_0 = \frac{Q_0}{c_0}$. on introduit un diélectrique, il apparaît des charges (de polarisation) qui modifient le potentiel et donc la capacité $V = \frac{Q}{c} = \frac{Q_0}{c}$ C est reliée à C_0 par $C = \varepsilon_r C_0$



Polarisation

La polarisation provient en général de l'orientation d'un dipôle électrique, induit ou permanent (spontané), en présence d'un champ appliqué (champ extérieur).

-q

Un dipôle électrique est formé par deux charges q de signes opposés séparées par une distance l. Le moment dipolaire électrique \vec{p} (grandeur microscopique) est défini par :

$$\vec{p} = q\vec{l}$$
 (unité: C.m)

Habituellement, lorsqu'un matériau diélectrique se dégrade le nombre de dipôles électriques augmente et donc le courant de polarisation, relié au mouvement des dipôles, augmente aussi. La polarisation due à ces dipôles correspond à la somme vectorielle de tous les dipôles par unité de volume. On peut donc définir la polarisation \vec{P} , appelé aussi vecteur polarisation ou moment dipolaire (grandeur macroscopique). Il décrit les propriétés électriques du diélectrique

$$\vec{P} = N\vec{p}$$
 (unité: $C.m^{-2}$)

$$\vec{P} = rac{d\vec{p}}{dV}$$
 Elle désigne aussi la densité de dipôles électriques

Mécanismes de polarisation

Polarisation électronique:

Résulte du déplacement du nuage électronique autour des atomes.

Le diélectrique n'a pas de dipôles permanents.


Le champ appliqué les crée et les oriente dans son sens.

Polarisation ionique:


Résultat de la déformation des mailles dans le réseau cristallin.

Polarisation dipolaire:

Appelé aussi polarisation par orientation, elle concerne les diélectriques qui disposent de moments dipolaires permanents (Exemple: H_2O). Le champ appliqué les orientent dans son sens.




 G_{+-} : barycentre des charges + et -




La polarisation \vec{P} est à l'origine d'un champ \vec{E}_p qui modifie le champ appliqué \vec{E}_a .

Le champ total sera: $\vec{E} = \vec{E}_a + \vec{E}_p$

En présence de \vec{E} , chaque dipôle acquiert une énergie potentielle $w = -\vec{P}_0$. $\vec{E} = -P_0$. $E \cos\theta$. Les dipôles tendent à s'aligner avec \vec{E} (énergie minimale lorsque \vec{P}_0 et \vec{E} sont de même sens), sauf que l'agitation thermique perturbe cette orientation. Toutefois, \vec{E} exerce une force de rappel, et en moyenne il y a alignement des dipôles.






En absence de \vec{E} , orientation aléatoire des dipôles $\vec{P} = \sum \vec{P}_0 = \mathbf{0}$

En présence de \vec{E} , orientation préférentielle dans le sens de \vec{E} $\vec{P} \neq 0$

A basses températures, l'agitation thermique est réduite et les dipôles s'orientent sans contrainte avec \vec{E}



Interprétation de l'expérience 1

Le condensateur maintenu à une tension *U* constante. Avec l'introduction de la lame, on note la présence d'un courant qui circule, c'est le courant de déplacement qui diminue avec le temps, dépendamment du mécanisme de polarisation. En effet, sous l'action d'un champ externe, un champ interne causé par la polarisation, s'oppose au champ appliqué. Pour combattre ce champ, de nouvelles charges doivent être amenées par le générateur sur les armatures du condensateur. On distingue alors deux types de charges, les charges libres et les charges liées. Ces dernières existent sur la surface et dans le volume si la polarisation n'est pas uniforme.

Dans le vide
$$\vec{E}_a = \frac{\sigma_l^0}{\varepsilon_0} \vec{n}$$

Dans le diélectrique $\vec{E} = \frac{\sigma_l}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \vec{n}$

À potentiel constant, $V = V_0$ et donc $\vec{E} = \vec{E}_a$


D'où
$$\sigma_l = \varepsilon_r \sigma_l^0$$
 et $Q = Q_0 \varepsilon_r \implies C = C_0 \varepsilon_r$


Interprétation de l'expérience 2

Dans le vide
$$\vec{E}_a = \frac{\sigma_l}{\varepsilon_0} \vec{n}$$


Dans le diélectrique
$$\vec{E} = \frac{\sigma_l}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \vec{n}$$
 $d'où \vec{E} = \frac{\vec{E}_a}{\varepsilon_r}$ $et. \ V = \frac{V_0}{\varepsilon_r}$

$$Q_0 = C_0 V_0$$
 $Q = Q_0 = CV$ $d'où$ $C = C_0 \varepsilon_r$







condensateur chargé, générateur maintenu



la charge libre augmente, pour que la charge totale $(\sigma_l + \sigma_{p_l})$, et donc V, soient constants



condensateur chargé, puis isolé



le potentiel diminue, car la charge totale $(\sigma_l + \sigma_{p_1})$ est moindre

Rigidité diélectrique

La rigidité diélectrique d'un milieu isolant représente la valeur maximum du champ électrique que le milieu peut supporter avant le déclenchement d'un arc électrique (donc d'un court-circuit). On utilise aussi l'expression *champ disruptif*. Pour un condensateur, quand cette valeur est dépassée, il est détruit. La valeur maximale de la tension électrique appliquée aux bornes, est appelée *tension de claquage* du condensateur. Si le champ électrique dépasse la rigidité diélectrique du matériau, on parle de claquage, et le matériau peut voir ses propriétés physiques modifiées, parfois de façon réversible, et parfois de façon irréversible.


Le champ disruptif de l'air

L'air est un fort isolant. Mais sous de fortes tensions, les électrons qui composent les atomes des molécules de l'air sont littéralement arrachés à leur orbite de valence pour participer à la conduction électrique : la foudre traverse alors l'atmosphère. La valeur du champ disruptif de l'air la plus communément admise est : 36 000 V.cm⁻¹ Cette interprétation étant plus connue sous le nom de « règle des 30 000 V.cm⁻¹».

Champs et potentiels électriques de polarisation

<u>Rappel:</u> Le potentiel créé par un dipôle de moment \vec{p} en un point M est donné par: $V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}.\vec{r}}{r^3}$

Considérons un élément de volume $d\tau$ d'un diélectrique, centré autour du point Q. $d\tau$ se comporte comme un dipôle élémentaire de moment $d\vec{p} = \vec{P}d\tau$. (\vec{P} est le vecteur polarisation au point Q). Le potentiel créé au point M extérieur est:



$$dV(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{d\vec{p}. \overrightarrow{QM}}{OM^3} \qquad \overrightarrow{QM} = \vec{r} \qquad \text{On a} \quad \overrightarrow{grad}_M\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\vec{r}}{r^3} = -\overrightarrow{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right)$$

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \overrightarrow{grad}_Q\left(\frac{1}{r}\right) \overrightarrow{P} d\tau \qquad \text{Sachant que } div\left(f\overrightarrow{A}\right) = f. \, div(\overrightarrow{A}) + \overrightarrow{grad}(f). \, \overrightarrow{A};$$

$$V(M) \ s \ '\acute{e}crit: \qquad V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \left[div_Q \left(\vec{P} \over r \right) - \frac{1}{r} div_Q (\vec{P}) \right] d\tau = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \ div_Q \left(\vec{P} \over r \right) d\tau - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{1}{r} div_Q (\vec{P}) d\tau$$

Finalement, on a
$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\vec{P} \cdot \vec{n}}{r} dS - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{div_Q(\vec{P})}{r} d\tau$$

Par analogie avec le potentiel créé par des distributions de charges libres $dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$, le potentiel V(M) a pour source

les charges de polarisation, de densité:

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\vec{P} \cdot \vec{n}}{r} dS - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{div_Q(\vec{P})}{r} d\tau$$


Densité Surfacique des charges de polarisation $\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{n}$

Densité Volumique des charges de polarisation $\rho_p = -div_Q(\vec{P})$

Ces charges de polarisation, appelées aussi charges fictives ou liées, correspondent à des excédents locaux de charges liées du fait de la polarisation

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\sigma_p}{r} dS + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho_p}{r} d\tau$$

Le potentiel créé par le diélectrique polarisé est la somme de deux potentiels créés par deux distributions de charges fictives (de polarisation ou liées) (en surface et dans le volume) placées dans le vide.



Le champ électrique créé par les charges de polarisation, appelé aussi champ dépolarisant, est obtenu soit par un calcul direct, soit par l'application du théorème de Gauss ou à partir du potentiel $(\vec{E}_p = -\overrightarrow{grad}(V_p))$.

Le champ total existant dans le diélectrique est: $\vec{E} = (\vec{E}_a) + (\vec{E}_p)$ Champ polarisant
Champ polarisant

Remarques

• Le diélectrique est globalement neutre, la charge totale de polarisation est:

$$Q_{tot} = \iiint \rho_p \, d\tau + \iint \sigma_p \, dS$$
$$= \iiint -div_Q(\vec{P}) \, d\tau + \iint \vec{P} \cdot \vec{n} \, dS$$
$$= -\iint \vec{P} \cdot d\vec{s} + \iint \vec{P} \cdot d\vec{s} = 0$$

• Si en plus, le diélectrique porte des charges libres de densité volumique ρ_l et de densité surfacique σ_l , le potentiel devient:

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\sigma_p + \sigma_l}{r} dS + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho_p + \rho_l}{r} d\tau$$

- Si la polarisation est uniforme, $\vec{P} = \vec{cte}$, alors $\rho_p = -div_Q(\vec{P}) = 0$; il reste uniquement les charges de polarisation en surface.
- On peut introduire l'équation de conservation des charges de polarisation. En régime variable, la position d'un électron soumis à un champ électrique est elle même variable. Il lui correspond donc un courant de polarisation \vec{J}_p , qui ont des effets thermiques ou source de champ magnétique.

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho_p = -div(\vec{P}) \right) \qquad \text{Soit} \qquad div \left(\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right) + \frac{\partial \rho_p}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{J}_p = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

Vecteur déplacement électrique

Dans un diélectrique polarisé ($\rho_p \neq 0$), contenant des charges libres ($\rho_l \neq 0$), le théorème de Gauss sous sa forme locale est donné par:

$$div(\vec{E}) = \frac{(\rho_l + \rho_p)}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_l}{\varepsilon_0} - \frac{div(\vec{P})}{\varepsilon_0} \quad soit \quad div(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = div(\vec{D}) = \rho_l \qquad \boxed{\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon \vec{E}}$$

 \vec{D} est appelé indifféremment: déplacement électrique s'exprime en Coulomb/m²

excitation électrique induction électrique densité de flux électrique

L'intérêt d'utiliser \overrightarrow{D} réside dans le fait qu'il est relié aux charges libres. Leur densité ρ_l est plus facile à quantifier que ρ_n

Le théorème de Gauss s'écrit sous:

Sa forme locale
$$div(\vec{D}) = \rho_l$$

Sa forme locale $div(\vec{D}) = \rho_l$ Sa forme intégrale $\iint \vec{D} d\vec{S} = Q_l$

Dans le cas général:

$$div(\vec{D}) = \rho_l \iff div(\vec{E}) = \frac{\rho_l + \rho_p}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_{tot}}{\varepsilon_0}$$

$$\iint \vec{D} \, d\vec{S} = Q_l \iff \iint \vec{D} \, d\vec{S} = \frac{Q_{tot}}{\varepsilon_0}$$

Remarques

- Pour un diélectrique polarisé et non chargé, $\rho_l = 0$ et $\sigma_l = 0 \implies div(\vec{D}) = 0$. On a donc \vec{D} à flux conservatif
- Dans le vide $\vec{P} = 0 \implies \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} \implies div(\vec{D}) = div(\varepsilon_0 \vec{E}) = \rho_l \implies div(\vec{E}) = \frac{\rho_l}{\varepsilon_0}$

Propriétés des milieux diélectriques

La réaction du diélectrique au champ électrique appliqué est caractérisé par la relation entre \vec{P} et \vec{E} (pas trop élevé). On écrit:

$$\overrightarrow{P} = \varepsilon_0 \chi \overrightarrow{E}$$

 $\chi > 0$ est la susceptibilité électrique. $\vec{E} = \vec{E}_a + \vec{E}_p$ Caractérise la polarisation

$$\vec{E} = \vec{E}_a + \vec{E}_p$$

• Pour un milieu linéaire $\vec{P} = \varepsilon_0[\chi(M)]\vec{E}$

 $[\chi]$ est une matrice 3x3

• Pour un milieu linéaire et homogène $\vec{P} = \varepsilon_0[\chi]\vec{E}$

 $[\chi]$ ne dépend pas de la position (point M)

Pour un milieu linéaire, homogène et isotrope (LHI) $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$

 χ ne dépend d'aucune direction de l'espace

Relation entre \overrightarrow{D} et \overrightarrow{E}

$$\overrightarrow{D} = \varepsilon_0 \overrightarrow{E} + \overrightarrow{P} = \varepsilon_0 \overrightarrow{E} + \varepsilon_0 \chi \overrightarrow{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \overrightarrow{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r) \overrightarrow{E} = \varepsilon \overrightarrow{E}$$

Permittivité relative > 1


Permittivité absolue (Farad/m) > ε_0

Matériau	Phase	Χe
Air	Gaz	0.0057
H ₂	Gaz	0.228
02	Gaz	0.507
H ₂ O	Liquide polaire	80
Benzène	Liquide non polaire	2.8
NaCl	Solide cristallin	5.8
BaTiO ₃	Solide cristallin	1760 à 120°C

Exemple du condensateur à lames parallèles

- ✓ Condensateur rempli par un diélectrique LHI
- \checkmark Les charges libres des armatures créent le champ $\vec{E}_0 = \frac{\sigma_{libre}}{\varepsilon_0} \vec{e}_z$
- \checkmark \vec{E}_0 induit dans le diélectrique une polarisation dans le même sens.
- ✓ Il apparaît sur les faces du diélectrique des charges de polarisation

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \vec{n} = \pm P$$



 \checkmark Les charges de polarisation créent un autre champ dans le diélectrique, champ dépolarisant de sens opposé à \vec{E}_0

$$\vec{E}_P = -\frac{\sigma_p}{\varepsilon_0}\vec{e}_Z = -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

- \checkmark \vec{E}_P est de sens opposé à \vec{E}_0
- ✓ Le champ total dans la plaque $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_P = \vec{E}_0 \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$

• Le vecteur polarisation en fonction de \vec{E}_0

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0 \chi \left(\vec{E}_0 - \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} \right) \quad soit \quad (1 + \chi) \vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}_0 \quad \implies \vec{P} = \frac{\varepsilon_0 \chi}{(1 + \chi)} \vec{E}_0$$

• \vec{E}_P et \vec{E} en fonction de de \vec{E}_0

$$\vec{E}_P = -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} = -\frac{\chi}{(1+\chi)}\vec{E}_0$$
 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_P = \frac{1}{(1+\chi)}\vec{E}_0$

• On déduit la capacité C du condensateur d'espacement e et porté au potentiel U

$$\vec{E}_0 = \frac{\sigma_{libre}}{\varepsilon_0} \quad la \ charge \ libre \qquad Q = \sigma_{libre} \ S = \varepsilon_0 E_0 S$$

$$U = eE \quad soit \quad U = e \frac{1}{(1+\chi)} E_0 \qquad \qquad d'où \quad C = \frac{Q}{U} = \frac{(1+\chi)}{e} \varepsilon_0 S = \frac{\varepsilon S}{e}$$

• On peut déterminer la capacité C à partir de l'excitation électrique

$$D = \sigma_{libre}$$
 avec $D = \varepsilon E = \varepsilon \frac{U}{e} = \sigma_{libre} = \frac{Q}{S}$ finalement $C = \frac{\varepsilon S}{e}$

Conditions de continuité à la surface de séparation de deux milieux

Que se passe-t-il à l'interface entre deux milieux pour \vec{E} et \vec{D} ?

Considérons une surface chargée avec une densité σ_{libre} , séparant deux milieux LHI de permittivité ε_1 et ε_2

Composante normale de \overrightarrow{D} et \overrightarrow{E}

Soit
$$\vec{D} = \vec{D}_t + \vec{D}_n$$

 \overrightarrow{D}_t et \overrightarrow{D}_n sont les projections du vecteur \overrightarrow{D} respectivement tangentiellement et perpendiculairement à la surface de séparation.

En appliquant le théorème de Gauss sur un cylindre de <u>hauteur infiniment petite</u> avec des surfaces de base S_1 (resp S_2) dans le milieu 1 (resp 2):

$$d\phi(\vec{D}) = \vec{D}.\,d\vec{S} = dQ_{libre} = \sigma_{libre}.\,ds$$

$$d\phi(\vec{D}) = \vec{D}_1 \cdot d\vec{S}_1 + \vec{D}_2 \cdot d\vec{S}_2 + d\phi_{lat}$$

$$dS = dS_1 = dS_2$$
$$\vec{n} = \vec{n}_{2 \to 1}$$


Les surfaces S_1 et S_2 sont très proches de la surface de séparation \longrightarrow $d\phi_{lat} = 0$

$$(\vec{D}_1 - \vec{D}_2) \vec{n} dS = dQ_{libre} = \sigma_{libre} dS$$
 soit $(\vec{D}_1 - \vec{D}_2) \vec{n} = \sigma_{libre}$ \longrightarrow $D_{1n} - D_{2n} = \sigma_{libre}$

On a donc discontinuité de D_n lorsque $\sigma_{libre} \neq 0$, continuité dans le cas contraire


La composante normale de \vec{E} est discontinue dans tous les cas

$$\varepsilon_1 E_{1n} - \varepsilon_2 E_{2n} = \sigma_{libre}$$



Composante tangentielle de \overrightarrow{D} et \overrightarrow{E}

On s'intéresse à la continuité de la composante tangentielle au niveau de la surface de séparation, AD et BC sont pris proches de 0. AB et CD sont parallèles à \overrightarrow{dl} .



$$\oint \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl} = \iint \overrightarrow{rot} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Théorème de Stokes Ampère

AB et CD sont suffisamment petits pour considérer \vec{E} constant sur ces distances $\implies \iint \vec{rot} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$

$$\oint \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0 = \int_{AB} + \int_{CD} + \int_{CD} + \int_{DA} = 0$$

$$= 0 \ car \ dl \ infiniment \ petit$$

$$\text{soit} \qquad \boxed{E_{t1} = E_{t2}} \quad \text{et} \qquad \boxed{\frac{D_{t1}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{t2}}{\varepsilon_2}}$$

La composante tangentielle de \vec{E} est continue à la traversée de la surface de séparation entre deux milieux

<u>Remarque</u>


$$\left(\vec{D}_1 - \vec{D}_2\right)\vec{n} = \sigma_{libre} \quad or \qquad \vec{D}_i = \varepsilon_0\vec{E}_i + \vec{P}_i = \varepsilon\vec{E}_i \quad soit \qquad \varepsilon_0(\vec{E}_1 - \vec{E}_2).\,\vec{n} + (\vec{P}_1 - \vec{P}_2).\,\vec{n} = \sigma_{libre}$$

Comme
$$\vec{P}_1 \cdot \vec{n} + \vec{P}_2(-\vec{n}) = \sigma_{p1} + \sigma_{p2} = \sigma_p$$
 $\Longrightarrow (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \cdot \vec{n} = \frac{\sigma_{libre} + \sigma_p}{\varepsilon_0}$

$$(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \vec{n}_{1\rightarrow 2} = \sigma_{libre} \qquad \vec{E}_{t1} = \vec{E}_{t2}$$

$$si \sigma_{libre} = 0$$
 $\varepsilon_1 E_1 \sin(\alpha_1) = \varepsilon_2 E_2 \sin(\alpha_2)$

$$\varepsilon_1 E_1 \cos(\alpha_1) = \varepsilon_2 E_2 \cos(\alpha_2)$$



$$d'où$$
 $\frac{\tan(\alpha_1)}{\varepsilon_1} = \frac{\tan(\alpha_2)}{\varepsilon_2} \implies \frac{\tan(\alpha_1)}{\varepsilon_{r1}} = \frac{\tan(\alpha_2)}{\varepsilon_{r2}}$

Cette relation caractérise la réfraction des lignes de champ à la traversée de la surface S. En passant dans un milieu à ε plus élevé, le champ \vec{E} s'écarte de la normale

Considérons une surface parcourue par un courant de densité \vec{j}_{libre} et séparant deux milieux μ_1 et μ_2 .

Composante normale de \vec{B} et \vec{H}


Le flux est conservatif $div \vec{B} = 0$

$$d\phi(\vec{B}) = \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 + \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_2 + d\phi_{lat} = 0$$

 $d\phi_{lat} \rightarrow 0$ (les surfaces de base du cylindre tendent vers la surface de séparation.

$$\vec{B}_1 \cdot \vec{n}_1 \ dS_1 + \vec{B}_2 \cdot \vec{n}_2 \ dS_2 = 0 \quad soit \quad (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) \cdot \vec{n} = 0 \implies B_{1n} = B_{2n}$$

La composante normale de \vec{B} est continue à la traversée de la surface de séparation entre deux milieux




$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

Composante tangentielle de \vec{B} et \vec{H}

On applique le théorème d'Ampère pour le contour ABCD

$$\oint \vec{H} \cdot \vec{dl} = I_{libre} = \iint_{AB} \vec{H}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \iint_{CD} \vec{H}_2 \cdot d\vec{l}_2 + \iint_{DA} \vec{H}_3 \cdot d\vec{l}_2 + \iint_{BC} \vec{H}_3 \cdot d\vec{l}_3 + \iint_{BC} \vec{H}_3 \cdot d\vec{l}_3 + \iint_{CD} \vec{H}_3$$



$$\int (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) \cdot d\vec{l} = I_{libre} = \int \vec{J}_{libre} \cdot d\vec{l} \qquad \text{Soit} \qquad \int (H_{t1} - H_{t2}) d\vec{l} = \int \vec{J}_{libre} \cdot d\vec{l}$$

$$(H_{t1} - H_{t2}) = j_{libre} \qquad \qquad \vec{H}_{t2} - \vec{H}_{t1} = \vec{J}_{libre} \wedge \vec{n}_{12}$$

$$Si \vec{j}_{libre} = 0 \ on \ a \ alors \ H_{t1} = H_{t2}$$

La composante tangentielle de *H* est continue dans ce cas

Energie potentielle électrostatique d'une distribution de charges en présence d'un diélectrique

<u>Rappel:</u> l'énergie potentielle d'une charge q placée dans une région où règne un potentiel V est $E_P = qV$, et on montre que pour une distribution volumique de charge libres, dans un volume τ , de densité ρ_l dans une région de potentiel V on a:

$$E_P = \frac{1}{2} \iiint \rho_l V d\tau$$

S'il y a des diélectriques autour de la distribution de charge ρ_l , l'expression de l'énergie potentielle électrostatique reste inchangée. Les charges de polarisation (ρ_{pol} et σ_{pol}) dans le diélectrique n'interviennent pas explicitement car elles ne sont pas transportées depuis l'infini, mais créées sur place.

$$div\vec{D} = \rho_l \implies E_P = \frac{1}{2} \iiint_{\tau} V \ div\vec{D} \ d\tau$$

$$E_P = \frac{1}{2} \iiint_{\tau} (div\vec{D}) \ V \ d\tau = \frac{1}{2} \iiint_{espace} (div\vec{D}) \ V \ d\tau$$

$$E_{P} = \frac{1}{2} \iiint_{espace} div(\vec{D} \ V) d\tau - \frac{1}{2} \iiint_{espace} \vec{D} \ \overrightarrow{grad} V d\tau = \frac{1}{2} \iint_{S} \vec{D} \ V \ d\vec{S} + \frac{1}{2} \iiint_{espace} \vec{D} \ \vec{E} d\tau \qquad \qquad div(\vec{D} \ V) = V(div\vec{D}) + \vec{D} \ \overrightarrow{grad} V d\tau = \frac{1}{2} \iint_{espace} \vec{D} \ \vec{V} \ d\vec{S} + \frac{1}{2} \iiint_{espace} \vec{D} \ \vec{E} d\tau$$

S la surface délimitant tout l'espace qu'on supposera une sphère de rayon $r \to \infty$, soit $V \sim \frac{1}{r}$, $|\vec{D}| = |\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}| \sim \frac{1}{r^2}$ $dS \sim r^2 \Longrightarrow V \vec{D} \ d\vec{S} \sim \frac{1}{r} \frac{1}{r^2} r^2 \sim \frac{1}{r} \frac{r \to \infty}{r} 0$

$$E_P$$
 devient: $E_P = \frac{1}{2} \iiint \overrightarrow{D} \overrightarrow{E} d\tau$

La densité d'énergie volumique $w = \frac{dE_P}{d\tau} = \frac{1}{2} \overrightarrow{D} \overrightarrow{E}$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \implies w = (\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2) + (\frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{P}) = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$
Densité d'énergie dans le vide (en absence du diélectrique)


Densité d'énergie nécessaire à la polarisation du diélectrique

Cas d'un condensateur plan rempli d'un LHI polarisé uniformément

$$\vec{E} = \vec{E}_0 - \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

$$w = \frac{dE_P}{d\tau} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \implies E_P = \frac{1}{2}\iiint \varepsilon E^2 d\tau = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \iiint d\tau = \frac{1}{2}\varepsilon (Ee)^2 \frac{S}{e}$$

$$E_P = \frac{1}{2}cV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{c}$$
Dans le vide $E = E_0 \implies E_{P0} = \frac{1}{2}c_0V^2$



$$\Delta E_P = E_P - E_{P0} = \varepsilon_r E_{P0} - E_{P0} = (\varepsilon_r - 1)E_{P0} \implies \Delta w = w - w_0 = (\varepsilon_r - 1)w_0 \qquad w > w_0$$


Férroélectricité

Les corps ferro-électriques sont une classe de <u>diélectriques</u> solides. L'intérêt de ces matériaux n'est pas seulement théorique ; leur très grande constante diélectrique, leurs propriétés non linéaires, tant électriques qu'optiques, sont exploitées dans de nombreuses applications (condensateurs, transducteurs, doubleurs de fréquences, etc.). Leurs propriétés générales se déduisent des propriétés électriques des atomes qui les constituent.

Dans quelques édifices cristallins, les moments élémentaires s'ordonnent spontanément dans des directions déterminées par la structure cristalline et il apparaît, même en l'absence d'un champ appliqué, une polarisation spontanée. De tels corps sont appelés ferro-électriques.

Le sens de la polarisation électrique spontanée peut être inversé sous l'action d'un champ électrique convenablement choisi en direction, sens et grandeur ; cette polarisation disparaît au-dessus d'une certaine température dite température de transition. La signature d'un matériau ferroélectrique est le <u>cycle d'hystérésis</u> de la polarisation en fonction du champ électrique appliqué.

Les matériaux ferroélectriques sont caractérisés par une permittivité relative extrêmement élevée, de l'ordre de 10³ et même 10⁴. Toutes leurs propriétés électriques sont très sensibles à la température. La ferroélectricité disparaît au-delà d'une température appelée température de Curie ferroélectrique.



$$\overrightarrow{P} = \varepsilon_0 \chi \overline{P}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$
 $\chi = \varepsilon_r - 1 = \frac{n\alpha}{1 - \frac{n\alpha}{3}}$ Lorsque $n\alpha = 3$ $\chi \to \infty$

Lorsque
$$n\alpha = 3$$

$$\prime \to \infty$$

 $n \sim \frac{1}{T}$ quand T diminue le cristal se contracte et n augmente $\to \chi \nearrow \sim 5000$

$$\varepsilon_r \sim \frac{n\alpha}{1 - \frac{\alpha}{3T}} \sim \frac{A}{T - T_C}$$

 $\varepsilon_r \sim \frac{n\alpha}{1 - \frac{\alpha}{2T}} \sim \frac{A}{T - T_C}$ T_C température critique de transition de Curie

Lorsque *T atteint T_C* apparition d'un état ferroélectrique caractérisé par l'apparition d'un état de polarisation spontanée en absence de champ électrique appliqué.