

# Documentation : Configuration AD et Jonction des Postes

Ce document détaille la mise en place du laboratoire d'audit, de la configuration du serveur à l'intégration optimisée des postes clients.

## Étape 1 : Préparation du Serveur (SRV-AD-01)

Avant de devenir un contrôleur de domaine, le serveur doit avoir une base réseau inattaquable.

### 1. Adressage IP Fixe :

- Accéder aux propriétés de la carte Ethernet via le **Centre Réseau et partage**.
- Configurer l'IP sur 10.\*.\*.20 avec le masque 255.255.255.128 (/25).
- **DNS** : Définir le serveur DNS sur 127.0.0.1 (le serveur s'interrogera lui-même).

### 2. Identité du Système :

- Renommer l'ordinateur en SRV-AD-01 pour faciliter le repérage lors de l'audit.
- Redémarrer la machine pour valider le changement.

## Étape 2 : Installation et Promotion AD DS

C'est l'étape qui transforme Windows Server en cerveau du réseau.

### 1. Ajout du Rôle :

- Via le **Gestionnaire de serveur**, cliquer sur *Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités*.
- Sélectionner **Services de domaine Active Directory**.

### 2. Configuration de la Forêt :

- Une fois le rôle installé, cliquer sur le drapeau de notification et choisir **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.
- Sélectionner **Ajouter une nouvelle forêt** et entrer le nom : lab.local.
- Définir un mot de passe de restauration (DSRM) et ignorer l'avertissement de délégation DNS.

## Étape 3 : Remédiation des Clients (Windows 11

## Éducation)

Le passage d'un compte cloud (Azure AD) à un domaine local est souvent bloqué sur les versions étudiantes.

1. **Forcer la création d'un compte local :**
  - Ouvrir un **CMD en Administrateur**.
  - Exécuter : `net user AdminLocal P@ssword123! /add`.
  - Exécuter : `net localgroup Administrateurs AdminLocal /add`.
2. **Détachement Azure AD :**
  - Se déconnecter de la session actuelle et ouvrir la session **AdminLocal**.
  - Aller dans *Paramètres > Comptes > Accès Travail ou École*.
  - Sélectionner le compte existant et cliquer sur **Déconnecter**.
3. **Renommage Standardisé :**
  - Ouvrir **PowerShell** en Administrateur.
  - Lancer : `Rename-Computer -NewName "CLI-WIN11"` puis redémarrer.

## Étape 4 : Optimisation de la Visibilité (DNS Inversé)

Pour que les outils comme **PingCastle** affichent des noms clairs au lieu d'IP, le DNS doit être configuré des deux côtés.

1. **Côté Serveur (Zone Inversée) :**
  - Ouvrir la console **DNS**.
  - Faire un clic droit sur *Zones de recherche inversée > Nouvelle zone*.
  - Créer une zone IPv4 pour l'ID réseau 10.\*.\*.
2. **Côté Clients (Enregistrement) :**
  - Dans les propriétés IPv4 avancées, onglet **DNS**, saisir le suffixe lab.local.
  - Ouvrir le **Pare-feu Windows Defender** et activer la règle : "**Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - ICMPv4-Entrée)**" pour le profil Domaine.
  - Forcer l'inscription avec la commande : `ipconfig /registerdns`.

## Étape 5 : Création des Comptes de Test

Un audit de sécurité ne se fait jamais avec un compte Administrateur pour être réaliste.

1. Ouvrir **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** sur le serveur.
2. Faire un clic droit sur le dossier *Users > Nouveau > Utilisateur*.
3. Créer l'utilisateur **User-Test** (Login : utest).
4. C'est avec ce compte que nous ouvrirons une session sur le Windows 11 pour lancer

l'audit.

## Récapitulatif du Laboratoire

| Cible      | Identifiant        | IP        | Rôle dans l'Audit                      |
|------------|--------------------|-----------|----------------------------------------|
| SRV-AD-01  | LAB\Administrateur | 10.*.*.20 | Cible principale des attaques          |
| SAMBA-AD   | LAB\Administrator  | 10.*.*.35 | Cible principale des attaques          |
| CLI-WIN-11 | LAB\User-Test      | 10.*.*.26 | Point d'entrée de l'audit (PingCastle) |