Openstack Horizon interface web cliente

Table des matières

Connexion au tableau de bord Openstack Horizon	2
Tableau de bord Horizon	2
Comment changer son mot de passe	2
Comment consulter son quota (Stockage/VCPUs/RAM/Instances)	3
Comment gérer les accès à ces instances	3
Définition :	3
Création d'un groupe de sécurité	4
Filtrage des réseaux des instances cloud	5
Attention point important sur l'application des règles de filtrage	6
Réseaux d'instances Openstack	6
Images Openstack :	6
Création d'une instance Openstack	7
Paramètres de la section « Détails » :	7
Paramètres de la section « Source » :	8
Paramètres de la section « Gabarit » :	9
Paramètres de la section « Réseaux » :	10
Paramètres de la section « Ports réseaux » :	10
Paramètres de la section « Groupes de sécurité » :	11
Paramètres de la section « Paire de clés » :	12
Attention point important sur les paires de clés :	12
Paramètres de la section « Configuration » :	13
Paramètres de la section « Groupes de serveurs » :	14
Paramètres de la section « Scheduler Hints » :	14
Paramètres de la section « Métadonnées » :	15
Connexion à l'instance par un client SSH	17

Connexion au tableau de bord Openstack Horizon

L'adresse web de l'interface Horizon Openstack est :

https://iutdoua-os.univ-lyon1.fr/horizon


Attention cette interface web est uniquement accessible sur le campus de la doua.

Pour une utilisation externe, il faut utiliser le VPN de l'université.


Tableau de bord Horizon

Comment changer son mot de passe

Dans le coin supérieur gauche de l'interface Horizon, cliquer sur son login de connexion pour faire apparaître le menu puis sélectionner « Paramètres ».



Sélectionner « Changer le mot de passe » :



Attention, le mot de passe doit répondre aux contraintes de complexité imposées par l'Université Claude Bernard Lyon1 pour pouvoir être modifié.


- Il doit comporter au moins 8 caractères (la CNIL recommande 12 caractères),
- Il doit comporter au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre,
 - (les caractères spéciaux (non alphanumériques) sont autorisés),
- Il ne doit pas comporter des éléments de votre nom, de votre prénom ou de votre compte.

Comment consulter son quota (Stockage/VCPUs/RAM/Instances)

Il suffit de naviguer dans le menu « Projet/ Compute/ Vue d'ensemble ». Les limitations des ressources imposées à l'utilisateur sont :

- Instances : le nombre d'instance qu'il peut créer.
- Stockage de volumes : sa capacité de stockage.
- VCPUs : le nombre de VCPU qu'il peut utiliser.
- RAM : sa capacité de RAM.

Dès que l'une de ces ressources est entièrement consommée, l'utilisateur ne peut créer de nouvelles instances.



Comment gérer les accès à ces instances

Définition :

Un groupe de sécurité regroupe l'ensemble des règles de filtrage IP que l'utilisateur souhaite appliquer à une ou plusieurs de ses instances.


Il permet de limiter (protéger) l'accès à vos instances.

Chaque utilisateur possède un groupe de sécurité par défaut. Il peut en créer d'autres mais ne peut pas dépasser la limitation « Groupes de sécurité » qui lui est imposée (10 groupes de sécurité).

Création d'un groupe de sécurité


Dans le menu « Projet/ Réseau / Groupes de sécurité » : Créer un groupe de sécurité

Créer un groupe de sécurité



Cliquer sur « Gérer les Règles » du groupe de sécurité créé puis « Ajouter une règle » : On peut créer une règle de sécurité personnalisée ou alors utiliser un modèle.

×



Cette règle permet de donner l'accès SSH aux instances qui utilisent ce groupe. 0.0.0.0/0 signifie à partir de n'importe quelles adresses IP (toutes machines).

Filtrage des réseaux des instances cloud

Attention les groupes de sécurité ne permettent pas de définir des règles d'accès sur tous les ports existant car il y a avant tout un filtrage appliqué par le CISR sur les réseaux physiques utilisés par le cloud Openstack.

Le CISR, Centre Inter-Etablissement pour les Services Réseaux gère l'infrastructure réseau mutualisée des établissements membres :

- Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL).
- Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA).

Liste des ports autorisés actuellement :

```
Ports:
              Services:
80/443
              http/https
8080/8443
              http/https
22
              ssh
3306
              mysql
27017-27019 mongodb
3389
              rdp
5432
              postgresql
7946
              docker
6443
              kubernetes
```




🔼 Attention point important sur l'application des règles de filtrage.

Pour récapituler, on a en priorité :

- 1. L'application des règles de filtrage par le CISR sur les réseaux d'instances (définies par les enseignants et le service informatique de l'IUT). C'est le service informatique qui en fera la demande auprès du CISR.
- 2. L'application des règles de filtrage par les groupes de sécurités d'Openstack (défini par l'utilisateur).
- 3. L'application des règles de filtrage du pare-feu de l'instance si activé (défini par l'utilisateur).

Réseaux d'instances Openstack

Le menu « Réseaux » permet de lister l'ensemble des réseaux créés pour les instances Openstack. Il n'y a que l'administrateur qui a les autorisations pour la création et suppression des réseaux. C'est pendant la création d'une instance que l'utilisateur choisira un réseau.




Images Openstack:

Le menu « Images » permet de lister les images Openstack disponibles ainsi des informations sur le format du disque (ex QCOW2 QEMU Copy On Write) et la taille de l'image.

Il n'y a que l'administrateur qui a les autorisations d'ajout/suppression d'une image.

C'est pendant la création d'une instance que l'utilisateur choisira un des systèmes d'exploitation disponibles (Ubuntu, Fedora, CentOS..).




Création d'une instance Openstack

Paramètres de la section « Détails » :

Remplir les champs:

Cliquer sur

- Nom de l'instance
 - Pour un enseignant *nom-VMxx* (exemple Dupont-VM01).
 - Pour un étudiant *login-VMxx* (exemple p0123456-VM01).
- Zone de disponibilité (par défaut)
- Compteur (par défaut à 1 pour lancer une seule instance).




Faire « suivant ».

Paramètres de la section « Source » :

Remplir les champs:


- Sélectionner la source de démarrage : Image Créer un nouveau volume : Oui
- Taille du volume : dépend de votre installation et doit correspondre à un gabarit existant.
 Exemple : Taille du volume : 5
 Supprimer le volume ...: Oui
- Sectionner une image en cliquant sur la flèche 📩 exemple **Ubuntu-16.04**



Paramètres de la section « Gabarit » :


Sélectionner un gabarit qui correspond à la taille de votre volume fixé précédemment :

Attention l'icône signifie que vous ne pouvez pas sélectionner ce gabarit à cause de vos limitations imposées par votre quota sur vos ressources (Disque, CPU, RAM).




Paramètres de la section « Réseaux » :

Sélectionner un réseau disponible, exemple provider-vlan1391.




Paramètres de la section « Ports réseaux » :

Laisser par défaut.



Paramètres de la section « Groupes de sécurité » :


Sélectionner un groupe de sécurité.



Paramètres de la section « Paire de clés » :

Création d'une paire de clés pour une connexion ssh.

Cliquer sur « Créer Paire Clés »:






Attention point important sur les paires de clés :

Télécharger maintenant la paire de clé sur votre PC. Vous ne pourrez plus la télécharger ultérieurement.

A conserver précieusement et à ne communiquer à personne.



Paramètres de la section « Configuration » :

On peut télécharger ou saisir dans la fenêtre « Customization Script » un fichier script qui s'exécutera lors de la création de l'instance.


Si la première ligne de « Customization Script » est :

#cloud-config utilisation de cloud-init
#!/bin/sh utilisation d'un script bash

L'exemple ci-dessous est un script bash qui permet la configuration du proxy pour le gestionnaire des paquets d'Ubuntu. Cela permet l'utilisation des dépôts Ubuntu.


Il lance ensuite une mise à jour des paquets.

#!/bin/sh touch '/etc/apt/apt.conf.d/proxy' chmod 644 '/etc/apt/apt.conf.d/proxy' echo 'Acquire::http::Proxy "http://proxy.univ-lyon1.fr:3128/";' >> /etc/apt/apt.conf.d/proxy echo 'Acquire::https::Proxy "http://proxy.univ-lyon1.fr:3128/";' >> /etc/apt/apt.conf.d/proxy apt-get update && apt-get upgrade —y



Paramètres de la section « Groupes de serveurs » :


Laisser par défaut.



Faire Suivant.


Paramètres de la section « Scheduler Hints » :

Laisser par défaut.



Paramètres de la section « Métadonnées » :

Laisser par défaut.



Faire Lancer Instance.


Les taches suivantes s'exécutent :

- Block device mapping: création du volume disque.
- Génération : construction de l'instance.

Ci-dessous, une instance vient de démarrer.

Son adresse IP est 192.168.140.8

Etat de l'alimentation : En fonctionnement.



En cliquant sur le nom de l'instance « Ferreira-VM01 » on peut consulter diverses informations :

- « Vue d'ensemble » : récapitulatif de l'instance.
- « Journal » : les logs générés lors de la construction de l'instance.
- « Console » : pour vérifier le bon démarrage de l'instance (il n'est pas recommandé d'utiliser cette console pour administrer son instance, il faut utiliser une connexion ssh par clés).
- « Log des actions » : les requêtes exécutées tout au long de la vie de l'instance.

Connexion à l'instance par un client SSH


Utilisation du client SSH MobaXterm (gratuit).

- Lien de téléchargement : https://mobaxterm.mobatek.net/
- Lance une session « New session ». SSH est déjà sélectionné par défaut.

Remote host: l'adresse IP de l'instance.

Spécify username: ubuntu (nom par défaut des images cloud Ubuntu).

Use private key: Emplacement de votre clé créée précédemment (ferreira-cles.pem).



Faire OK.

```
* MobaXterm 10.2 *

(SSH client, X-server and networking tools)

> SSH session to ubuntu@192.168.140.8

• SSH compression : /

• SSH-browser : /

• X11-forwarding : / (remote display is forwarded through SSH)

• DISPLAY : / (automatically set on remote server)

> For more info, ctrl+click on help or visit our website

Welcome to Ubuntu 16.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-135-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://lubuntu.com/advantage

Get cloud support with Ubuntu Advantage Cloud Guest: http://www.ubuntu.com/business/services/cloud

7 packages can be updated.
7 updates are security updates.

//usr/bin/xauth: file /home/ubuntu/.Xauthority does not exist
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>". See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ferreira-vm01:~$
```