
동기식 입출력과 비동기식 입출력의 차이




- 프로세스 입장에서 먼저 보면 프로세스가 입출력 요청을 먼저 했으면 본인이 집적한게 아니라 운영 체제를 통해서 하기 때문에 사용자 프로세서는 운영체제에게 입출력 요청을 함
- 입출력은 오래 걸려서 수행 그 동안 입출력을 요청하는 프로세스가 입출력이 끝날 때 까지 기다려 야하면 그것은 동기식 입출력
- 사용자 프로세스가 입출력 요청을 한 다음 입출력이 진행되는 동안 그 프로세스가 cup가 instruction을 실행하면 비동기식 입출력이다
- 즉 동기식과 비동기식을 비교하면 프로세스가 입출력이 진행되는 동안에 cpu를 가지고 있든 아니든은 중요하지 않지만 입출력을 실행하지않고 기다리면 입출력이 끝나는것을 보고 instruction을 실행하면 동기식 입출력 요청을 해 두고 언젠가 그 입출력이 완료가 되겠지만 그 이전에 바로 instruction을 실행하게 되면 비동기식

동기식 구현 방법에 관한 설명

동기식 입출력과 비동기식 입출력

- → 동기식 입출력 (synchronous I/O)
 - ✓ I/O 요청 후 입출력 작업이 완료된 후에야 제어가 사용자 프로그램 에 넘어감
 - ✓ 구현 방법 1
 - I/O가 끝날 때까지 CPU를 낭비시킴
 - 매시점 하나의 I/O만 일어날 수 있음
 - ✓ 구현 방법 2
 - I/O가 완료될 때까지 해당 프로그램에게서 CPU를 빼앗음
 - I/O 처리를 기다리는 줄에 그 프로그램을 줄 세움
 - 다른 프로그램에게 CPU를 줌
- → 비동기식 입출력 (asynchronous I/O)
 - ✓ I/O가 시작된 후 입출력 작업이 끝나기를 기다리지 않고 제어가 사용자 프로그램에 즉시 넘어감
- 동기식은 프로세스가 I/O요청을 하고 완료될때까지는 일을 못함 근데 그 못하는 동안 CPU를 가지고 기다리면 구현 방법 1
- 어짜피 일 못할거 CPU는 다른 프로세스한테 당장 CPU가 있다면 일을 할 수 있는 프로세스한테 넘겨주자 그럼 구현 방법 2, 좀 더 효율적으로 사용하기 위해서 사용



- CPU를 가지고 프로세스가 실행이 되다가 I/O 요청을 하면 I/O큐에서 기다리고 수행 끝나면 다시 CPU를 기다리는 ready큐에 기다림
- 마지막 줄도 사실 같음
- cpu를 가지고 instruction을 실행하다가 오래걸리는 작업을 하면 보통 끝날 때 interrupt를 통해 알려준다. I/O작업을 하러가면 interrupt를 기다리게 되고 I/O가 끝나서 interrupt가 발생하게되면다시 cpu를 기다리는 ready 큐에서 기다린다.

Thread(쓰레드)

• 쓰레드는 프로세스 내부에 CPU 수행 단위가 여러개 있는 경우 쓰레드라고 부름

Thread

- → "A thread (or lightweight process) is a basic unit of CPU utilization"
- → Thread의 구성
 - √ program counter
 - √ register set
 - √ stack space
- → Thread가 동료 thread와 공유하는 부분(=task)
 - √ code section
 - √ data section
 - √ OS resources
- → 전통적인 개념의 *heavyweight* process는 하나의 thread를 가지고 있는 task로 볼 수 있다

Thread 주소공간 **PCB** ☐ Thread 1의 Stack Thread 2의 Stack process pointer state Thread 3의 Stack process number Thread 1 Thread 2 Thread 3 PC = 3000PC = 4000PC = 300000data registers registers registers memory limits list of open files code

- 코드, 데이터, 스택으로 구성된 주소공간이 프로세스마다 구성된다.
- 이 프로세스 하나를 관리하기 위해 운영체제 내부에 PCB를 둔다. PCB는 프로세스의 상태, ID, 프로 그램카운터(메모리의 어느 부분을 실행하고 있는지를 알려주는 레지스터,) 등을 나타낸다.
- 즉 프로세스가 하나 주어지면 그 프로세스만의 코드 테이터 스택이 주어지고 PCB에서 프로그램카 운터로 어느 메모리의 어느부분이 실행하고 있는지 알려준다.
- 어떤 동일한 일을 하는 프로세스가 여러개 있다고 하면 별도의 프로세스로 만드면 메모리 주소공간 이 여러개 만들어질것이다. 그럼 낭비가 된다. 그래서 같은일을 하는 프로세스를 여러개 하고 싶다면 메모리 공간을 하나만 하고 프로세스마다 다른 부분의 코드를 실행하게 하면 된다. 이것이 쓰레드의 개념이다.
- 즉 프로그램 카운터만 여러개 둔다. 프로세스 하나에 CPU 수행 단위만 여러개 두는 것을 쓰레드라고 한다.
- 코드 데이터 부분은 다른 쓰레드와 공유하지만 CPU수행과 관련된 프로그램 카운터, 레지스터, 스택은 별도로 가지고 있다.

쓰레드의 장점

- 다중 스레드로 구성된 태스크 구조에서는 하나의 서버 스레드가 **blocked(waiting)** 상태인 동안에 도 동일한 태스크 내의 다른 스레드가 실행(runnging)되어 빠른 처리를 할 수 있다.
- 동일한 일을 수행하는 다중 스레드가 협력하여 높은 처리율(throughput)과 성능 향상을 얻을 수 있다
- 스레드를 사용하면 병렬성을 높일 수 있다