

X86-64 Intel architecture (AT&T syntax)

Bib: ComputerSystems: A Programmer's Perspective x86-64 Machine-Level Programming (adenda ao cap. 3 do livro anterior)

Programação em Sistemas Computacionais

João Pedro Patriarca (<u>ipatri@cc.isel.ipl.pt</u>, <u>joao.patriarca@isel.pt</u>), Gabinete F.0.23 do edifício F

ISEL, ADEETC, LEIC

Agenda

- Características base da arquitetura X86-64
- Instruções assembly de uso geral (general purpose)

Agenda

- Características base da arquitetura X86-64
- Instruções assembly de uso geral (general purpose)

Desafio Interpretar a funcionalidade da função *xpto*

```
000000000001169 <xpto>:
    1169: f3 0f 1e fa
                                 endbr64
                                         $0x0,%eax
    116d: b8 00 00 00 00
                                 mov
                                         %rdi,%rdi
    1172: 48 85 ff
                                 test
    1175: 74 0c
                                 je
                                         1183 <xpto+0x1a>
                                         %edi,%edx
    1177: 89 fa
                                 mov
                                         $0x1,%edx
    1179: 83 e2 01
                                 and
                                         %edx,%eax
    117c: 01 d0
                                 add
    117e: 48 d1 ef
                                 shr
                                         %rdi
    1181: eb ef
                                         1172 <xpto+0x9>
                                 jmp
    1183: c3
                                 retq
```

Utilitário objdump

• Permite realizar o disassembly de um ficheiro objeto (código nativo)

```
$ objdump -d xpto.o > xpto.od
```

-d: disassembla apenas conteúdo de secções com código para o ficheiro xpto.od

```
$ objdump -D xpto.o > xpto.od
```

- −D: disassembla conteúdo de todas as secções para ficheiro xpto.od
- permite observar o conteúdo das secções de dados e constantes

```
$ objdump –j .data –s xpto.o
```

- -j: apresenta informação apenas da secção .data
- −s: apresenta todo o conteúdo da secção referida com a opção −j
- O output é colocado, por omissão, na consola
 - Usar '|' (pipe) entre a aplicação objdump e less para navegar no output
- O ficheiro objeto deve ser compilado com a opção de otimização –Og

```
$ gcc -Wall -pedantic -Og xpto.c -o xpto
```

Principais características

- Ponteiros e inteiros longos de 64 bits
- Suporte de operações aritméticas entre inteiros de 8, 16, 32 e 64 bits
- Conjunto de 16 registos para uso geral
- Maior parte do estado local de um programa mantido em registos
- Passagem de argumentos a funções através de registos (até 6 argumentos)
- Registo RIP (Instruction Pointer 64 bits): mantém a posição atual da execução do programa
- Registo RFLAGS: mantém estado atual da execução do programa (inclui flags produzidas pela ALU)

Tipos de instruções (GP) e tipos de operandos

Tipos de instruções

- Transferência / Transferência condicional
- Aritméticas / Lógicas / Deslocamento
- Transferência de controlo

• Instruções com

- 0 operandos: ret
- 1 operando: push %rbx
- 2 operandos: mov %ax, %cx

• Tipos de operandos:

```
• Imediato: $456; $0x2E
```

• Registo: %rdx; %eax; %bx; %ch; %si

• Memória: var_name; (%esi); 9(%r10); (%rac, %edx);

 $10(\sqrt{8}r8, \%eax, 4)$

Registos do CPU de uso geral

63	31	15 0	15 8	7 0	Convenção C
%rax	%eax	%ax	%ah	%al	Return value
%rbx	%ebx	%bx	%bh	%bl	Callee saved
%rcx	%ecx	%cx	%ch	%cl	4th argument
%rdx	%edx	%dx	%dh	%dl	3rd argument
%rsi	%esi	%si		%sil	2nd argument
%rdi	%edi	%di		%dil	1st argument
%rbp	%rbp	%bp		%bpl	Callee saved
%rsp	%rsp	%sp		%spl	Stack pointer
%r8	%r8d	%r8w		%r8b	5th argument
%r9	%r9d	%r9w		%r9b	6th argument
%r10	%r10d	%r10w		%r10b	Caller saved
%r11	%r11d	%r11w		%r11b	Caller saved
%r12	%r12d	%r12w		%r12b	Callee saved
%r13	%r13d	%r13w		%r13b	Callee saved
%r14	%r14d	%r14w		%r14b	Callee saved
%r15	%r15d	%r15w		%r15b	Callee saved

Tipos de dados do C e correspondência com o x86-64

Declaração C	Tipo de dados Intel	GAS suffix	x86-64 size (bytes)
char	Byte	b	1
short	Word	W	2
int	Double word	I	4
unsigned	Double word	I	4
long int	Quad word	q	8
unsigned Long	Quad word	q	8
char *	Quad word	q	8
float	Single precision	S	4
double	Double precision	d	8
Long double	Extended precision	t	16
8 bits – byte Ex: m	ovb %aL, %bh ovw %ax, %bx		Ex:movl %eax, %ebx Ex:movq %rax, %rbx

Modos de endereçamento

- Forma genérica: endereço = Imm(R_b, R_i, Scale)
 - R_{b.i} qualquer registo a 32 ou 64 bits
 - Scale 1, 2, 4 ou 8
 - Imm definido a 8, 16 ou 32 bits (valores positivos e negativos)


- Não necessita ter todas as componentes
 - Endereço = Imm , (direto) ⇔ Mem[Imm]
 - Endereço = (R_b) , (indireto) \iff Mem $[R_b]$
 - Endereço = $Imm(R_b)$, (baseado) \iff Mem[R_b+Imm]
 - Endereço = (R_b, R_i) , (indexado) \Leftrightarrow Mem $[R_b + R_i]$
 - Endereço = $(R_b, R_i, Scale)$, (indexado escalado) \iff Mem $[R_b + Scale * R_i]$

Exemplo de modos de endereçamento

```
mov 15(%esi,%edi,4), %eax ; %eax = Meml[%esi+%edi*4+15]
mov -10(,%ebx,2), %ax ; %ax = Memw[%ebx*2-10]
mov -12(%ebp), %ecx ; %ecx = Meml[%ebp-12]
mov 0x55, %rbx ; %rbx = Memq[0x55]
movl $0x55, 10(%ecx) ; Meml[%ecx+10] = 0x00000055
movb $0x55, 10(%ecx) ; Memb[%ecx+10] = 0x55
```

Exercício com modos de endereçamento

 Considere os seguintes valores nos registos e na memória



 0x100
 0xFF

 0x104
 0xAB

 0x108
 0x13

0x11


0x10C

 Qual o valor que fica no registo %bl para cada uma das instruções?

movb	%ah, %bl	%bl	
movb	0x104, %bl	%b1	
movb	\$104, %bl	%b1	
movb	(%rax), %bl	%b1	
movb	4(%rax), %bl	%b1	
movb	9(%rax,%edx), %bl	%b1	
movb	0xFC(,%ecx,4), %bl	%b1	
movb	(%rax,%rdx,4), %bl	%b1	

Exercício com modos de endereçamento

 Considere os seguintes valores nos registos e na memória



0x11

0x108 0x13

0x10C

 Qual o valor que fica no registo %bl para cada uma das instruções?

movb	%ah, %bl	%bl	1	%bl = %ah
movb	0x104, %bl	%b1	0xAB	Mbl = Mb[0x104]
movb	\$104, %bl	%b1	104	%bl = 104
movb	(%rax), %bl	%b1	0xFF]%bl = Mb[%rax]
movb	4(%rax), %bl	%b1	0xAB]%bl = Mb[%rax+4]
movb	9(%rax,%edx), %bl	%b1	0x11	Mb1 = Mb[%rax+%edx+9]
movb	0xFC(,%ecx,4), %bl	%b1	0xFF]%bl = Mb[%ecx*4+0xFC]
movb	(%rax,%rdx,4), %bl	%b1	0x11	%bl = Mb[%rax+%rdx*4]

Agenda

- Características base da arquitetura X86-64
- Instruções assembly de uso geral (general purpose)

Instruções de transferência (1 de 3)

Instrução		Efeito	Exemplo	
mov	s, D reg, reg reg, mem mem, reg imm, reg imm, mem	$D \leftarrow S$	mov mov mov movl	<pre>%rax, %r10 %ebx, var1 array(%esi), %cx \$stack_top, %rsp \$0x1234, var2</pre>
movabs	I, R	$R \leftarrow I$	movabs	\$0x123456789abcdef0, %r12
movsx	reg8, reg16 reg8, reg32 reg8, reg64 reg16, reg32 reg16, reg64 mem8, reg16 mem8, reg32 mem8, reg64 mem16, reg32 mem16, reg64	R ← SignExtended(S)	movsbl movswl movswq movsbw movsbl movsbq movswl	<pre>%ch, %r9w %sil, %eax %dl, %r15 %ax, %edx %r10w, %r12 var0, %r9w var1, %eax (%rsp), %r15 8(%rbx), %edx (%rbx,%eax), %r12</pre>


Instruções de transferência (2 de 3)

Instrução		Efeito	Exemplo
movslq	<i>S32, R64</i> reg32, reg64 mem32, reg64	R64 ← S32	<pre>movslq %eax, %r10 movslq array(%esi), %rcx</pre>
movzx	S, R	$R \leftarrow ZeroExtended(S)$	O mesmo tipo de operandos que a instrução movsx
push	s reg64 mem64 imm64	%rsp ← %rsp - 8; M[%rsp] ← S	push %r11 push (%rbx) push \$0
рор	D reg64 mem64	D ← M[%rsp]; %rsp ← %rsp + 8	pop %r8 pop var
xchg	D, R mem, reg reg, reg	$tmp \leftarrow D$ $D \leftarrow R$ $R \leftarrow tmp$	xchg var, %eax xchg %r8, %r9
lea	M, D mem, reg	Load effective address D ← address(M)	<pre>lea var, %rbx lea 16(%rsi,%rcx,4), %r10</pre>

Instruções de transferência (3 de 3) Moves condicionais

Instrução		Sinónimo	Condição	Descrição
cmove	S, D	cmovz	ZF	Equal/Zero
cmovne	S, D	cmovnz	~ZF	Not equal / not zero
cmovs	S, D		SF	Negative
cmovns	S, D		~SF	Nonnegative
cmovg	S, D	cmovnle	~(SF^OV)&~ZF	Greater (signed)
cmovge	S, D	cmovnl	~(SF^OV)	Greater or equal (signed)
cmovl	S, D	cmovnge	SF^OV	Less (signed)
cmovle	S, D	cmovng	(SF^OV) ZF	Less or equal (signed)
cmova	S, D	cmovnbe	~CF&~ZF	Above (unsigned)
cmovae	S, D	cmovnb	-CF	Above or equal (unsigned)
cmovb	S, D	cmovnae	CF	Below (unsigned)
cmovbe	S, D	cmovna	CF ZF	Below or equal (unsigned)

Registo RFlags (flags visíveis ao software aplicacional)



OF – Overflow Flag

DF – Direction Flag

SF – Sign Flag

ZF – Zero Flag

AF – Auxiliary Carry Flag

PF – Parity Flag

CF – Carry Flag

System flags – Flags visíveis para

software de sistema

Instruções de manipulação de flags

Instrução		Descrição	Flags ODITSZAPC	Exemplo
lahf		AH = EFLAGS & 0xD5 7 6 4 2 0 = S Z A P C		
sahf		EFLAGS = AH & 0xD5	MMMMM	
pushf		RSP = RSP - 8; $Mem[RSP] = RFLAGS$		
popf		RFLAGS = Mem[RSP]; RSP = RSP + 8	MMMMMMMM	
clc		CF = 0 (clear Carry Flag)	0	
cmc		CF = ~CF (complement Carry Flag)	M	
stc		CF = 1 (set Carry Flag)	1	
cld		DF = 0 (clear Direction Flag)	-0	
std		DF = 1 (set Direction Flag)	-1	
cli		IF = 0 (clear Interrupt flag)	0	
sti		IF = 1 (set Interrupt Flag)	1	
setXX	D	Byte set or clear based on condition		
	reg	D = XX == true		setXX %al
	mem			setXX res

Condições (baseadas nas *flags* do registo EFLAGS)

Menmónica	Descrição	Condição
g / nle	greater / not less nor equal (com sinal)	CF == OF && ZF == 0
ge / nl	greater or equal / not less (com sinal)	CF == OV
1 / nge	less / not greater nor equal (com sinal)	CF != OF
le / ng	less or equal / not greater (com sinal)	CF != OF ZF == 1
a / nbe	above / not below nor equal (sem sinal)	CF == 0 && ZF == 0
ae / nb	above or equal / not below (sem sinal)	CF == 0
b / nae	below / not above nor equal (sem sinal)	CF == 1
be / na	below or equal / not above (sem sinal)	CF == 1 ZF ==1
p / pe	paraity / parity even	PF == 1
np / po	not parity / parity odd	PF == 0
0	overflow	OF == 1
no	not overflow	OF == 0
S	sign	SF == 1
ns	not sign	SF == 0
e / z	equal / zero	ZF == 1
ne / nz	not equal / not zero	ZF == 0
С	carry	CF == 1
nc	not carry	CF == 0

Instruções aritméticas (1 de 4)

Instrução		Descrição	Flags ODITSZAPC	Exemplo
add	S, D reg, reg mem, reg reg, mem imm, reg imm, mem	D ← D + S	MMMMMM	add %rax, %rbx add name(%ecx), %r8 add %bh, var add \$0x55, %ax addq \$1, i
adc	S, D	$D \leftarrow D + S + CF$	MMMMMM	Mesmos operandos que ADD
inc	D reg mem	$D \leftarrow D + 1$	MMMMMM	inc %al inc var
sub	S, D	$D \leftarrow D - S$	MMMMMM	Mesmos operandos que ADD
sbb	S, D	$D \leftarrow D - S - CF$	MMMMMM	Mesmos operandos que ADD
dec	S, D	$D \leftarrow D - 1$	MMMMMM	Mesmos operandos que INC
neg	D	$D \leftarrow -D$	MMMMMM	Mesmos operandos que INC
cmp	S, D	D - S	MMMMMM	Mesmos operandos que ADD

Instruções aritméticas (2 de 4)

Instrução		Descrição	Flags ODITSZAPC	Exemplo	
div idiv	op op	Divisão de números sem sinal Divisão de números com sinal	UUUUUU		
	reg8	AL = AX / byte		div	%cl
	mem8	AH = AX % byte		divb	alpha
	reg16	AX = DX:AX / word		div	%bx
	mem16	DX = DX:AX % word		divw	table(%rsi)
	reg32	EAX = EDX:EAX / dword		div	%ebx
	mem32 reg64	EDX = EDX:EAX % dword RAX = RDX:RAX / qword		divl div	(%rsi) %rbx
	mem64	RDX = RDX:RAX / qword		divq	(%rsi)
mul	ор	Multiplicação de números sem	MUUUUM	_	
	reg8	sinal		mul	%b1
	mem8	AX = AL * op (byte)		mulb	month(%rsi)
	reg16	DX:AX = AX * op (word)		mul	%cx
	mem16	EDX:EAX = EAX * op (dword)		mulw	baund_rate
	reg32	RDX:RAX = RAX * op (qword)		mul	%ebx
	mem32 reg64			mull mul	(%rsi) %rbx
	mem64			mulq	(%rsi)

Instruções aritméticas (3 de 4)

Instrução		Descrição	Flags ODITSZAPC Exem		
imul	[[op3],op2],op1	Multiplicação de números com sinal	UUUUUU		
	reg8	AL = AL * op1 (byte)		imul	%cl
	mem8			imulb	rate
	reg16	DX:AX = AX * op1 (word)		imul	%bx
	mem16			imulw	red(%rbp, %rdi)
	reg32	EDX:EAX = EAX * op1 (dword)		imul	%ebx
	mem32			imulw	(%rsi)
	reg64	RDX:RAX = RAX * op1 (qword)		imul	%r10
	mem64			imulq	(%r10)
	reg, reg	op1 = op1 * op2		imul	%rax, %rbx
	mem, reg			imul	m, %r14
	imd, reg			imul	\$5, %r12
	imd, reg, reg	op1 = op2 * op3		imul	\$54, %ax, %bx
	imd, mem, reg			imul	\$3, n, %r13

Instruções aritméticas (4 de 4)

Instrução	Descrição	Flags ODITSZAPC	Exemplo
cbw	Estende o sinal de AL para AX		cbw
cwde	Estende o sinal de AX para EAX		cwde
cdqe / cltq	Estende o sinal de EAX para RAX		cdqe
cwd	Estende o sinal de AX para DX:AX		cwd
cdq / cltd	Estende o sinal de EAX para EDX:EAX		cdq
cqo / cqto	Estende o sinal de RAX para RDX:RAX		cqo

Instruções lógicas

Instrução		Descrição	Flags ODITSZAPC	Exemplo	
and	S, D reg, reg mem, reg reg, mem imm, reg imm, mem	D ← D & S	0MMUM0	and %rax, %rbx and name(%ecx), %r8 and %bh, var and \$0x55, %ax andq \$1, i	
test	S, D	D & S	0MMUM0	Mesmos operandos que AND	
or	S, D	$D \leftarrow D \mid S$	0MMUM0	Mesmos operandos que AND	
xor	S, D	$D \leftarrow D \land S$	0MMUM0	Mesmos operandos que AND	
not	D reg mem	<i>D</i> ← ~ <i>D</i>		not %al notw var	

Instruções de deslocamento

Instrução		Descrição	Flags ODITSZAPC	Exemplo
shld	count, R, D imm, reg, reg imm, reg, mem CL, reg, reg CL, reg, mem	temp = count & 1fh value = concatenate(D, S) value = value << temp D = value		<pre>shld \$4, %rbx, %rax shld \$1, %r8w, var shld %cl, %r10d, %ebx shld %cl, %rax, 8(%rsi)</pre>
shrd	count, R, D	value = value >> temp		Mesmos operandos que shld
sal/ shl	count, D CL, reg imm8, reg CL, mem imm8, mem	D ← D << count	MM	<pre>sal %cl, %rax shl \$8, %dx shll %cl, (%ebx) salq \$10, var</pre>
shr	count, D	D ← D >> count	MM	Mesmos operandos que sal
sar	count, D	D ← D >> count	MM	Mesmos operandos que sal
rol	count, D	Rotate left trough carry	MM	Mesmos operandos que sal
rcl	count, D	D = rotate_left_C(D,count)	MM	Mesmos operandos que sal
ror	count, D	D = rotate_right(D,count)	MM	Mesmos operandos que sal
rcr	count, D	D = rotate_right_C(D,count)	MM	Mesmos operandos que sal

Instruções de manipulação de bits

Instrução		Descrição	Flags ODITSZAPC	Exemplo	
bsf	reg, reg mem, reg	Scan bit forward for(i = 0; target[i] == 0 && i <= 15(31)(63); i++); index = i;	UUMUUU	bsf %rbx, %rax bsf var, %cx	
bsr	target, index	Scan bit reverse for(i=15(31)(63); target[i] == 0 && i >= 0; i); index = i;	UUMUUU	Mesmos operandos que bsf	
bt	<pre>index, target imm8, reg imm8, mem reg, reg mem, reg</pre>	Test bit CF = target[index]	UUUUUM	bt \$53, %rax btw \$13, var bt %ecx, %rdx bt idx, %r10	
btc	index, target	Test bit and complement CF = target[index] target[index] = ~ target[index]	UUUUUM	Mesmos operandos que bt	
btr	index, target	Test bit and reset	UUUUUM	Mesmos operandos que bt	
bts	index, target	Test bit and set	UUUUUM	Mesmos operandos que bt	

Instruções de controlo de fluxo (1 de 2)

Instrução		Descrição	Flags ODITSZAPC	Exemplo	
jmp	target label reg mem	RIP += offset8(16)(32) RIP = reg RIP = [mem]		jmp jmp jmp	.L1 *%rbx *switch(%rsi)
jXX	disp8 disp64	if (XX is TRUE) RIP += disp		jXX	label
call	target label reg mem	push RIP; RIP += offset8(16)(32) push RIP; RIP = reg push RIP; RIP = [mem]		call call	strcmp *%rax *table(%rsi)
ret	[count]	pop RIP pop RIP; RSP = RSP + count		ret ret	\$4

Instruções de controlo de fluxo (2 de 2)

Instrução		Descrição	Flags ODITSZAPC	Exemplo	
jcxz	disp	jmp if CX is zero		jcx	count_done
jecz	disp	jmp if ECX is zero		jec	count_done
jrcz	disp	jmp if RCX is zero		jrcz	count_done
loop	disp	RCX = RCX - 1; jmp if $RCX != 0$		loop	again
loope/loopz	disp	RCX = RCX - 1; jmp if $RCX != 0 && ZF == 1$		loope	again
loopne/loopnz	disp	RCX = RCX - 1; jmp if $RCX != 0 && ZF == 0$		loopne	again

Análise e observação de código em assembly

- Expressões aritméticas
- Expressões lógicas
- Comparação de inteiros com sinal versus comparação de inteiros sem sinal
- Representação de dados em memória (endianness):
 - little-endian versus big-endian
- Alinhamento de valores em memória
- Alinhamento dos campos de uma estrutura