欣档电子文档资源综合管理系统

(三员用户)

使

用

说

明

公司名称:广东欣档科技有限公司 联系电话: 0756-2256080 传真: 0756-2256085



目录

1.	第一部分: 系	€统概述	l
	1.1. 建设	と目的1	1
	1.1.1.	技术先进1	1
	1.1.2.	系统设置灵活1	1
	1.2. 总包	5功能概述1	1
2.	第二部分: 耳	b能使用说明3	3
	2.1. 使月]前须知	3
	2.1.1.	浏览器	3
	2.1.	1.1. IE 浏览器异常处理	
		2.1.1.1.1. Chrome Frame 插件安装	
		2.1.1.1.2. 崩溃情况处理	
		1.2. 360 浏览器-极速模式	
	2.1.2.	异常情况处理	
	• *	月控件使用说明	
	2.2.1.	树结构组成9	
	2.2.2.	展开/收起 树节点	
	2.2.3.	展开/隐藏 数据节点树框10	
	2.2.4.	简单查找控件10	
	2.2.5.	在结果中检索	
	2.2.6.	选择记录1	
	2.2.7.	查看记录12	
	2.2.8.	查看电子文件	
	2.2.9.	档号设置规则(系统设置-档号设置)14	
	2.2.10.	快捷键控件	
	2.2.11.	浏览列表	
		· 登录	
	2.3.1.	登录	
	2.3.2. 2.3.	管理平台-开始菜单21 2.1. 导航栏	
	2.3. 2.3.		
	2.3.	4.4.	4

	2.3.	2.3.	个性化设置	23
		2.3.2.3.1.	主题	
		2.3.2.3.2.	动效	
		2.3.2.3.3.	壁纸	
		2.3.2.3.4.	字体	
	2.3.	2.4.	注销	
	2.3.3.	管理平台	-桌面	27
	2.3.	3.1.	删除快捷菜	单27
	2.3.	3.2.	任务栏	
	2.3.	3.3.	信息栏	
	2.3.4.	忘记密码	J	30
2.4.	三员	号管理		30
	2.4.1.	系统管理	!员	31
	2.4.	1.1.	用户管理	31
		2.4.1.1.1.	增加	
		2.4.1.1.2.	删除	
		2.4.1.1.3.	修改	
		2.4.1.1.4.	初始化	密码34
		2.4.1.1.5.	用户移	动34
		2.4.1.1.6.		第用35
		2.4.1.1.7.		员-添加35
		2.4.1.1.8.	设置三	员-删除36
	2.4.	1.2.	用户组管理	
		2.4.1.2.1.	增加	
		2.4.1.2.2.	修改	
		2.4.1.2.3.	删除	
	2.4.	1.3.		
		2.4.1.3.1.		
		2.4.1.3.2.	修改	40
		2.4.1.3.3.		41
		2.4.1.3.4.	-	构42
	2.4.		–	42
		2.4.1.4.1.	查看	43

	2.4.1.4.2.	导出 Excel 文件	. 43
2.4.	1.5. 系统	6设置	. 44
	2.4.1.5.1.	模板维护	. 44
	2.4.1.5.2.	分类设置	. 53
	2.4.1.5.3.	档号设置	. 58
	2.4.1.5.4.	数据节点设置	. 60
	2.4.1.5.5.	报表管理	. 61
	2.4.1.5.6.	工作流维护	. 65
	2.4.1.5.7.	鉴定标准管理	. 68
	2.4.1.5.8.	参数设置	.71
	2.4.1.5.9.	数据备份	. 73
	2.4.1.5.10.	全宗管理	. 76
	2.4.1.5.11.	盘空空间	. 79
	2.4.1.5.12.	水印管理	. 80
2.4.2.	安全保密管理	<u> </u>	. 83
2.4.	2.1. 用户	「管理	. 83
	2.4.2.1.1.	设置用户组	. 84
	2.4.2.1.2.	功能权限设置	. 84
	2.4.2.1.3.	机构权限设置	. 85
	2.4.2.1.4.	数据权限设置	. 86
2.4.	2.2. 用户	'组管理	. 86
	2.4.2.2.1.	设置功能权限	. 87
	2.4.2.2.2.	设置数据权限	. 88
2.4.	2.3. 日志	、管理	. 88
	2.4.2.3.1.	查看	. 89
	2.4.2.3.2.	导出 Excel 文件	. 89
2.4.3.	安全审计员		. 89
2.4.	3.1. 日志	、管理	. 89
	2.4.3.1.1.	查看	. 90
	2.4.3.1.2.	导出 Excel 文件	. 90

1. 第一部分:系统概述

1.1. 建设目的

1.1.1. 技术先进

纯 B/S 开发模式,系统采用数据层—中间层—应用层三层架构,做到"零"客户端,减少维护量。

1.1.2. 系统设置灵活

各单位可以灵活根据自己的业务需要定制自己档案管理分类、著录界面、 浏览界面、检索界面及检索项等。

1.2. 总体功能概述

欣档电子文档资源综合管理系统是主要为各行政机关、企事业单位提供档 案信息的采集、整理、归档、管理、利用的应用软件系统。

系统主要包括:实现对档案数据(条目和原文)进行数据收集、整理归档、移交入库、档案数据管理、档案检索、专题编研、来馆查档登记、鉴定与销毁管理、开放管理、数据统计等功能。

系统功能列表

序号	功能模块	功能概述
, , ,		
1	数据采集	功能点有:著录、修改、删除、查看、打印、批量操作、
	(临时库)	归档、拆/插件、统计项更新、页数矫正、移交入库等
2	数据审核	对各档案分类移交入库的数据进行审核整理入库。功能
		点有: 入库、退回、查看、修改、批量处理等
3	数据管理	功能点有: 著录、修改、删除、查看、打印、归档、拆
	(正式库)	/插件、统计项更新、统计项更新、页数矫正、调序、
		查看案卷、编制新案卷等
4	综合检索	子模块: 简单检索、分类检索、电子文件检索, 功能点
		有:检索、查看条目、收藏、查看收藏、取消收藏、导
		出 Excel 等
5	统计管理	有档案分类数量统计、电子文件利用统计、借阅实体档
		案统计
6	编研管理	子模块: 专题制作、专题利用,功能点有: 增加、删除、
		修改、查看、信息编研、发布、取消发布、下载等
7	鉴定与销毁	子模块:到期鉴定管理、销毁单据管理,功能点有:查
		看、鉴定、新增销毁单据、送审、打印、查看销毁单据、
		执行销毁等
8	数据开放	功能点有: 查看条目、加入送审单、处理送审单、开始
	3944171794	送审、打印、查看开放单据、不开放、撤销不开放等
9	数据交换	子模块:数据导入、数据导出,功能点有: Excel 条目
	30000	导入、xml 条目导入、及含电子文件的 zip 导入、导出
		Excel、导出 xml
10	待办事项	功能点: 办理、查看、设置权限、添加批示、退回、完
	1977 77	成审批等
11	借阅管理	子模块:申请管理、归还管理,功能点有:办理详情、
11	旧四日生	」
10	/····································	
12	综合管理	子模块:数据汇总、数据查重、档号对齐、批量修改、
10	→ □ <i>k</i> /x ===	公告管理、回收管理
13	三员管理	功能点:安全维护-用户管理、用户组管理、机构管理、
		日志管理,系统设置-模板维护、分类设置、档号设置、



工作流维护、鉴定标准管理、参数设置、全宗管理等

2. 第二部分:功能使用说明

2.1. 使用前须知

2.1.1. 浏览器

本系统支持(Google Chrome)谷歌浏览器、IE10及以上版本(IE11)、360浏览器(极速模式)。

本系统完全兼容谷歌浏览器,系统是基于 Chrome 内核进行开发,推荐使用谷歌浏览器。

备注: 当使用其它浏览器的过程中,如遇到问题欢迎大家反馈,并建议使用推荐的浏览器。

2.1.1.1.IE 浏览器异常处理

2.1.1.1.1. Chrome Frame 插件安装

IE10 的版本,为了本系统更好的兼容 IE 浏览器, IE11 以下版本,需启动"Chrome Frame 插件"。




检查插件是否已安装、已启动。具体操作:

1) 打开 IE 浏览器, 地址栏输入"gcf:about:version", 再按回车 Enter 键, 会加载出已安装的 Chrome 插件的版本信息界面, 如下图:

chrome Google Chrome: 30.0.1599.101 (正式版本 227552) 操作系统: Windows Google Inc. Blink: 537.36 (@159105) 版权所有 2013 Google Inc. 保留 JavaScript: V8 3, 20, 17, 15 所有权利。 Flash: 11.9.900.117 用户代理: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36 命今行: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Frame\Application\chrome.exe" --automationchannel=ChromeTestingInterface: 15344.1 --chrome-frame --nofirst-run --disable-background-mode --disable-popup-blocking --disable-print-preview --user-datadir="C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome Frame\User Data\IEXPLORE" --chrome-version=30.0.1599.101 -lang=zh-CN --flag-switches-begin --flag-switches-end 可执行文件路径: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Frame\Application\chrome.exe 个人资料路径: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome Frame\User Data\IEXPLORE\Default **其他版本**: b03ddc1f-75e383c2

2) 打开 IE 浏览器,点击菜单栏"工具",点击"管理加载项(M)",如图:



打开的"管理加载项"窗口,Google Inc 下的"ChromeFrame BHO"插件状态是"已启用"的,如图:





安装插件的具体操作,如下:


点击登录界面【登录】按钮下面的"Chrome Frame 插件"下载插件,如下图:



弹出下载提示框,可直接点击【运行】按钮,如下图:



会自动运行该插件,完成会自动关闭。如下图:



2.1.1.1.2. 崩溃情况处理


当使用 IE11 浏览器打开本系统,进行登录操作出现崩溃情况时,可能是 IE11 本身兼容扩展方面的异常导致的。可检查 "启动第三方浏览器扩展*"是否启

用,如果启用,就关闭掉,就能正常使用本系统。

具体操作如下:


a.) 打开"Internet 选项"提示框的操作:

打开 浏览器,点击菜单栏"工具",点击"Internet 选项"即可,如下图:



b.) 打开"Internet 选项--高级"选项并设置的操作:

选择"高级"选项,打开高级设置界面,找到"浏览-启动第三方浏览器扩展*"项,如果勾选的,就取消勾选,点击确定即可,如下图:



2.1.1.2.360 浏览器-极速模式

使用 360 浏览器时,注意需要使用"极速模式",如下图:



第 7 页, 共 90 页

2.1.2. 异常情况处理

当出现不同电脑上使用相同浏览器,只在本机有异常时,可清除浏览器的缓存后,再登录使用。

【具体步骤】: 打开浏览器,按清除浏览器缓存的快捷键(Ctrl+Shift+Delete), 弹出确认框,如图:



点击清除数据即可。(时间范围没有影响,随便选)

2.2. 常用控件使用说明

2.2.1. 树结构组成

树结构是:档案类型、一级/二级分类、单位/部门组成,如图。



上图数据节点树的形成,是由【设置数据权限】中勾选的数据权限来控制显示的。

2.2.2. 展开/收起 树节点


点击左边树上,各节点前面的➡可以展开下级节点,图标由➡变成➡。 点击左边树上,各节点前面的➡可以收起下级节点,图标由➡变成➡。 如图:



第 9 页, 共 90 页


2.2.3. 展开/隐藏 数据节点树框

点击下图中红色框内的▶、【箭头控件,可以展开或隐藏 左边数据节点树框,以便用户调整数据浏览列表的宽度。展开/隐藏的效果,如图:



2.2.4. 简单查找控件





如上图所示,选择查找项和条件项,输入查找值后,按 Enter 键或点击检索图标 Q,则可以检索到对应的数据(关键字会标红显示)。

备注: 当查找关键字输入框为空,则显示全部记录。

2.2.5. 在结果中检索



想在当前的检索结果中做进一步缩小范围的检索,则勾选上图中的"在结果中检索"框,在查找控件里输入第二次检索的条件,则检索出的记录就会同时满足第一次和第二次的检索条件。

2.2.6. 选择记录

本系统提供了以下四种选中记录的简便方式:

选中单条记录:可直接点击该行,前面的勾选框会自动选中,如下图:



		原文	题名	并列题名	档号	文件编号	责任福
≰	1	le l	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		
	2		测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		
	3	I I	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		

选中单条/多条记录:直接点击前面的勾选框选要操作的记录,也可以长按使用 Shitf 键选择,如下图:

		原文	题名	并列题名	档号	文件编号	责任都
$ \mathbf{Z} $	1		测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		
$ \mathbf{Z} $	2		测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		
	3	E	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		

全选当前页:要选中本页所有记录,则点击本页的勾选列头,如下图:

丞		原文	题名	并列题名	档号	文件编号	责任都
\checkmark	1	le l	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		
$ \mathbf{Z} $	2	le l	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		
$ \mathbf{Z} $	3	le l	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		

选择所有页:选择当前显示所有页的全部记录,如下图:

Y		原文 题名 并		并列题名	档号	文件编号	责任者
⋖	1	B	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		
⋖	2	B	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		
	3	-	测计数据	并列斯夕字码	0001-W/S-2018-D		

取消选择:取消所有的勾选,如下图:

	原文	题名	并列题名	档号	文件编号	责任者
1	le le	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		
2	E .	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		
3	le le	测试数据	并列题名字段	0001-WS·2018-D		

2.2.7. 查看记录

勾选单条或多条记录,点击【查看】按钮,打开表单界面。如下图:

■ 条目	名 原始文件 名 利用文件	
上一条	下一条 当前共有1条,当前记录是第1条	
题名 <mark>*</mark> :	测试数据	
责任者:		文件编号:
文件日期*:	19951207	页数:

可以通过【上一条】、【下一条】按钮,进行上、下条记录间的切换。

2.2.8. 查看电子文件

方式一:直接点击数据列表中的电子文件图标查看,此不能查看元数据信息。 方式二:在查看记录元数据信息时,切换到"原始文件"框中,显示条目下的 所有电子文件。点击电子文件名称,右边显示该文件的内容。(如下图)



注:暂时只支持 jpg、png、jpeg 等图片格式及 PDF 格式的在线查看,其它格式就直接下载到本地再使用本地应用软件查看。



说明:

在线查看 office 文件,需要自行安装插件,如: OfficeControl 控件。 在线查看 TIF 文件,需要自行去安装插件,如: AlternaTIFF 浏览器插件 。 并且需使用 IE 的内核/模式浏览器(如: 360 浏览器-ie 兼容模式),才能查看。

2.2.9. 档号设置规则(系统设置-档号设置)

1) 文件流水号设置

系统管理员进入【系统设置-档号设置】界面,点击未归管理中具体分类下的机构节点(未归管理中文件的档号组成部分是:文件流水号),在"可选字段"框中双击选中 serial_文件流水号 字段到"已选字段"框,在"已选字段"框中选中 serial_文件流水号 字段,在右边设置字段信息栏中显示相应的设置信息,在这里定义字段的单位长度,如图:



单位长度: 0 表示不限制流水号长度,如果要限制单位长度则在"单位长度"输入框中输入长度数值,点击【保存】即可。

填写完毕后点击【保存】,回到数据管理-未归管理页面上,设置好第一条

记录的文件流水号(1),输入完毕后点击【保存】,流水号位数不够时,会自动补充不够的位数。如图:



当进行下一次未归管理新增数据时,输入文件流水号,如果文件流水号重复,系统会弹出提示"保存失败,档号重复":反之,会成功保存文件流水号。

备注: 未归管理未设置档号组成字段时,就不会判断是否重复。

注意:由于(1、01、001)严格意义是3个不同的值,所以需要统一档号字段的长度(旧数据可进行档号对齐操作来统一),才能更准确判断档号重复。

2) 档号录入

案券管理、券内管理和归档管理中, 档号由多个字段组成。

例如:系统管理员进入【系统设置-档号设置】界面,案卷管理中具体分类下的机构节点,如图:



案卷管理的档号组成部分是:全宗号-目录号-案卷号。

普通用户在案卷管理对应档案分类的机构节点,点击【著录】按钮,打开录入数据的表单界面,在全宗号、目录号、案卷号栏中输入内容,由于在【系统设置-档号设置】中已经设置了档号分隔符(如:-),在这里就不需要再次输入,直接录入内容即可。

输入完档案信息后,点击【连续录入】按钮,系统自动组成档号,保存档案条目信息,并刷新下面的列表页面,如图:



2.2.10. 快捷键控件


在数据采集、数据审核、数据管理模块中,针对表单编辑页面,加了保存的快捷键控件,如图:



快捷键设置为: Ctrl+S 保存键、Ctrl+Shift+S 连续保存键。

2.2.11. 浏览列表

1、翻页控件, 支持翻页, 及设置临时每页显示数量。



2、设置字段正序、倒序,点击字段后面的三角,如图:



3、设置列表字段的显隐,如图:

	原文	题名	•	并列题名	题名		列题名 档		档号↑		文件编号	责任
1		替测试换	1ª	正序			0001-V	VS·2018-D				
2		替测试换	Į ^A	倒序			0001-V	VS·2018-D				
3		替测试换	▥	列 ▶	€	题名	É	/S·2018-D				
4		替测试换插件数据			☑	并列	列题名	/S·2018-D				
5		替测试换			☑	档	3	/S·2018-D				
6		替测试换			ゼ	文件	牛编号	/S·2018-D				
7		测试数据		并列题名字	☑	责任	I 者	/S·2018-D				
8	E .	测试数据		并列题名字	€	保管	管期限	/S·2018-D				
9	I	测试数据		并列题名字	☑	页数	数	/S·2018-D				
					⊻	开放	汝状态					

4、调整列的宽度、位置,可以直接拖动。

2.3. 系统登录

2.3.1. 登录

【功能概述】: 打开登录界面,输入正确的账号、密码,即可登录系统。

【操作步骤】:

1) 打 开 浏 览 器 , 在 地 址 栏 输 入 本 系 统 地 址 (默 认 为 : http://127.0.0.1:18080/) , 进入本系统的登录界面。(如图)



说明:

【单机版】只能使用 127.0.0.1 或 localhost 的地址,在安装系统的电脑上访问,不能用服务器的 ip 地址访问系统。且没有数据采集、数据审核功能模块。

【网络版】局域网内的所有电脑,可通过安装系统的服务器 ip 地址访问系统。

2) 在登录界面输入正确的用户名、密码和验证码,点击登录或回车(Enter)

按钮, 便可成功登录系统。

3) 登录成功后显示系统的首页(模拟桌面)。如图:



说明:安装系统后,首次登录时,需要设置初始化的一些信息,如:机构名称、全宗名、全宗号、及四个初始账号修改密码。如图:

	首次登录请设置您的信息
机构全宗设置	
机构名	全宗单位
全宗名	全宗单位
全宗号	001
账号密码设置	
系統管理员(xitong)	请输入密码
安全保密员(aqbm)	请输入密码
安全审计员(aqsj)	请输入密码
档案员(dauser)	请输入密码
	完 成


第 20 页, 共 90 页

备注:这些信息系统管理员(xitong)登录,还可以在相应的管理模块(机构管理、全宗管理、用户管理)中重新修改,可根据用户实际情况进行填写。

2.3.2. 管理平台-开始菜单

【功能概述】:管理平台-开始菜单,系统的总导航。

【操作步骤】:点击桌面左下角的开始菜单,就可显示开始的工作栏。显示功能导航、当前用户名、使用手册、个性化、注销等信息。如图:



第 21 页, 共 90 页

2.3.2.1.导航栏

【功能概述】:导航栏显示用户可进行操作的功能模块,这些功能模块是根据功能权限的设置而生成的。有该项功能权限,就会在导航栏中显示该功能模块。

【操作步骤】: 选择一级导航,显示二级导航,如图:



2.3.2.2.创建快捷菜单

【功能概述】: 在开始菜单中,可对常用的操作功能创建虚拟桌面的快捷方式。

【操作步骤】: 在开始菜单中,鼠标移动到已展开的导航栏,在需要创建快捷键的功能项上,直接点击右键,如图:



右键点击的功能项,会在桌面添加该功能的快捷键方式,如图:



2.3.2.3.个性化设置

2.3.2.3.1. 主题


【功能概述】: 改变系统展示的主色调。

【操作步骤】:点击'主题',打开"主题"界面。如下图:




第 23 页, 共 90 页

可以自己取色改变系统的主题颜色,选择蓝色,点击【确定】即可保存。蓝色窗口的效果,如图:



比如:本次选择了灰色,窗口的效果,如图:



第 24 页, 共 90 页

2.3.2.3.2. 动效

【功能概述】: 设置系统中, 打开功能窗口时的动画效果。


【操作步骤】:点击'动效',打开"动效"界面,可选择需要的打开窗口的动画效果。如下图:



2.3.2.3.3. 壁纸

【功能概述】:可以更改桌面的背景图。

【操作步骤】:点击'壁纸'打开壁纸界面,选择需要的背景图,即可。



第 25 页, 共 90 页



2.3.2.3.4. 字体

【功能概述】:可对系统的字体大小进行设置。

【操作步骤】:点击'字体',打开字体大小设置界面,如下图:



可直接选择大、中、小三类字体的大小,也可以拖动下面的进度条来选择字体大小。

注意: 当有些分辨率较低的客户端使用时,出现内容显示不全时,可缩小字体。

2.3.2.4.注销

【功能概况】: 重新登录系统, 跳回到登录界面。

【操作步骤】: 在开始菜单中,点击注销(红色框部分),返回到登录界面。

如图:



2.3.3. 管理平台-桌面

模拟电脑桌面风格,在一个浏览器界面完成所有的操作。

2.3.3.1.删除快捷菜单

【功能概述】: 对桌面显示的不需要的快捷菜单进行删除。

【操作步骤】:点击快捷方式上方的组名,可对组内快捷菜单进行删除。如图:





第 27 页, 共 90 页

2.3.3.2.任务栏

【功能概述】:对窗口进行管理,可进行关闭操作。

【操作步骤】: 在任务栏中窗口名上鼠标右键, 加载出关闭的操作选项, 如图:



关闭当前:关闭本窗口。关闭其他:将其他窗口关闭。关闭全部:关闭所有。

2.3.3.3.信息栏

【功能概述】:显示当前登录用户的审批待办事项、提醒、警告等信息。可点击记录打开对应的处理/查看界面。

说明: 当前信息数量>0时,'信封'图标右上角会显示当前信息数量。

【操作步骤】:点击桌面右下角的'信封'图标,展开信息框。如图:



信息框中显示待办事项记录,双击某条待办记录,会打开对应的处理界面。(如下图:"开放单据"审批代办事项的办理页面)



办理完成后,信息栏的数量会自动刷新。

2.3.4. 忘记密码

【功能概述】:系统三员管理账号忘记密码时,需联系欣档客服获取 Key 值(1小时有效)来讲行重置密码。

【操作步骤】:

输入登录账号 xitong,点击"忘记密码",弹出 key 值输入框,如下图:



输入获取到的 key 值,点击【确定】按钮,即可重置系统三员管理账号的密码。 而普通用户账号忘记密码,直接提示请联系管理员找回密码。



2.4. 三员管理

第 30 页, 共 90 页

築。

安全保密管理员:负责授权,对用户和角色进行功能权限和数据权限的设置。 **安全审计员:**负责监督,通过日志信息监控系统管理员和安全管理员的操作是 否合法。

说明:

- 1、系统初始三员账号: xitong、aqbm、aqsj,有所有机构的相关权限,及用户组的权限。
- 2、初始系统管理员(xitong)才有系统设置模块的功能。

2.4.1. 系统管理员

满足功能要求: 主要是负责对系统的机构、用户、用户组的更新维护操作。具体如下:

- 1.负责系统参数,如表单的配置、分类、档号、报表、鉴定标准、工作流程、全宗、参数维护和管理。
- 2.负责用户的注册、删除,保证用户标识符在系统生命周期的唯一性;
- 3.负责组织机构的变动调整,负责与用户权限相关的各类角色的设置。

说明:上级机构的系统管理员除了本级机构,还可管理下级机构。

2.4.1.1.用户管理

【功能概述】:对机构的用户信息进行管理,可以增加、修改、删除、初始化密码、用户移动、启用/禁用、新增/删除三员账号等功能。

【操作步骤】:点击"用户管理"模块,进入管理页面,如图:



安全维护-用户管理								
■ ■ 用户管理	检索	条件	:: 帐号 ▼	类似于 ▼	۵ 🗆	3 结果中检索 取消	选择 关闭	
■ 欣档	2	▶増加	1	删除 4.用户移	动 🔓 初始化密码	● 启用/禁用	设置三员▼	■调序
			帐号	姓名	性别	所属机构	状态	创建时间
		1	aqbm	安全保密管理员		欣档	启用	2018-04-17 00
		2	aqsj	安全审计员		欣档	启用	2018-04-17 00
		3	xitong	系统管理员		欣档	启用	2018-04-17 00
		4	dauser	档案员用户		欣档	启用	2018-07-30 08
	, 🗆	5	leader	555		欣档	启用	2018-12-04 13

2.4.1.1.1. 增加

【功能概述】:新增普通用户。

【操作步骤】:点击"增加"按钮,进入增加用户界面,如图:

增加用户	性别	所屬机构 ×
帐号: <mark>*</mark>		
用户姓名:*		
电话:		
地址:		
性别:		▼
管理平台用户: • 是	0 否	
		12.4
		提交 关闭

账号: 是唯一的。

输入账号、用户姓名等用户信息,点击提交即可;点击关闭,关闭新增窗口。

2.4.1.1.2. 删除

【操作步骤】: 勾选需要删除的用户,点击"删除"按钮,弹出确认提示信息,

如图:



点击【是】按钮,删除成功:点击【否】按钮,返回当前页面。

2.4.1.1.3. 修改

【操作步骤】:勾选需要修改的用户,点击"修改",进入修改界面修改表中的相关内容,如图:

修改用户	S 性别	所属机构 ×
帐号:*	dauser	
用户姓名:*		
	档案员用户	
电话:		
地址:		
性别:		•
管理平台用户:	⊙ 是 O否	
		提交 关闭

修改完毕后点击"提交"即可。

2.4.1.1.4. 初始化密码

【功能概述】:对用户遗忘密码时,管理员可在此对其初始化密码。赋予新密码,密码在数据库存储为加密方式。

【操作步骤】:勾选用户记录,点击"初始化密码"按钮,打开初始化密码的输入框,如图:



输入新密码,点击提交即可;点击关闭,取消重置密码操作。

2.4.1.1.5. 用户移动

【功能概述】: 方便快捷的对机构内部人员的调动。

【操作步骤】:勾选需要转移的用户,点击"用户移动",弹出用户移动窗口。 点击下拉框,显示可将该用户移到的单位/部门信息(备注:下拉框中显示的机构节点,是左边的树节点中所选节点下的机构节点),如图:

用户移动	系统管理员	欣档	×
移动用户到:			•
	■欣档 ■测试		H

选择好后,点击保存,用户移动成功。

2.4.1.1.6. 启用/禁用

【功能概述】: 控制用户账号的使用的情况。

【操作步骤】:勾选"停用"状态的用户,点击"启用/禁用"将用户状态改为"启用",如图:



勾选"启用"状态的用户,点击"启用/禁用"将用户状态改为"停用",如图:



2.4.1.1.7. 设置三员-添加

【功能概述】:给机构设置唯一的三员管理账号。机构的三员账号自动就有该机构及子机构的管理权限。

【操作步骤】:左边树节点中,选择机构节点,在点击"设置三员-添加",打 开添加界面,如图:

设置三员信息		×
安全保密管理员帐号:*		
系统管理员帐号:*		
安全审计员帐号:*		
	提交	关闭

输入唯一的账号,点击"提交"即可;点击"关闭",关闭界面。

2.4.1.1.8. 设置三员-删除

【功能概述】: 删除机构的三员管理账号。

【操作步骤】:左边树节点中,选择机构节点,在点击"设置三员-删除",提示确认框,点击"是"即可。

2.4.1.2.用户组管理

【功能概述】:对机构的用户组进行管理,可以增加、修改、删除用户组。 备注:只有初始的三员才有该权限。

【操作步骤】:点击"用户组管理"模块,进入管理页面,如图:





2.4.1.2.1. 增加

【操作步骤】:点击"增加"按钮,进入增加界面,如图:



输入用户组名,点击提交即可;点击关闭,关闭新增窗口。

2.4.1.2.2. 修改

【操作步骤】:勾选需要修改的用户组,点击"修改",进入修改界面修改表中的相关内容,修改完毕后点击"提交"即可。

2.4.1.2.3. 删除

【操作步骤】:勾选需要删除的用户组,点击"删除"按钮,弹出确认提示信息,如图:



点击"是"按钮,删除成功;点击"否"按钮,返回当前页面。

2.4.1.3.机构管理

【功能概述】: 管理本系统所有机构/部门信息,可以增加、修改、删除操作。

【操作步骤】:点击"机构管理"模块,进入管理页面,如图:



2.4.1.3.1. 增加

【操作步骤】:点击"增加"按钮,进入增加界面,如图:

增加机构	7		×
机构名称:*			
机构分类号:			
机构类型:*	单位		•
服务名称:			
系统名称:			
机构编码:			
备注:			
状态:	⊙ 启用	〇停	9用
预览数	数据节点	提交	取消

输入机构名称、单位/部门、等信息后,点击【预览数据节点】,查看到新增机构在数据节点中的展示效果(所有末尾门类下挂的机构信息中有新增的机构信息),如图:



再点击【提交】即可保存:点击取消,关闭新增窗口。

2.4.1.3.2. 修改

【操作步骤】:勾选需要修改的用户组,点击"修改",进入修改界面修改表中的相关内容,修改完毕后,点击【预览数据节点】,再【提交】即可。也可直接点击【提交】,即不进行预览直接提交保存。

修改机构	×	预览数据节点设置	×
		■ ■ 数据节点设置	Â
机构名称:* 测试	23	■ 🖃 未归管理	
机构分类号:		■ 🖃 文书文件	
1/1/19/1/大马.		■ 🖢 收文	
机构类型:* 单位	▼	■ 欣档	
四々なが.		🧻 测试123	
服务名称:		■ 🔙 发文	
系统名称:		■ 欣档	
+0+4/47+7		📄 测试123	
机构编码:		🗖 🔙 现行文件	
备注:		■ 欣档	
		📄 测试123	
状态: ⊙ 启月	〇 停用		HU552
预览数据节点	ā	提交	取消

2.4.1.3.3. 删除

【操作步骤】:勾选需要删除的记录,点击"删除"按钮,弹出预览数据节点设置提示框,如图:



第 41 页, 共 90 页



点击"删除"按钮,弹出确认提示框,如图:



点击"是"按钮、删除成功:点击"否"按钮、返回当前页面。

2.4.1.3.4. 导入机构

【功能概述】:可以在 excel 中编辑机构信息,批量导入机构。

【操作步骤】: 在机构管理中,点击导入机构,弹出导入框。如下图:



选择需要导入到的父机构节点,点击浏览选择导入的 excel 文件,点击导入。

2.4.1.4. 日志管理

【功能概述】: 查看机构用户的业务日志,可以查看、导出 Excel 文件。

【操作步骤】:点击"日志管理"模块,进入管理页面,如图:



	□ 安全维护-日志管理								
检索	条/	‡: 操作人 ▼	类似于 ▼	Q	□ 结果中检索□ 选	¥所有页 取消选择	美闭		
•	● 查看 I C 导出Excel文件								
		IP地址	操作人	用户名	机构	模块	操作时间	操作描述	
	1	192.168.0.181	dauser	档案员用户		回收管理	2018-12-05 18	下载表:tb_electronic中I	
	2	192.168.0.181	dauser	档案员用户	欣档	档号对齐	2018-12-05 18	对齐操作,节点id为:4	
	3	192.168.0.181	dauser	档案员用户	欣档	用户登录	2018-12-05 18	登录系统	
	4	192.168.0.181	dauser	档案员用户	欣档	用户登录	2018-12-05 17	登录系统	
_	-				-1 1.1.			~~ ~~ /±	

2.4.1.4.1. 查看

【操作步骤】: 勾选记录,点击"查看"按钮,打开查看界面,如图:

查看日志	信息		同此等理	2018-12-05 18
操作人:	dauser	模块:	回收管理	
用户名:	档案员用户	机构:		
ip地址:	192.168.0.181	操作时 间:	2018-12-05 18	:25:52
功能描 述:	下载表:tb_electronic中ID 为:40280581677d55d80	1677de5ecc7	70091 名为:2 - 副	本.jpg的文件
				返回

2.4.1.4.2. 导出 Excel 文件

【操作步骤】: 勾选记录,点击"导出 Excel 文件"按钮,下载日志。



2.4.1.5. 系统设置

【功能概述】:对档案系统相关档案分类、档案模板、档号设置、及一些配置 参数信息的维护。

2.4.1.5.1. 模板维护

【功能概述】:对各种档案类型下各个机构的模板和档号设置进行维护。

【操作步骤】:点击"模板维护"模块,进入模板维护界面,选择具体的分类/ 机构节点,显示其模板内容。如图:

🕞 系统设置-模板维护											
■ ■ 数据分类	_ 检测	条条件	‡: 字段编	码 ▼ 类	似于 ▼		Q 🗆	结果中检索	取消选择	关闭	
□ 🖃 未归管理	П	1字[段管理 🕝	修改字段	□复制模	板面棚	除模板 €	: 同步模板到	- A 料	号设置	
□ 🗎 文书文件		, , ,			_						+**
🛚 🖿 现行文件			所属表	字段编码	字段描述	列表字段	列表字	检索字段	检索字	表单字段	表单字
🖸 🚞 会计文件		1	tb_entr	title	题名	是	1	是	1	是	1
🖸 🗎 科技文件		2	tb_entr	f41	并列题名	是	2	是	2	是	2
■ 1 已归管理		3	tb_entr	f42	副题名	否		否		是	3
□ 🖃 文书档案		4	tb_entr	respon	责任者	是	6	是	2	是	4
■ 欣档		5	tb_entr	filenum	文件编号	是	5	是	3	是	5
■ 测试		6	tb_entr	filedate	文件日期	否		是	5	是	6
■ ■ 案卷管理		7	tb_entr	pages	页数	是	9	否		是	7
🛚 🛅 文书档案		8	tb_entr	funds	全宗号	否		否		是	8
■ 基建档案		9	tb_entr	catalog	档案门	否		是	8	是	9
🛚 🛅 会计档案		10	tb_entr	entryre	保管期限	是	7	是	10	是	10
🗈 🚞 科技档案		11	tb_entr	filingyear	归档年度	否		是	9	是	11
🗈 🚞 合同档案		12	tb entr	organ	机构/问	否		否		是	12
□ ■ 照片档案	«	<	第 1	页,共1页	> >>	2 50 •				显示 1 - 30	条,共30条
□ 無偽料金	*			2 4. 1 . 2 (

2.4.1.5.1.1. 字段管理

【功能概述】: 选择表单字段和设置表单字段的显示顺序。

【操作步骤】:点击"字段管理"按钮,进入字段管理界面,如图:



可通过上、下、左、右、顶部、底部箭头按钮来调整需要的字段,及字段显示的先后顺序,点击【提交】按钮即可。

说明:此处已选字段的排序是"表单字段排序"的顺序。

2.4.1.5.1.2. 修改字段

【功能概述】: 对表单字段的信息显示进行维护。

【操作步骤】: 勾选需要修改的字段,点击"修改字段"按钮,进入修改字段

界面,如图:

字段编码:	510	表单字段	
	f42	是否为表单字 ☑	
字段长度:	400	6 :	
字段描述:	副题名	默认值:	
字段所属表:	tb_entry_detail	字段位数:	
列表字段 —		字段类型:	字符型 ▼
是否为列表 ² 段:	字口	检验规则:	•
		枚举值:	▼
		字段提醒:	副题名是解释或从属于正题名的另一是
		排序:	3 \$
		→ ++=/=++-	

字段所属表、字段编码、字段长度:显示字段所属数据库的表名、表中字段名、及字段的长度。

字段描述:控制表单中该字段显示的名称。

【列表字段】:

控制列表中是否显示,及显示宽度(四个字显示 75)、顺序、是否为隐藏字段。

【检索字段】:

控制检索条件下拉框中是否显示,及显示的顺序。(最好与列表字段的顺序一致)。

【表单字段】:

控制表单中是否显示,及默认值、字段位数(控制输入的长度,不可超过字段长度)、字段类型、检验规则、枚举值(字段类型是枚举型时对应的枚举值,参数维护可维护枚举值)、字段提醒(编辑时鼠标悬浮的提示信息)、排序、显示行数(不输入时,默认1行,且两字段显示在一行)、是否必填、枚举型是否可输入(字段类型为枚举型时,控制是否可同时支持输入)、是否只读、

是否为非常用字段(是,就在表单下的"其它"中显示)。

字段类型:对应著录/查看表单界面中,文本框的显示效果。

字符型: 普通文本框;

统计型:普通文本框,值是纯数字,可用来设置档号组成字段的最后一个字段 (如:件号),文本框后有【获取】按钮。

枚举型:下拉框

日期型: 文本框+日期控件

日期范围型: 有起、止文本框+日期控件

主题词型:文本框+主题词下拉框+【主题词标引】按钮,可通过主题词标引按钮,自动获取标题中的主题词信息(可多个)。

2.4.1.5.1.3. 复制模板

【功能概述】: 可将源模板的内容复制到目标模板中。

【操作步骤】:点击"复制模板"按钮,打开复制模板窗口,如图:

复制模板	f41	并列题名	是	2	是	×
源模板:	已归管理_∑	文书档案_欣档			•	
目标模板:	已归管理_>	文书档案_欣档			•	
	□ 包含档号;	2置				
					保存	取消


档号设置,可控制是否一并复制档号设置信息。

选择好源模板和目标模板,点击【保存】即可。

2.4.1.5.1.4. 删除模板

【功能概述】: 删除模板及档号设置信息。

【操作步骤】:点击"删除模板"按钮,弹出备份确认框,如图:



点击【是】删除当前节点的模板,系统将自动下载被删除的模板数据作为备份; 点击【否】,取消删除操作。

2.4.1.5.1.5. 模板预览

【功能概述】: 可以预览模板表单和列表的显示。

【操作步骤】:点击"模板预览"按钮,可以预览列表,如下图:



点解表单界面,可以预览表单界面,如下图:



2.4.1.5.1.6. 同步模板到

【功能概述】:将当前节点的模板同步到首层/所有子级节点,可包含档号设置。 【操作步骤】:选择需要同步的模式:"首层子节点-包含档号设置"按钮,弹 出确认框,如图:



"首层子节点-不包含档号设置"按钮,弹出确认框,如图:



② 是否确认将当前模板覆盖到它的【首层子节点】模板上(不包含档号设置)

是 否

第 49 页, 共 90 页

"所有子节点-包含档号设置"按钮,弹出确认框,如图:



"所有子节点-不包含档号设置"按钮,弹出确认框,如图:



点击【是】,就同步模板信息到子节点;点击【否】,取消同步操作。

2.4.1.5.1.7. 档号设置

【功能概述】: 设置树节点模板的档号信息。可以对档号组成的字段、分隔符号及相应的长度进行自定义操作。

【操作步骤】:选择需要设置档号的树节点,点击"档案设置"按钮,打开档号设置的界面。

在"可选字段"中,选择要组成档号的字段。然后点击【→】按钮,则将左边选中的字段添加到右边"已选字段"中去,可进行多次添加。如图:





可以用【向上】、【向下】按钮对"已经选择的字段"进行排序。

如果添加错了字段,则在"已经选择的字段"列表中,选择要删除的字段,然 后点击【←】按钮即可。

设置信息:

- 1、在"已选字段"列表中,点击要设置分隔符的字段后,则在"设置信息"中显示该字段的设置信息,分割符号(默认是"-"),单位长度(默认是4),
- 2、对各个字段间的分割符设置完成后,最后点击"保存"按钮即可。
- 3、单位长度:也就是补足字段的长度。

设置全宗号的单位长度为 4,即在录入数据界面输入全宗号时不足 4 位数的会自动补足为 4 位数,例:输入全宗号"1",系统就会使其变为"0001"。如果单位长度为 0,则按照实际输入的位数是多少就是多少,不会改变。

2.4.1.5.1.8. 锁定/解锁模板

【功能概述】:锁定模板后,所有子节点都共用当前节点的模板;解锁模板后,子节点可以单独设置自己的模板信息。

说明:必须要有子节点,才会显示该按钮。

【操作步骤】:选择需要锁定模板的树节点,点击"锁定模板"按钮,弹出确认提示框,如图:

确认信息

മ

×

确定要对当前模板进行锁定吗? 锁定后,该节点下的所有子节点的模板将被替换成当前节点 的模板。 目所有子节点模板将不可更改,除非解锁当前模板。

是 否

点击是,进行锁定操作,并提示锁定成功。所有子节点的模板将共用当前模板的信息;

● 提示信息

成功锁定当前模板! 在当前模板,进行模板、档号设置的操作,将同步更新到所有子 节点模板。

点击否,取消锁定模板操作。

选择需要锁定模板的树节点,点击"解锁板"按钮,进行解锁模板操作,弹出解锁成功的提示,如图:

❶ 提示信息

成功解锁当前模板! 可对子节点模板单独进行维护。

2.4.1.5.2. 分类设置

【功能概述】:对当前系统的档案分类进行管理维护。

【操作步骤】:点击"分类设置",打开分类设置界面,如图:



2.4.1.5.2.1. 增加


【功能概述】:新增档案分类。

【操作步骤】:选择具体的档案类型节点,再点击"增加"按钮,进入增加分类页面,如图:

增加分类	.件 005002	×
分类名称:*		
分类编码:*		
分类类型:	无	•
	预览数据节点	取消

第 53 页, 共 90 页

点击"预览数据节点"按钮,显示新增的分类,及该分类下自动挂接的所有机构节点后,数据节点显示效果。如图:



点击"取消"按钮,取消新增分类操作。

点击"提交"按钮,保存新增分类节点信息,列表会显示新增分类信息。如图:



检索	条件	分类~	٩	□结果中检索 取消选择 关闭
0	增加			
		分类名称	分类编码	分类类型
	1	文书文件	005001	未归管理
	2	现行文件	005002	未归管理
	3	会计文件	005003	未归管理
	4	科技文件	005004	未归管理
	5	测试	1	

备注: 只在末尾门类节点下挂机构,父门类是不会挂机构节点的。如下图中的 文书文件父门类。

说明:此处新增的档案分类,及该分类下自动挂接的所有机构节点,可在"数据节点设置"中查看到,如图:



2.4.1.5.2.2. 修改

【功能概述】:修改档案分类名称信息。

【操作步骤】:选择具体的档案类型节点,勾选分类记录,再点击"修改"按钮,进入修改分类页面,如图:

修改分类	C件	005002		×
n also est				
分类名称:*	测试			
分类编码:*	1			
分类类型:	无			•
			预览数据节点	取消

点击"预览数据节点"按钮,显示修改分类后的显示效果。如图:



第 56 页, 共90 页



点击"提交"按钮,保存修改的信息,列表会显示修改后的值。如图:



点击"取消"按钮,取消操作。

说明:此处修改档案分类名称,在数据节点设置中也会一并更新。

2.4.1.5.2.3. 删除

【功能概述】: 删除档案分类。

备注: 删除分类后,该分类下挂接的机构节点也一并被删除,及这些节点对应的模板维护、档号设置等信息也会一并删除。

【操作步骤】:选择具体的档案类型节点,勾选分类记录,再点击"删除"按钮,进入预览删除分类的效果页面,如图:



第 57 页, 共 90 页

点击"删除"按钮,弹出确认删除提示框,如图:



点击"取消"/"否"按钮,取消删除操作。

点击"是"按钮,删除分类,及分类下挂的机构信息,提示删除成功,并刷新 界面不会显示删除的分类。如图:



说明:此处删除的档案分类,及该分类下自动挂接的所有机构节点,可在数据 节点设置中查看到删除的效果,如图:



2.4.1.5.3. 档号设置

【功能概述】: 该模块是根据模板维护中树节点的相关字段,来设置相应档号的组成。可以对档号组成的字段、分隔符号及相应的长度进行自定义操作。

【操作步骤】:点击"档号设置"功能,进行设置界面,在左侧树结构中,点

击展开需要维护的管理模块,再点击需要设置档号的档案门类下的机构节点,显示该节点的设置界面,如图:



对档号组成字段设置完成后,点击"保存"按钮即可。

点击"关闭",取消档号设置操作,并关闭档号设置界面。

【可选字段】: 为常用字段,有: 全宗号、目录号、案卷号、卷内顺序号、件号、流水号、归档年度、保管期限、机构/问题、文件编号、责任者、密级、页数、页号、题名、主题词、文件日期、录入日期、录入人等。

通过上、下、左、右按钮,来选择字段及调整字段的先后顺序。

【已选字段】:选择要组成档号的字段,可设置一个字段或多个字段,还可以设置字段间的分隔符(默认是"-")、字段的长度(默认是4)。例如:

未归/文件/资料:设置一个字段: serial_文件流水号。

已归:设置多个字段: funds_全宗号+filingyear_归档年度+organ_机构/问题+entryretention_保管期限+recordcode_件号

案卷:设置多个字段: funds_全宗号+catalog_目录号+filingyear_归档年度+filecode_案卷号

卷内:设置多个字段: funds_全宗号+catalog_目录号+filingyear_归档年度+filecode_案卷号+innerfile_卷内顺序号

说明: 多个字段组成生成的档号值,将保存到 archivecode 档号字段中。

【分隔符】: 也就是多个档号组成字段在生成档号值时,当前字段值与下一字段值间的分隔符。如: 分隔符是"-"时,全宗号 001、目录号 001、案卷号 001,那么组合的档号就是 001-001-001。

【单位长度】: 也就是补足字段的长度。例如: 设置案卷号的单位长度为 4, 即在录入数据界面输入案卷号时不足 4 位数的会自动补足为 4 位数,例:输入案卷号"1",系统就会使其变为"0001"。如果单位长度为 0,则按照实际输入的位数是多少就是多少,不会改变。

2.4.1.5.4. 数据节点设置

【功能概述】:对当前系统由分类+机构组合的树节点进行维护管理。

备注: 节点树的显示格式是, 只在分类的末节点下挂机构节点。

【操作步骤】:点击"数据节点设置"功能,打开数据节点设置界面,如图:



数据节点是根据分类设置和机构管理中,进行的新增、修改、删除操作来自动调整显示的。

2.4.1.5.5. 报表管理

【功能概述】:对本系统的报表信息进行维护管理。

【操作步骤】:点击"报表管理"功能,打开报表管理界面,如图:



第 61 页, 共 90 页



2.4.1.5.5.1. 增加

【功能概述】:新增报表。

【操作步骤】:点击"增加"按钮,进入增加报表界面,如图:

🗷 系统设置-报表管理		
报表名称:	归档目录夹标签	
报表参数个数:	2	
报表参数值(用逗号分隔 且按顺序绑定):	codeValue1,codeValue2	
打印表名(主从表用分号 分隔开):	primaryTable,attachedTable	* 打印主键名(请输入主键 uniqueld ID):
打印描述字段:	printDescriptionCode	
打印字段:	printCode	
访问类型:	⊙ 公有报表	O私有报表

填写完毕后,点击"保存"按钮即可;点击连续录入,保持当前报表,并打开新的增加界面,以录入下一份报表记录;点击返回,关闭界面,返回列表界面。备注:新增报表后,还需要上传对应的报表样式 cpt 文件才能正常使用。详情见下面的【报表样式管理】。

2.4.1.5.5.2. 修改

【功能概述】: 修改报表信息。

【操作步骤】: 勾选报表记录,点击"修改"按钮,进入修改报表界面,如图:



系统设置-报表管理		
报表名称:	归档目录夹标签	
报表参数个数:	2	
报表参数值(用逗号分隔 且按顺序绑定):	codeValue1,codeValue2	
打印表名(主从表用分号 分隔升):	primaryTable,attachedTable	* 打印主键名(请输入主键 uniqueld ID):
打印描述字段:	printDescriptionCode	
打印字段:	printCode	
访问类型:	⊙ 公有报表	O私有报表
节点:		

修改完相关信息后,点击保存即可。

2.4.1.5.5.3. 删除

【操作步骤】:勾选需要删除的报表记录,可多选,点击"删除"按钮,弹出删除提示信息,如图:



点击是: 删除当前选中报表; 点击否, 取消删除操作。

2.4.1.5.5.4. 查看

【操作步骤】: 勾选报表记录,点击"查看"按钮,打开查看界面,如图:



系统设置-报表管理		
报表名称:	归档目录夹标签	
报表参数个数:	2	
报表参数值(用逗号分隔 且按顺序绑定):	codeValue1,codeValue2	
打印表名(主从表用分号 分隔升):	primaryTable,attachedTable	* 打印主键名(请输入主键 uniqueld ID):
打印描述字段:	printDescriptionCode	
打印字段:	printCode	
访问类型:	⊙ 公有报表	O 私有报表
→ ⊢		

2.4.1.5.5.5. 报表样式管理

【功能概述】: 对报表样式及内容进行微调及修改更新操作。

【操作步骤】: 勾选需要更新报表样式的报表,点击"报表样式管理"按钮,

打开管理界面,如图:



可上传、下载、删除报表样式 cpt 文件。

可下载已有报表的 cpt 文件, 在其基础上进行微调/修改后, 再上传更新。来达到对报表内容的微调及修改。

2.4.1.5.6. 工作流维护

【功能概述】:对本系统的工作审批流进行维护管理。

【操作步骤】:点击"工作流维护"功能,打开管理界面,如图:

■ 系统设置-工作流维护	
■■审批流程	
■ 实体借阅审批	
■ 电子借阅审批	
前毁审批	
一开放审批	

2.4.1.5.6.1. 增加节点

【操作步骤】:具体的某个审批中点击"增加节点"按钮,弹出提示框,如图:

增加节点	实体借阅审批结束		×
节点名称:*			
节点描述:*			
		提交	关闭

输入审批环节的信息,点击"提交"按钮即可保存;点击"关闭"按钮,取消操作。

2.4.1.5.6.2. 修改节点

【操作步骤】: 勾选需要修改的记录,点击"修改节点"按钮,打开修改界面,

如图:



修改节点信息后,点击"提交"按钮即可保存;点击"关闭"按钮,取消操作。

2.4.1.5.6.3. 删除节点


【操作步骤】:勾选需要删除的记录,点击"删除节点"按钮,弹出删除提示信息,如图:



点击是: 删除当前选中记录; 点击否, 取消删除操作。

2.4.1.5.6.4. 设置环节用户

【操作步骤】:勾选需要设置环节用户的记录,点击"设置环节用户"按钮,弹出设置环节用户界面,如图:



可选用户,默认显示所有机构的用户。

通过选择具体机构节点,可选用户框显示该机构下的用户。根节点(机构设置)显示所有机构的用户。


通过上下左右按钮,选择用户到已选用户框中,并调整已选用户的先后顺序。点击"提交"按钮,保存该环节设置的已选用户;

点击"关闭",取消此次操作。

2.4.1.5.6.5. 设置节点权限

【功能概述】: 设置工作流程中, 该环节的下一环节, 可多选。

【操作步骤】:勾选需要设置下一环节的节点,点击"设置节点权限"按钮,弹出设置环节权限界面。可选框中,显示除启动、勾选环节以下的其它环节。通过上下左右按钮,选择环节到已选框中。如图:



点击"提交"按钮,保存设置的下一环节信息;点击"关闭",取消此次操作。

2.4.1.5.7. 鉴定标准管理

【功能概述】:对本系统中保管期限自动鉴定的标准值进行维护管理。

保管期限自动鉴定的机制:档案标题中包含"鉴定标准值"时,该档案的保管期限就自动鉴定为此"鉴定标准值"对应的保管期限。

备注: 当标题中含多个标准值时, 获取保管期限的优先级是: 永久>长期>30年> 短期>10年

【操作步骤】:点击"鉴定标准管理"功能,打开管理界面,如图:



系统设置-鉴定标准管理					
■ ■ 鉴定类型	检索	条件	‡: 鉴定标准值 ▼ 类似于 ▼	Q □ 结果中村	金索 取消洗
企业文件材料归档范围和村	c	増加	1 ②修改 前删除		
■机关文件材料归档范围和株			鉴定类型	鉴定标准值	保管期限
			並た大主	並だ小小田田	MEXNIX
		1	企业文件材料归档范围和档案保管期	财务管理工作报告	30年
		2	企业文件材料归档范围和档案保管期	企业合并	永久
		3	企业文件材料归档范围和档案保管期	收益权	永久
		4	企业文件材料归档范围和档案保管期	董事会变更	永久
	, 0	5	企业文件材料归档范围和档案保管期	上市推荐书(函)	永久
		6	企业文件材料归档范围和档案保管期	股东大会决议	永久
		7	令小少年并利力标准电池标论位读品	差市 △切代	シカ

2.4.1.5.7.1. 增加

【操作步骤】:点击"增加"按钮,打开增加界面,如图:

增加 企业文件标	料归档范围和档案保管期限规定 标准值	×
鉴定类型:	企业文件材料归档范围和档案保管期限规定 ▼	*
鉴定标准值:		*
保管期限:	-	*
	保存し返	

鉴定类型,可选择已有的类型,也可输入新的鉴定类型(保存时会自动新增新类型)。输完信息,点击"保存"按钮即可保存;点击"返回"按钮,取消操作。

2.4.1.5.7.2. 修改

【操作步骤】:选择鉴定类型,勾选需要修改的记录,点击"修改"按钮,弹

出修改界面,如图:

修改 企业文件材	料归档范围和档案保管期限规定 标准值	×
鉴定类型:	企业文件材料归档范围和档案保管期限规定 ▼	*
鉴定标准值:	财务管理工作报告	*
保管期限:	30年 ▼	*
	保存。	口

修改完信息后,点击"保存"按钮即可保存;点击"返回"按钮,取消操作。

2.4.1.5.7.3. 删除

【操作步骤】:勾选需要删除的记录,可多选,点击"删除"按钮,弹出删除 提示信息,如图:



点击"是",删除当前所选记录;点击"否",取消删除操作。



2.4.1.5.8. 参数设置

【功能概述】:对本系统中枚举型字段的参数值进行维护管理。

【操作步骤】:点击"参数设置"功能,打开管理界面,如图:



2.4.1.5.8.1. 增加

【功能概述】: 可新增参数类型,及参数类型下的参数值。

【操作步骤】:点击"参数设置"根节点,点击"增加"按钮,打开增加界面,

新增的就是参数类型。新增界面,如图:

增加参数	Security **
参数名称:	
参数值:	
	保存取消



输入信息,点击"保存"按钮,即可保存信息;点击"取消"按钮,取消本次操作。

2.4.1.5.8.2. 修改

【操作步骤】:勾选需要修改的记录,点击"修改"按钮,弹出修改界面,如图:

修改参数	Security	×
参数名称:	借阅目的	
参数值:	borrowPurpose	
	保存	取消

修改完信息后,点击"保存"按钮即可保存;点击"返回"按钮,取消操作。

2.4.1.5.8.3. 删除

【功能概述】: 可删除参数类型,及参数类型下的参数值。

【操作步骤】:左边框中选择"参数设置"根节点后,再勾选需要删除的参数类型,点击"删除"按钮,弹出删除确认信息,如图:



点击"是"按钮,再弹出警示信息框,如图:



警告信息 ② 请注意! ③ 该参数类型的在相关界面可能已使用,如果删除将导致其不能正常使用,请确认是否还要继续删除?

2.4.1.5.9. 数据备份

【功能概述】: 提供设置数据、业务数据两个模块进行数据备份,在系统中生成备份压缩包(zip)包,还供用户选择下载到本地路径。

设置数据选项: 有用户及用户组设置,机构设置,分类设置,数据节点设置,模板设置,档号设置。

业务数据选项:有数据采集审核,数据管理。

【操作步骤】:选择综合管理--数据备份,打开数据备份界面,默认进入设置数据模块。如图:





2.4.1.5.9.1. 数据备份

【功能概述】: 数据备份

【操作步骤】: 选择好需要数据备份的多选框项,点击【备份】按钮,在弹出的对话框中点击【是】按钮,进行数据备份,完成后会提示备份成功,如图:



2.4.1.5.9.2. 打开备份管理列表

【功能概述】: 打开备份管理

【操作步骤】:点击【备份管理】按钮,打开备份管理界面。勾选备份的数据

包,点击【下载】按钮,弹出文件下载框,如图:

历	历史备份						
7	,下≢	並□■除□◆美闭					
		文件名	文件大小(文件时间			
	1	设置数据备份20181206_11_18_16.zip	0.01	2018-12-06 11:1			
	2	设置数据备份20181206_11_18_09.zip	0.01	2018-12-06 11:1			

勾选记录,点击【删除】按钮,将删除所选记录。点击【关闭】按钮,关闭备



份管理界面。

2.4.1.5.9.3. 关闭

【功能概述】: 关闭界面。

【操作步骤】:点击【关闭】按钮,关闭数据备份界面。

2.4.1.5.9.4. 备份策略

【功能概述】: 设置定时备份的相关参数

【操作步骤】:点击【备份策略】按钮,打开备份策略设置界面,如图:

设置数据备	份策略	×
备份频率:*	每周一	•
备份时间:*	8时	•
备份方式:*	完全备份	•
		保存 返回

设置备份的频率、时间点和方式,点击【保存】即可。

点击【返回】按钮,关闭备份策略设置界面。

2.4.1.5.10. 全宗管理

【功能概述】:对本系统中机构单位的全宗信息进行管理,在"机构管理"里增加一个"单位"类型的机构,就会在此产生一条对应的全宗记录。

【操作步骤】:点击"全宗管理"功能,打开管理界面,如图:

圖系	统设置-全宗管理					
检索条件	牛: 全宗名称 ▼	类似于 ▼	Q口结	果中检索 取消选择	关闭	
●同	5机构 ②修改	☆ 删除 ◆ 查看	▲汇总 日日 打印	全宗目录 日日 打印	全宗信息	
	全宗名称	全宗名称曾用名	全宗起始时间	全宗终止时间	全宗号	机构名称
0 1	欣档科技有限公司				001	欣档
□ 2						测试

2.4.1.5.10.1. 同步

【功能概述】:可同步机构管理中"单位"类型的机构记录到全宗管理中。

【操作步骤】:点击"同步"按钮,即可同步机构管理中"单位"类型的机构记录到全宗管理中。已存在的机构,就不再重复添加了。

2.4.1.5.10.2. 修改

【操作步骤】: 勾选记录,点击"修改"按钮,弹出修改界面,如图:

圖 系统设置-全宗管	全 理				X
全宗名称:	欣档科技有限公司	*	全宗号:	001	*
全宗名称曾用名:			全宗指南文件:		
机构名称:	欣档		机构成立时间:		
全宗起始时间:			全宗终止时间:		
归档文件总数:	0		归档短期 (件):	0	
归档长期(件):	0		归档永久(件):	0	
案卷总数:	0		卷内总份数:	0	
文书案卷数:	0		文书卷内份数:	0	
其他案卷数:	0		其他卷内份数:	0	
文书短期 (卷):	0		文书长期(卷):	0	
			温馨提示:	红色外框表示输入非法数据! 保存(Ctrl+S) 返	.0

修改完信息后,点击"保存"按钮即可保存;点击"返回"按钮,取消操作。 备注:每个单位都有唯一的全宗号,请不要重复填写。

2.4.1.5.10.3. 删除

【操作步骤】:勾选需要删除的记录,可多选,点击"删除"按钮,弹出删除 提示信息,如图:



点击"是",删除当前所选记录;点击"否",取消删除操作。

2.4.1.5.10.4. 查看


【操作步骤】: 勾选需要查看的记录,点击"查看"按钮,打开查看界面,如

图:

圖 系统设置-全宗管	全 理				X
全宗名称:	欣档科技有限公司	*	全宗号:	001	*
全宗名称曾用名:			全宗指南文件:		
机构名称:	欣档		机构成立时间:		
全宗起始时间:			全宗终止时间:		
归档文件总数:	0		归档短期(件):	0	
归档长期(件):	0		归档永久(件):	0	
案卷总数:	0		卷内总份数:	0	
文书案卷数:	0		文书卷内份数:	0	
其他案卷数:	0		其他卷内份数:	0	
文书短期 (卷):	0		文书长期(卷):	0	
				返	

2.4.1.5.10.5. 打印全宗目录

【操作步骤】: 勾选需要打印的全宗记录,可多选,点击"打印"按钮,将打印全宗目录信息,如图:



2.4.1.5.10.6. 打印全宗信息

【操作步骤】:勾选需要打印的全宗记录,可多选,点击"打印"按钮,将打印全宗的详细信息,如图:


ReportServer		1/1	(> ±
	至	è 宗信息表		
	全宗名称	全宗单位]	
	全宗曾用名称]	
	全宗指南文件			
	全宗单位			
	全宗号 0001	机构成立时间		
	全宗起始时间	全宗终止时间		
	归档文件总数 0	归档短期 0		
	归档长期 0	归档永久 0		
	案卷总数 0	卷内总份数 0		
	文书案卷数 0	文书卷内份數 0		*
	其他案卷数 0	其他卷内份數 0		
	文书短期 0	文书长期 0		+
	文书永久 0	各注	J	-

2.4.1.5.11. 盘空空间

【功能概述】:对本系统部署环境中磁盘空间的管理。默认警告阈值是 90%,即,当磁盘的可用空间小于 10%时,将有警告提醒。

【操作步骤】:点击"磁盘空间"功能,打开管理界面,如图:

F盘空间使用情况(共881G)



第 79 页, 共 90 页

备注:每天 8:30 分(配置的触发时间)定时检查磁盘空间使用情况,达到阈值时,会给系统管理员提醒。

2.4.1.5.12. 水印管理

【功能概述】:可以对电子借阅过程中电子文件水印的显示进行设置。

注意: 在不同节点增加的水印响应不同的节点,如果子节点存在水印,优先使用子节点的水印,如果子节点没有水印,则默认选择父节点的水印。

系统设置-水印管理		an I cokkym						
□ □ 机构设置	当前位	置:水印管理						
全宗单位	检索条	件: 说明	▼ 类似于 ▼		Q □ 结果中检索	取消选择	关闭	
	增加	修改 删除						
		说明	水印具体位置	水印坐标位置	角度	透明度	是否默认	是否平铺
	0 1	全局默认水印		300,100	45	0.2	是	是

2.4.1.5.12.1. 增加

【功能概述】: 可以增加水印的类型。

【操作步骤】:点击"增加"进入到增加界面。如下图:



第 80 页, 共 90 页



水印角度:可以调整水印的角度。

透明度:可以调整水印的透明度,1为不透明。

图片水印: 是: 使用图片水印, 否: 使用文本水印, 使用文本水印需要在水印

文本输入文本,可以在水印颜色中调整水印的颜色。

默认水印: 是: 使用当前水印, 否: 不使用当前水印。

使用坐标: 是: 可以使用 X 轴、Y 轴调整水印的位置, 否: 直接在水印位置调

整水印的位置

2.4.1.5.12.1.1. 预览

【功能概述】:可以预览设置好的水印。

【操作步骤】:填写好必填信息后,点击预览。



2.4.1.5.12.1.2. 选择水印图片

【功能概述】: 当选择图片水印时,可以上传图片。

【操作步骤】:填写完信息后点击下一步,点击"请选择水印图片"。



2.4.1.5.12.2. 修改

【功能概述】: 可以对已经设置好的水印进行修改。

【操作步骤】:选择水印,点击"修改"。



2.4.1.5.12.3. 删除

【功能概述】:可以删除现有的水印。

【操作步骤】:选择水印,点击删除。





2.4.2. 安全保密管理员

【功能概述】: 主要负责系统的安全保密管理工作,有用户管理、用户组管理、 日志管理模块,可对用户、用户组进行功能、机构、数据节点的授权操作。

- 为账号分配系统功能权限,负责档案信息系统安全管理工作。
- 制定安全保障制度,对安全保障制度执行情况进行监督和管理。

2.4.2.1.用户管理

【功能概述】: 对机构的用户权限的授予与撤销,可以设置用户组、设置。

【操作步骤】:点击"用户管理"模块,进入管理页面,如图:



2.4.2.1.1. 设置用户组

【功能概述】:给用户赋予用户组的权限。

【操作步骤】:点击"设置用户组"按钮,进入设置用户组界面,如图:



选择用户组后,可多个用户组,点击保存即可。

2.4.2.1.2. 功能权限设置

【功能概述】: 给用户赋予功能权限项。

【操作步骤】:点击"功能权限设置"按钮,进入设置功能权限界面,如图:




勾选需要设置的功能权限项,点击【提交】按钮即可。

2.4.2.1.3. 机构权限设置

【功能概述】: 给用户赋予机构权限项。

【操作步骤】:点击"设置机构权限"按钮,进入设置机构权限界面,如后图:



勾选需要设置的机构权限项,点击【提交】按钮即可。

第 85 页, 共 90 页



说明:暂时只有选择用户时,左边的机构树有用到。如:公告管理-推送用户、工作流维护-设置环节用户,左边机构树有根据这个赋予的权限来显示。

2.4.2.1.4. 数据权限设置

【功能概述】:给用户赋予数据节点权限,控制用户使用的数据范围,即数据管理的左边树节点显示内容。

【操作步骤】:点击"数据权限设置"按钮,进入设置数据权限界面,如下图:**左键勾选:**所有子节点都勾选上;

右键勾选: 可选择只勾选当前节点(单选)。

勾选机构节点,会自动勾选上机构节点所属的分类节点。



勾选需要赋权的档案分类、机构的数据节点项,点击【提交】按钮即可。

2.4.2.2.用户组管理

【功能概述】:对角色权限的授予与撤销,可进行设置功能权限、设置数据权

限的操作。

备注:只有初始的三员才有该权限。

【操作步骤】:点击"用户组管理"模块,进入管理页面,如图:

安全维护-用户组管理							
∷ 设置功能权限 ∷ 设置数据权限							
		用户组名	描述				
	1	系统管理员	系统管理员				
	2	安全保密管理员	安全保密管理员				
	3	安全审计员	安全审计员				
\checkmark	4	档案业务管理员	档案业务管理员				

2.4.2.2.1. 设置功能权限

【功能概述】: 给用户组赋予功能权限项。

【操作步骤】:点击"功能权限设置"按钮,进入设置功能权限界面,如图:




勾选需要设置的功能权限项,点击【提交】按钮即可。

2.4.2.2.2. 设置数据权限

【功能概述】:给用户组赋予数据节点权限,控制使用的数据范围,即,数据管理的左边树节点显示内容。

【操作步骤】:点击"数据权限设置"按钮,进入设置数据权限界面,如图:



左键勾选: 所有子节点都勾选上:

右键勾选:可选择只勾选当前节点(单选)。

勾选需要赋权的档案分类、机构的数据节点项,点击【提交】按钮即可。

2.4.2.3. 日志管理

【功能概述】: 查看系统管理员的操作日志,可以查看、导出 Excel 文件。

【操作步骤】:点击"日志管理"模块,进入管理页面,如图:



2	2 安全维护-日志管理									
检索	条件	‡: 操作人 *	: 操作人 ▼ 类似于 ▼ □ 结果中检索□选择所		择所有页	取消选择	关闭			
● 查看										
		IP地址	操作人	用户名	机构	模块		操作时间		
	1	192.168.0.181	xitong	系统管理员	欣档	用户登录	ŧ	2018-12-06		
	2	127.0.0.1	xitong	系统管理员	欣档	用户登录	₹	2018-12-06		
	3	192.168.0.181	xitong	系统管理员	欣档	用户登录	2	2018-12-05		
	4	192.168.0.181	xitong	系统管理员	欣档	用户登录	2	2018-12-05 1		
	5	192.168.0.181	xitong	系统管理员	欣档	机构管理	1	2018-12-05 1		
	6	192.168.0.181	xitong	系统管理员	欣档	用户登录	2	2018-12-05 1		

2.4.2.3.1. 查看

勾选记录,点击"查看"按钮,即可打开查看界面。

2.4.2.3.2. 导出 Excel 文件

【操作步骤】: 勾选记录,点击"导出 Excel 文件"按钮,下载日志。

2.4.3. 安全审计员

2.4.3.1. 日志管理

【功能概述】:查看系统管理员、系统安全保密管理员的操作日志,可以查看、导出 Excel 文件。

【操作步骤】:点击"日志管理"模块,进入管理页面,如图:



② 安全维护-日志管理									
检索	条件	‡: 操作人	人 美似于 ▼	Q	□ 结果中检索□ 选	择所有页	取消选择	关闭	
●									
0		IP地址	操作人	用户名	机构	模块		操作时间	
	1	192.168.0.181	aqsj	安全审计员	欣档	用户登录		2018-12-06 11	
	2	192.168.0.181	aqbm	安全保密管理员	欣档	用户登录		2018-12-06 11	
	3	192.168.0.181	xitong	系统管理员	欣档	用户登录		2018-12-06 11	
	4	127.0.0.1	xitong	系统管理员	欣档	用户登录		2018-12-06 11	
	5	192.168.0.181	xitong	系统管理员	欣档	用户登录		2018-12-05 18	

2.4.3.1.1. 查看

勾选记录,点击"查看"按钮,即可打开查看界面。

2.4.3.1.2. 导出 Excel 文件

勾选记录,点击"导出 Excel 文件"按钮,即可下载日志。