Logiciel de base, filière apprentissage Introduction Ensimag 1A Apprentissage

Matthieu Moy

Matthieu.Moy@imag.fr

2013



Du C au langage d'assemblage

- Langages de haut niveau : C, Ada, Java, C++...
 - Langage de haut niveau d'abstraction
 - ▶ Permettent de s'abstraire des détails techniques du processeur
 - Niveau d'abstraction variable selon le langage (e.g. gestion de mémoire en C ≠ garbage-collector en Java)
 - \rightarrow Exemple: x = x + 42
- Langage machine
 - Format des instructions imposé par le processeur
 - → Exemple: 83 c0 2a
- Entre les deux : langage d'assemblage
 - Les mêmes instructions décrites
 - Forme textuelles plus compréhensible pour un humain
 - → Exemple: addl \$42, %eax



Assembleur

- Programme qui traduit un code du langage d'assemblage au langage machine
- Code source (langage de haut niveau ou d'assemblage)
 - Instructions d'un programme écrit dans 1 langage non directement exécutable par le processeur
 - Peut être interprété ou compilé
- Code objet (langage machine)
 - Suite de bits, peu lisible (impression en hexadécimal sur les listings), difficile à utiliser



Interprétation

Un programme appelé interprète[ur] lit le programme source et exécute ses instructions au fur et à mesure Caractéristiques :

- Facile à réaliser
- Lent
- Bien adapté à l'interactivité (débogage)



Compilation

Un programme appelé compilateur traduit le programme source en un programme objet exécutable sur une machine donnée Caractéristiques :

- Complexe à réaliser
- Exécution beaucoup plus rapide
- Les programmes exécutés fréquemment sont stockés sous format objet (bibliothèques)



Exemples

- Langages interprétés :
 - Langages shell, Python, Perl, ...
 - PostScript
 - HTML, XML
 - JavaScript (selon l'implémentation)
- Langages compilés :
 - Ada
 - C et C++
- Langage semi-interprété (compilation Just-In-Time) :
 - Java, Scala
 - ► C#
 - JavaScript (selon l'implémentation)



Logiciel de base

- Regroupe ces programmes (interpréteurs + compilateurs) permettant d'exécuter un programme source
- A mi-chemin entre les aspects matériel et logiciel :
 - Architecture
 - Algorithmique et programmation




Le reste de la séance

- Rappel d'architecture
- Gestion de la mémoire
- Exécution des instructions (langage d'assemblage)
- Exemple : traduction de quelques structures de C en langage d'assemblage



Un ordinateur ...

Inside of a computer case





Entrées-sorties

Échange de données et programmes depuis l'extérieur vers le couple processeur-mémoire

- Réalisées par :
 - ► Le processeur lui-même
 - ▶ Un processeur auxiliaire (processeur vidéo par ex.)
- Accès à plusieurs types de support :
 - Mémoire secondaire (disque)
 - ► Périphériques : clavier, écran, support amovible (disquette, bande), imprimante, ...



Registres et mémoire vive

- Mémoire vive (RAM)
 - ▶ Grande (e.g. 4Go sur un PC ≈ 4 milliards d'octets)
 - ► Emplacement mémoire désigné par son adresse (e.g. « Quelle donnée se trouve à l'adresse 42 ? »)
- Registres
 - ▶ Peu de registres (≈ une à quelques dizaines même pour les processeurs hauts de gamme)
 - À l'intérieur du processeur (⇒ accès très rapide)
 - Désignés par un nom ou un numéro (e.g. « Qu'y a-t-il dans le registres %eax? »)



Mémorisation (1)

Distinction entre emplacements et adresses :

- Adresse d'un emplacement :
 - Accès et manipulation de son contenu
 - Lui est attachée une fois pour toutes
- Contenu d'un emplacement :
 - Modifiable
 - Suite de bits sans signification intrinsèque
 - Sens donné par l'instruction qui le manipule



Mémorisation (2)

Taille d'un emplacement (en général multiple de 8 bits 1 octet)

Octet (byte) suffixe b dans les instructions (movb, addb)

Mot (word) 2 octets, suffixe w dans les instructions (movw, addw)

Double mot (long word) 4 octets, suffixe I dans les instructions (movl, addl)





Mémorisation (3)

Exemple Intel (> 80386)

- Deux espaces mémoires séparés : données et programmes
- Espace ~ tableau de 4Goctets (4 x 2^30) indexés de 0 à 2^32 - 1
- Index dans le tableau = adresse = entier non signé sur 32 bits
- Emplacements adressables: octets, mots (16 bits), double mots (32 bits)

O

 $2^{32} - 1$



Mémorisation (4)

Exemple Intel (> 80386):

- Adresse d'un mot ou double mot = octet de poids faible (little endian)
- · Contenus du :

- mot d'adresse ad : ??

- double mot d'adresse ad : ??

	Octet 0	Octet 1	Octet C 2	ctet 3
ad	12	34	56	78



Mémorisation (4)

Exemple Intel (> 80386):

- Adresse d'un mot ou double mot = octet de poids faible (little endian)
- · Contenus du :
 - mot d'adresse ad : 3412
 - double mot d'adresse ad : 78563412
 - Rq : gdb présente les données de façon plus intelligible

Attention: signification du contenu dépend du contexte: instruction, donnée (de quel type?)

	Octet 0	Octet 1	Octet C	ctet 3
ad	12	34	56	78

Séquencement et exécution des instructions

- Exécution d'une instruction :
 - Chargement du Registre Instruction
 - ★ Contient l'instruction en cours
 - Décodage : Quelle instruction est-ce ?
 - Exécution
- Exécution simultanée possible (mode pipe-line)



Séquencement et exécution des instructions

Exemple:

```
mon_etiquette: movl $mon_etiquette, %eax

→ copie l'adresse de mon_etiquette dans le registre EAX
```

- Détermination de l'adresse des opérandes (si nécessaire)
- Chargement des opérandes depuis la mémoire (si nécessaire)
- Exécution de l'instruction
- Rangement du résultat en mémoire (si nécessaire)
- Incrémentation du pointeur d'instructions (%eip)
- ... et on continue avec l'instruction suivante!



Registres des processeurs Intel

Registres sur 32 bits, mais certains peuvent être accédé 8 ou 16 bits avec un autre nom :

Notation	31	16	15	0	Nom usuel	
%eax			%ax		Accumulator	
/oeax			%ah	%al	Accumulator	
%ebx			%bx		Base Index	
/oEDX			%bh	%bl	Dase muex	
%ecx			%cx		Count	
70€CX			%ch	%cl	Count	
%edx			%dx		Data	
%eux			%dh	%dl	Dala	
%esp					Stack Pointer	
%ebp					Base Pointer	
%edi	%di		Destination Index			
%esi			%si		Source Index	
%eip	,			Instruction Pointer		
%eflags			flags		Flags	

Registres spécialisés

- EIP Extended Instruction Pointer = @ de l'instruction suivante
 - Modifié par les sauts, appels/retours de sous-programmes
- ESP Extended Stack Pointer = @ de la pile (mémoire données)
- EFLAGS = registre d'état
 - Bit 0 : retenue (C : carry)
 - Bit 6 : zéro (Z)
 - Bit 7 : signe (S)
 - Bit 11 : débordement (O : overflow)



Les autres registres

- Utilisés comme des « variables » dans les programmes assembleurs
- Fonctions multiples :
 - Adressage de données en mémoire données
 - @ d'un emplacement en mémoire programme
 - Spécialisation pour certaines instructions ou modes d'adressage
 - cf. cours suivants



Traduction $C \rightarrow$ langage d'assemblage (1)

Affectation

```
x = x + 42;
```

- Charger x dans un registre
- Ajouter 42 au registre
- Stocker le résultat en mémoire

```
movl x, %eax
addl $42, %eax
movl %eax, x
```



Traduction C → langage d'assemblage (2)

Conditionnelle

```
if (<expression>) { <instr1> } else { <instr2> }
```



Traduction C → langage d'assemblage (3)

Boucle

while (<expression>) <instructions>

```
while:
   // <calcul valeur de l'expression, res dans %eax>
   // ...
   cmpl $0, %eax
   je finwhile
   // <instructions>
   // ...
   jmp while
finwhile:
```

- Pour ne pas se tromper :
 - Test de la condition en début de boucle
 - Saut inconditionnel en fin de boucle



Traduction C → langage d'assemblage (4)

Boucle for for (<instr1>; <expr>; <instr2>) { <instrs> }

```
// <instr1>
  // ...
iter:
  // <calcul valeur de l'expression, res dans %eax>
  // ...
  cmpl $0, %eax
  je finfor
  // <instrs>
  // ...
  // < instr2>
  // ...
  jmp iter
finfor:
```

En fait, un for se transforme trivialement en while en C!

