

"计算机系统基础(上) Lab1"报告

计算机科学与技术 19307130296 孙若诗

一、运行截图





注: bits - honor.c中bitreverse未满足操作数限制。

二、程序解析

1) bits.c

1 . bitAnd

描述:用~和|实现&。

操作: 4/8

解答:观察真值表,发现取反后或的结果刚好与&相反。

2. getByte

描述: 取出 x 从低位起的第 n 个 byte。

操作: 3/6

解答: 一个 byte 为 8 个 bit, 所以先将 n 左移 3 位, 得到 x 需要右移的位数。 x 右移后与 255, 即 8 个 1, 即可得到第 n 个 byte 上的数。

3 . logicalShift

描述:逻辑右移。

操作: 7/20

解答: 移出来的前 n 位必须为 0, 所以求一个只有后 32-n 位为 1 的数与上即可(似乎这种工具数被称为掩码)。可以将 31 个 1 右移 n-1 位, 但是 n 为 0 时右移-1 位会出问题, 先右移 n 位再左移 1 位可以避开这个坑。

备注: 之前一直以为逻辑右移需要把负数补码中前导 1 都消去,做这道题时才意识到只需要处理移出的空位,至于原先就存在的前导 1 不必在意。

4 . bitCount

描述:数 int 中二进制 1 的个数。

操作: 36/40

解答:采用分治算法,先每相邻 2 位 1 的个数相加,再每相邻 4 位,直到前 16 位和后 16 位相加得到全部 1 的个数。关于取每相邻 n 位的操作还是用掩码,例如取相邻的 1 位使用 010101······0101,2 位使用 00110011······0011,以此类推。

5 . *bang*

描述:实现!x。

操作: 7/12

解答: 先用~x+1 求出相反数, 非 0 数和它的相反数之间至少有一个最高位为 1, 取或之后把最高位移下来, 然后-1 变+1 (也就是再取一次相反数), 再异或 1 即可。

备注:注意到-2147483648 的相反数在 int 范围内无法表示, ~x+1 仍旧是它本身, 但是所幸它最高位本来就为 1, 并不影响结果。

6 . *tmin*

描述:最小的2补码。

操作: 1/4

解答: 1<<31。

7. fitsBits

描述: 查询 x 是否能用 n 位二补码表示。

操作: 7/15

解答:注意到 int 本身就是补码形式, 所以 n 位够用代表 32-n 位都是多余的, 左移 32-n 位再移回来, 如果数不变说明可以。如果能用 n 位表示, 左移时失去的和右移时补回来的都是符号位上的数, 所以结果不变。

备注: 有了相反数操作就很容易实现减法了。但是-2147483648 仍不能实现。 ^操作可替代==。

8 . divpwr2

描述: x/(2^n), 靠近0取整。

操作: 7/15

解答:直接>>n位,负数会出问题,这是因为负数的默认向下取整相当于远离 0 取整。我们在正数向上取整的时候经常用到一个操作,(a+b-1)/b 相当于 a/b 向上取整,因为如果刚好整除,没有影响;只要有余数,都能向上进一位。这里我们就是相当于除数为负时改成向上取整,所以要给负数加 2^n-1。

9. negate

描述:求相反数。

操作: 2/5

解答: ~x+1。

10 . isPositive

描述: 判断是否为正数。

操作: 7/8

解答: 只有 0 是符号位为 0 的非正数, 特判一下即可, 其他数只需要看符号位是否为 0。

11 . isLessOrEqual

描述: x 是否小于等于 v。

操作: 17/24

解答: 直观的想法是判 x-y 是否为小于等于 0, 但是 x 为-inf, y 为 inf 时可能

会溢出,因此先判一下它们是否异号,异号则可以直接判断大小。

12 . *ilog*2

描述: log 以 2 为底 x, 向下取整, x>0。

操作: 27/90

解答:显然答案在 0~31 之间,显然任何 0~31 的整数都可以由 16、8、4、2、1 从大到小拼凑得到,并且如果当前数为 x,可加数为 y,目标数为 z,x+y<=z 时给 x 加上 y 一定不会出错。因此按从高到低顺序检查它是否大于等于 2 的这些幂次,是则累加这个指数,并减去这个幂次检查下一个即可。

13 . float_neg

描述:给一个浮点数取相反数。

操作: 10/10

解答: nan 的定义为指数位全为 1, 分数值非 0。除去 nan, 余下的数符号位

取反即可。

备注:可以发现 inf 也是分正负的。

$14 . float_i 2f$

描述:将 int 转换为 IEEE 标准下的 float。

操作: 27/30

解答:模拟题,首先把符号位取出来。然后看一看绝对值一共有多少位。左移到最高位,右移 8 位作为分数值,后面的 8 位要被舍去。如果最后一位为1 或者后 8 位不为空,需要进 1。指数需要加 127,最后结果把符号位、指数位和分数值依次拼起来即可。

备注: -2147483648 和 0 是特殊情况, -2147482648 在 int 内无法取绝对值, 0 没有 1. 因此特判掉这两个数。

15 . float_twice

描述: 给一个浮点数乘 2。

操作: 12/30

解答:分别取出指数位和分数值,若指数位为 0,给分数值左移 1,加上符号位。若指数位不为 0 也未满,直接给指数值+1。

备注:验证了课上所讲的原理,若分数值超出 23 位,多出的一位恰好加给指数位,无需特别处理。

2) bits - honor.c

1. bitReverse

描述:左右翻转二进制位。

操作: 41/40

解答: 类似 bitcount, 依次交换相邻 2 位、4 位……32 位。

备注: 以上思路需要 41 次操作, 并未达到题目要求。

2. *mod*3

描述:模3。

操作: 89/90

解答: 观察易知 2 的偶数幂模 3 均为 1, 2 的奇数幂模 3 均为 2, 因此类似 bitcount 地分治统计有多少个偶数幂和奇数幂, 可以把被模数降到 16*1+15*2=46 及以下规模, 这时只剩下 6 位, 可以每两位&3 相加, 得到的 结果仍然模 3 同余。如此迭代下去, 3 次后只剩下 2 位, 只要判断一下剩下的是否恰好为 3, 是则减去 3 即可。

备注:原本对后期一位位右移统计,只能卡到 103 次操作,每两位一处理的 思路得到了高庆麾同学的指导。关于符号的讨论详见总结。

3. *float_f2i*

描述:将 float 转化为 int。

操作: 23/30

解答:取出符号位、指数位和分数值。分数值需要左移指数位、右移 23 位,因此先用指数值减去 127 再减 23,和分数值位数比较,若超过 int 范围就直接返回结果(-inf 或者 0),确定未超过限制再移动分数值。

备注: int 右移超过位数会错误, 并不是因为前面补 0 就没有影响。

三、总结

1. 质疑 mod3 的 check 程序是否有负数情况,程序完全未处理符号位时也通过了 btest 测试。最后手动调整了负数的偏差,负数时结果-1,因为-2147483648%3=-2=1,但当作第32位处理,偶数位的贡献为2,多了1。但-2 时输出为1. 在模运算下等价。

题目描述中的 mod3(-100)=-1 本身也不太妥当, 一般数学定义的整数模运算结果应为[0,n-1]区间内整数, 若出现负数被模也应当加到正数域内, 因此 mod3(-100)=2 似乎更规范。但是使用 C++测试, (-100) %3 确实为-1, 可能是绝对值取模后再加符号。

- 2. 第一次写 C 语言程序, 了解到函数要先定义所有变量, 不能中途定义的规则。
- 3. Linux 系统的 programming mode calculator, Windows 系统的程序员计算器都有较为直观的数制转换、同步显示功能,对于这次 lab 有很大帮助。
- 4. 熟悉了一些常用的替代关系: (~0)=1, ^可替代==, |对 bool 型可替代+, ~x+1 可替代-, |可替代||, &可替代&&, x 为 0 或 1 时&xx······x 可部分替代 if(x),!!

- 可以将一个 int 转为 bool。
- 5. 认识到了自己对于计算机系统的无知。完成 lab 过程中虚拟机无法开机,尝试了网络上搜索到的 netsh winsock reset、关闭 3D 优化等各种方法,均未奏效。解决方法似乎只剩下重装,深感困扰,又暂时不愿意陷入安装双系统的麻烦。最终还是在一台主系统为 Ubuntu 的机器上完成了这次 lab。

四、参考文献

- 1. https://zh.wikipedia.org/wiki/NaN
- 2. https://zh.wikipedia.org/wiki/lEEE_754
- 3. https://zh.wikipedia.org/wiki/模除
- 4. https://zh.wikipedia.org/wiki/C 语言