TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY KATEDRA KYBERNETIKY A UMELEJ INTELIGENCIE

Mapovanie priestoru pomocou zhlukovania obrazov Kohonenovou siet'ou

BAKALÁRSKA PRÁCA

KN Map SYSTÉMOVÁ PRÍRUČKA

Michal Puheim

Vedúci bakalárskej práce: Ing. Rudolf Jakša, PhD.

Konzultant bakalárskej práce: Ing. Rudolf Jakša, PhD.

Obsah

1 Fu	ınkcia programu	.3
	nalýza riešenia	
	opis riešenia	
	Popis použitých vstupných a výstupných súborov	
3.2	Popis použitých konštánt programu.	.5
3.3	Popis použitých globálnych premenných programu.	.6
3.4	Popis funkcií programu.	.7

1 Funkcia programu

Program KN_Map umožňuje vytvoriť na výstupnej vrstve Kohonenovej neurónovej siete model mapy priestoru. Na tejto mape dokáže umiestniť obrázky charakterizujúce konkrétne miesta v priestore. Program zahŕňa možnosti tvorby mapy, ako aj jej využívania na lokalizáciu polohy nových obrázkov v mape.

V programe je implementovaná možnosť tvorby a nastavenia rozmerov neurónovej siete, rôzne možnosti inicializácie, možnosť učenia siete, ako aj vizualizácie tohto procesu.

2 Analýza riešenia


Program je postavený ako konzolová aplikácia a jeho výhodou je, že pre prácu so súbormi obrázkov nepotrebuje žiadne špeciálne knižnice. Hoci bol testovaný len na OS Windows, jeho preloženie na iný systém by malo byť bezproblémové.

Kohonenova sieť ako model mapy priestoru je v programe implementovaná tak, aby bolo možné podľa aplikačných potrieb meniť veľkosť vstupnej vrstvy, na základe rôzneho rozlíšenia vstupných obrázkov, ako aj výstupnej vrstvy, na základe rôznych požiadaviek na rozmery mapy priestoru.

Program realizuje proces učenia, pri ktorom mení hodnoty váh siete pri zhlukovaní podobných obrázkov do zhlukov charakterizujúcich miesto v priestore, kde boli tieto obrázky zhotovené. Následne program umožňuje testovať úspešnosť procedúry zhlukovania pomocou nových testovacích obrázkov.

3 Popis riešenia

Spôsob realizácie programu, algoritmus jeho fungovania a spôsob jeho prepojenia s ostatnými časťami systému je zobrazený v blokovej schéme na Obr. 1:



Obr. 1: Vývojový diagram ukazuje činnosť programu KN Map a jeho postavenie v rámci navrhnutého systému mapovania priestoru zhlukovaním obrázkov Kohonenovou neurónovou sieťou.

3.1 Popis použitých vstupných a výstupných súborov

Pred vlastným spustením je potrebné, aby mal program zabezpečenú množinu inicializačných, testovacích a trénovacích obrázkov vo vhodnom formáte a adresárovej štruktúre. Formátom využívaným pri všetkých typoch súborov je formát .ppm v textovom režime. Všetky súbory by mali byť umiestnené v príslušných podpriečinkoch hlavného adresára programu:

- Vstupné súbory inicializačných obrázkov sú uložené v podpriečinku "/inicializacia" a využívané pri manuálnej inicializácii siete. Názvy súborov v tvare "x_y_z.ppm" musia korešpondovať s požadovaným umiestnením na výstupnej vrstve siete. Napríklad súbor "0_1_12.ppm" bude na synaptických váhach výstupnej vrstvy siete umiestnený na pozícii (0;1;12).
- Vstupné súbory trénovacích obrázkov uložené v priečinku "/obrazky" sú využívané pri učení siete, ako aj pri inicializácii siete pomocou náhodných obrázkov. Názvy súborov musia byť v tvare "imagexxx.ppm", kde "xxx" musia byť čísla od "001" do "999", bez prestávok v číslovaní.
- Vstupné súbory testovacích obrázkov uložené v podpriečinku "/test" sú určené na testovanie siete po ukončení učenia. Názvy týchto súborov nesmú obsahovať medzery.
- Výstupné súbory vizualizačných obrázkov potrebujú pre umožnenie svojho uloženia podpriečinok "/vystup". Programu je počas jeho činnosti umožnené generovať súbory obrázkov, ktoré vizualizujú hodnoty synaptických váh na výstupnej vrstve siete.

3.2 Popis použitých konštánt programu

#define H T 1 – hodnota adaptačnej výsky použitá vo funkcii susednosti.

#define DL_RET 50 – štandardná dĺžka reťazcov použití v programe.

#define MAX POC OBRAZKOV 999 – maximálny počet trénovacích obrázkov.

#define MAX_ROZMER_OBRAZKA 1000000 – trojnásobok maximálneho počtu pixlov obrázka. (Keďže každý pixel sa skladá z troch farebných zložiek, táto konštanta definuje maximálnu veľkosť vstupnej vrstvy siete.).

- #define MAX_ROZMER_VYSTUPU 20 maximálna veľkosť prvých dvoch rozmerov výstupnej vrstvy. (Určujú veľkosť mapy priestoru).
- #define MAX_DELENI_KRUZNICE 36 maximálna veľkosť tretieho rozmeru výstupnej vrstvy. (Určuje počet rôznych smerov otočenia v uzle priestoru).

3.3 Popis použitých globálnych premenných programu

```
char nazov experimentu [DL_RET] – názov aktuálneho experimentu.
int rozmer vystupu x - prvý rozmer výstupnej vrstvy.
int rozmer_vystupu_y - druhý rozmer výstupnej vrstvy.
int poc deleni kruznice – tretí rozmer výstupnej vrstvy.
int poc_obrazkov – počet trénovacích obrázkov.
int rozmer obrazka x - šírka obrázkov.
int rozmer_obrazka_y - výška obrázkov.
int farebny rozsah – farebná hĺbka jednotlivých farebných zložiek pixlov.
int inicial – spôsob inicializácie použitý v sieti.
int spolu cyklov ucenia – celkový vykonaný počet cyklov učenia.
double gama – učiaci parameter γ.
double ri_t – polomer susednosti neurónov na výstupnej vrstve.
double vystupna_vrstva_x_y_d
    [MAX_ROZMER_VYSTUPU] [MAX_ROZMER_VYSTUPU] [MAX_DELENI_KRUZNICE]

    výstupná vrstva neurónovej siete

int obrazok [MAX ROZMER OBRAZKA] – aktuálne načítaný obrázok.
int shuffle [MAX_POC_OBRAZKOV] — poprehadzované poradie načítania obrázkov.
double *vaha x y d v
    [MAX_ROZMER_VYSTUPU] [MAX_ROZMER_VYSTUPU] [MAX_DELENI_KRUZNICE]

    smerník odkazujúci na hodnoty váh na výstupnej vrstve
```

3.4 Popis funkcií programu

main() – hlavná funkcia, ktorá sa spúšťa na začiatku programu. Funkcia zobrazuje úvodné menu pomocou ktorého je možné založiť nový experiment, načítať uložený (zatiaľ neimplementované), alebo ukončiť program.

- void hlavne_menu (void) funkcia zobrazuje hlavné menu programu. Ponúka možnosti inicializácie siete, učenia siete, vizualizovania váh, testovania siete a ukončenia experimentu.
- void vytvorit_experiment(void) funkcia umožňujúca tvorbu novej neurónovej siete. Po zadaní názvu experimentu a nastavení parametrov siete, ako aj spôsobu jej inicializácie, bude sieť vytvorená a program zobrazí hlavné menu.
- void nacitat_experiment(void) funkcia umožňujúca načítať uloženú
 neurónovú sieť. (Zatiaľ neimplementované.)
- void clr_input(void) funkcia vyprázdni zásobník štandardného vstupu.
- char nacitaj_znak (void) funkcia načíta a vráti jeden (prvý) znak zo vstupu bez ohľadu na to, koľko znakov bolo zadaných.
- int minimum (int a, int b) funkcia vracia minimum z dvoch čísel.
- int spocitaj_obrazky(void) funkcia vracia počet testovacích obrázkov
 v adresári "/obrazky".
- void zisti_rozmer_obrazka (void) funkcia zistí rozlíšenie obrázkov, ako aj použitú farebnú hĺbku.
- void alokuj_pamat (void) funkcia alokuje pamäť potrebnú na uloženie hodnôt synaptických váh na výstupnej vrstve siete.
- void nacitaj_obrazok(int cislo) z trénovacích obrázkov v priečinku "/obrazky" funkcia načíta jeden obrázok s daným identifikačným číslom.
- int nacitaj_inicializacny_obrazok(int x, int y, int d) funkcia načíta inicializačný obrázok z priečinku "/inicializacia", pričom názov načítaného súboru je určený v tvare "x y z.ppm".
- void inicializuj_siet(void) funkcia inicializuje hodnoty synaptických váh neurónov na výstupnej vrstve siete spôsobom, ktorý vyberie užívateľ.

Inicializácia môže byť náhodná, kedy sú váhy nastavené na náhodnú hodnotu od 0 do 1. Váhy môžu byť ďalej inicializované na základe náhodne vybraných testovacích obrázkov, alebo manuálne podľa obrázkov definovaných v priečinku "/inicializacia".

- void nahodne_poradie(int min_poc, int max_poc) funkcia náhodne poprehadzuje poradie indexov v jednorozmernom poli pomocou premennej shuffle [MAX_POC_OBRAZKOV]. Táto premenná je napríklad použitá pri určení náhodného poradia obrázkov vstupujúcich do siete pri učení. Hodnoty min_poc a max_poc nesmú byť menšie ako 0.
- void vizualizuj_vahy (void) funkcia vizualizuje hodnoty synaptických váh siete do súborov v priečinku "/vystup". (Ich zobrazenie je následne možné prostredníctvom programu IrfanView.)
- void ucenie (void) funkcia zabezpečuje načítanie parametrov učenia, ako aj načítanie počtu vstupných cyklov. Následne zaháji učenie siete na množine testovacích obrázkov. Pri učení je možné nastaviť vizualizáciu synaptických váh siete do súborov pri každom cykle učenia.
- void testuj_siet(void) funkcia umožňuje testovať výsledky systému a správnosť mapovania priestoru výstupnou vrstvou siete. Najprv užívateľa vyzve k zadaniu názvu testovacieho obrázku (bez prípony .ppm) uloženého v priečinku "/test". Následne vyžiada overovacie súradnice obrázku. Ďalej prostredníctvom prepočtu v neurónovej sieti určí miesto na mape (tj. výstupnej vrstve siete) a jeho odchýlku od súradníc zadaných užívateľom.
