

Умные указатели

ЛЕКЦИЯ №8

Core Guideline

R.20: Use unique_ptr or shared_ptr to represent ownership

https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines

RAW POINTERS

```
int main()
   int a;
   a = 10; // Не знаем адрес, да и ладно
   int *ptr = &a;
   *ptr += 5; // Зачем-то знаем адрес, но не используем
   int *ptr2 = &a;
   *(ptr + 42) += 5; // Знаем адрес, но используем как-то неправильно
   int &ref = a;
   ref += 3; // Не знаем адрес, но ссылаемся
   return 1;
```



Сырые указатели

```
int main()
       int *ptr = new int{42};
     // выход за scope — утечка
       int value = 0;
       int *ptr = new int{50};
       // опять потеряли адрес – утечка
       ptr = &value;
       int *ptr = new int{79};
       // Утечка, если функция бросит исключение
       someFunctionHere();
       delete ptr;
```



RAW POINTERS

- нет контроля создания / удаления
- может указывать в неизвестность, nullptr
- может указывать в известность, но чужую

RAW POINTERS проблемы

- не инициализации указателя
- не удаление указателя
- копирование указателей
- повторное удаление

Область видимости

```
auto x = 42;
auto foo() {
   auto x = 10;
   return x;
int main() {
   auto value = foo();
   return 1;
```



Область видимости

```
auto x = 42;
auto foo() {
   auto x = 10;
   return x;
int main() {
   int x = 37;
   auto value = foo();
   return 1;
```



Область видимости

```
auto x = 42;
auto foo() {
   return x;
template<class T> auto bar(T y) {
   return x + y;
int main() {
   auto value = foo();
   auto value2 = bar(10);
   return 1;
```



Время жизни

- статическое (static) глобальные переменные и static
- потоковое thread_local
- автоматическое scope (на стэке)
- динамическое new / delete, malloc / free

RAII

Resource Acquisition Is Initialization

Получение ресурса есть инициализация (RAII) — программная идиома объектноориентированного программирования, смысл которой заключается в том, что с помощью тех или иных программных механизмов получение некоторого ресурса неразрывно совмещается с инициализацией, а освобождение — с уничтожением объекта.

Типичным (хотя и не единственным) способом реализации является организация получения доступа к ресурсу в **конструкторе**, а освобождения — в **деструкторе** соответствующего класса.

Поскольку деструктор автоматической переменной вызывается при выходе её из области видимости, то ресурс гарантированно освобождается при уничтожении переменной. Это справедливо и в ситуациях, в которых возникают исключения.



Идея

```
МойОбъект объект;
// вызывается конструктор
// выделяется память в куче
// Вызывается деструктор
// Освобождается память в куче
```



Не сильно умный указатель

custom_unique.cpp

```
template<class T> struct smart_ptr {
   smart_ptr(T* ptr) : m_ptr{ptr} {
   ~smart_ptr() {
      delete m_ptr;
   T* get() {
      return m_ptr;
   private:
      T* m_ptr;
```



Чуть умнее указатель

custom unique 2.cpp

```
auto main() -> int {
    smart_ptr<SomeClass> ptr1;
    std::cout << "start" << std::endl;</pre>
        smart_ptr<SomeClass> ptr2{new SomeClass()};
        ptr1 = ptr2; //дублируем
        ptr2 = smart_ptr<SomeClass>{new SomeClass()}; // затираем
    std::cout << "end" << std::endl;</pre>
    return 0;
```



std::unique_ptr #include<memory.h>

UNIQUE_PTR.CPP

```
std::unique_ptr<int> ptr{new int{10}};

assert(ptr);
assert(*ptr == 10);
assert(*ptr.get() == 10);
std::cout << "sizeof(ptr) = " << sizeof(ptr) << std::endl;</pre>
```



Перемещаем unique_ptr unique_copy.cpp

Единственные доступные операторы перемещения и копирования:

```
unique_ptr& operator= (unique_ptr&& x) noexcept;
unique_ptr& operator= (nullptr_t) noexcept
```

Для явного перемещения содержимого можно использовать std::move

std::move

```
template< class T >
typename std::remove_reference<T>::type&& move( T&& t );
```

Возвращает объект LValue с помощью шаблона структуры std::remove_reference, которая помогает получить тип без ссылок:



std::unique_ptr
#include<memory.h>


- нераздельное владение объектом
- нельзя копировать (только перемещение)
- размер зависит от пользовательского deleter-a
- без особой логики удаления издержки чаще отсутствуют
- std::make_unique только в качестве «синтаксического caxapa»

Разделяемый указатель custom_shared.cpp

```
template<class T> struct smart_ptr {
  smart ptr(T* ptr) : m counter{new std::size t{1}}, m ptr{ptr} {
  smart ptr(const smart ptr& other)
  : m counter{ other.m counter }, m ptr{ other.m ptr } {
  ++*m counter;
  ~smart ptr() {
  if (--*m counter == 0) {
    delete(m ptr);
    delete(m counter);
private:
  T* m ptr;
  std::size t* m counter;
```



Простой подсчет ссылок на объекты (то есть, копий shared_ptr)





Шаблон std::shared_ptr<T>

// #include<memory>

- 1. Предоставляет возможности по обеспечению автоматического удаления объекта, за счет подсчета ссылок указатели на объект;
- 2. Хранит ссылку на один объект;
- 3. При создании std::shared_ptr<T> счетчик ссылок на объект увеличивается;
- 4. При удалении std::shared_ptr<T> счетчик ссылок на объект уменьшается;
- 5. При достижении счетчиком значения 0 объект автоматически удаляется;

std::shared_ptr shared_ptr.cpp

- 1. можно копировать с разделением владения
- 2. но дешевле перемещать
- 3. всегда внутри два указателя
- 4. std::make_shared выделяет память сразу под объект и счетчик за один раз!
- 5. потокобезопасный (и хорошо, и плохо)
- 6. можно создать из unique_ptr

Двойное удаление

```
int * ptr = new int{42};
{
   std::shared_ptr<int> smartPtr1{ptr};
   std::shared_ptr<int> smartPtr2{ptr};
} // двойное удаление
```



shared_ptr в списке параметров функций shared exception.cpp

```
try{
A *a=new A("A");
foo(foofoo(),std::shared_ptr<A>(a));
/*/
//std::shared_ptr<A> a(new A("B"));
foo(std::shared_ptr<A>(new A("B")),foofoofoo());
//*/
}catch(...){
    std::cout<< "Catch" << std::endl;</pre>
```



std::dynamic_pointer_cast<T> dynamic_pointer_cast.cpp

```
std::shared_ptr<B> b(new B());
std::shared_ptr<A> ptr = b;
if(std::shared_ptr<B> ptr_b = std::dynamic_pointer_cast<B>(ptr)){
   ptr_b->Do();
}
```




enable_shared_from_this.cpp

```
struct SomeStruct : std::enable_shared_from_this<SomeStruct> {
    SomeStruct() {
        std::cout << "ctor" << std::endl;</pre>
    ~SomeStruct() {
        std::cout << "dtor" << std::endl;</pre>
    std::shared_ptr<SomeStruct> getPtr() {
        return shared_from_this();
```



Перекрестные ссылки и std:shared_ptr dead_lock.cpp

Если зациклить объекты друг на друга, то появится «цикл» и объект ни когда не удалится! Т.к. деструктор не запустится!





Слабый указатель std::weak_ptr

shared_ptr представляет *разделяемое владение*, но с моей точки зрения разделяемое владение не является идеальным вариантом: значительно лучше, когда у объекта есть конкретный владелец и его время жизни точно определено.

std::weak_ptr

- 1. Обеспечивает доступ к объекту, только когда он существует;
- 2. Может быть удален кем-то другим;
- 3. Содержит деструктор, вызываемый после его последнего использования (обычно для удаления анонимного участка памяти).



Теперь без dead lock weak_ptr_deadlock.cpp

```
1.class A {
2.private:
      std::weak ptr<B> b;
4. public:
      void LetsLock(std::shared ptr<B> value) {
6.
          b = value;
7.
8.
  ~A(){
            std::cout << "A killed!" << std::endl;</pre>
10.
11.};
```



weak_ptr.cpp

```
struct Observable {
    void registerObserver(const std::shared_ptr<Observer>& observer) {
        m_observers.emplace_back(observer);
    }

    void notify() {
        for (auto& obs : m_observers) {
            auto ptr = obs.lock();
            if (ptr)
                 ptr->notify();
        }
    }

private:
    std::vector<std::weak_ptr<Observer>> m_observers;
};
```





Спасибо!

ВСЕ ИДЕМ НА ПЕРЕРЫВ