

عنوان درس:

روشهای رسمی در مهندسی نرمافزار

(Formal Methods in Software Engineering)

۲-۳- شبکههای پتری سطح بالا

دکتر محمّد عبداللّهی اَزگُمی دانشیار گروه نرمافزار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

azgomi@iust.ac.ir

فهرست مطالب

- مقدمه
- بسطهای مبنایی شبکههای پتری
- شبکههای پتری زمانی (timed Petri nets)
- الله (high-level Petri nets) پتری سطح بالا

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

مقدمه

- شبکههای پتری بهدلیل آنکه تنها دارای دو مفهوم اولیه (مکان و گذر) هستند، بیش از حد ساده هستند.
- این سادگی گرچه باعث قابل فهمشدن مدل میشود، اما مدلسازی سیستمهای پیچیده را دشوار می کند.
 - به این دلیل مدلسازی با شبکههای پتری سهل و ممتنع است.
- در نتیجه ساخت مدل (model construction) با شبکههای پتری در کاربردهای واقعی بیش از آنکه علم باشد، هنر است. یعنی کسی که هنر و تجربه بالاتری دارد، بهراحتی می تواند مدلسازی کند.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

۳

مقدمه

- برای تقویت شبکههای پتری و فراهمسازی امکان مدلسازی سیستمهای پیچیده، افراد مختلف شروع به بسط شبکههای پتری نمودند. این بسطها به سه دسته قابل تقسیم هستند:
- □ برای افزایش قدرت مدلسازی (modeling power): برای مثال با کمان بازدارنده (inhibitor arc) قدرت مدلسازی شبکههای پتری معادل ماشین تورینگ (Turing machine) گردیده است. همچنین، شبکههای پتری زمانی (times Petri nets)، مفهوم زمان را وارد شبکههای پتری نموده و امکان مدلسازی مفهوم زمان را فراهم نموده است.
- □ برای تسهیل امکان تحلیل مدلهای ایجاد شده: برای مثال شبکههای پتری تصادفی (stochastic Petri nets) امکان حل مدلهای ایجاد شده را با زنجیرههای مارکوف فراهم نموده است.
- □ برای فراهمسازی انعطاف و امکانات سطح بالا مدلسازی: برای نمونه شبکههای پتری رنگی (coloured Petri nets) امکانات زبانهای مدلسازی سطح بالا را به شبکههای پتری اضافه نمود.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

مقدمه

- در ادامه بسطهای معروف شبکههای پتری معرفی میشود. این بسطها عبار تند از:
 - 🗆 بسطهای مبنایی شبکههای پتری (extensions of PNs)،
 - □ شبکههای یتری زمانی(Timed PNs)،
 - □ شبکههای پتری سطح بالا(High-Level PNs).
- بسطهای تصادفی شبکههای پتری که در ارزیابی کارایی مورد استفاده قرار می گیرند در اینجا مطرح نمی شوند:
- \square شبکههای پتری تصادفی(SPN)، شبکههای پتری تصادفی تعمیمیافته(GSPN)، شبکههای فعالیت تصادفی

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

۵


بسطهای مبنایی شبکههای پتری

- در ابتدا بسطهای مبنایی شبکههای پتری معرفی میشوند، که عبارتند از:
 - □ مضرب کمان (arc multiplicity) یا کمان چندگانه (multiple arc)،
 - □ کمان بازدازنده (inhibitor arc)،
 - □ سطح اولویت (priority level)، و
 - 🗆 تابع تواناسازی (enabling function) یا نگهبان (guard).
- سه بسط اَخر با هدف از بین بردن خصوصیت قابل تولید مجدد بینهایت (infinitely reproducible property) معرفی شدهاند. چون برای جلوگیری از بی کران شدن فضای حالت شبکه قابل استفاده هستند.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

مضرب كمان

- مضرب یا عدد کمان (arc cardinality)، امکان ایجاد کمانهای چندگانه را فراهم میکند. این مضرب یا عدد، قابل انتساب به کمانهای ورودی و خروجی است.
- در تعریف صوری شبکههای پتری که در جلسه ۱۶ ارائه شد، این نوع کمان وجود داشت. ولی در تعریف اولیه شبکههای پتری، ارائه شده توسط خود پتری، چنین چیزی وجود نداشت.
 - برای مثال مدل زیر را در نظر بگیرید:



وقتی گذر t_1 شلیک کند m نشانه را در مکان p قرار میدهد و گذر t_2 وقتی توانا میشود که n نشانه در مکان p قرار داشته باشد و پس از شلیک کردن p، n نشانه را از مکان p برمیدارد.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

٧


كمان بازدارنده


- کمانهای بازدارنده (inhibitor arcs) در نمایش گرافیکی با یک دایره کوچک در انتهای کمان متصل کننده مکان به گذر مشخص می شوند.
- وجود کمان بازدارنده به این معنی است که گذر توانا می شود، اگر و فقط اگر مکان حاوی نشانه نباشد.
- برای مثال در مدل زیر گذر t_k در صورتی توانا می شود که در مکان p_i حداقل یک نشانه وجود داشته باشد، اما در p_i نشانه ای نباشد.



- کمان بازدارنده نیز در تعریف صوری شبکههای پتری ارائه شده در جلسه ۱۶ وجود دارد. اما در تعریف اولیه ارائه شبکههای پتری، وجود نداشت.
- فایده اصلی کمان بازدارنده آن است که باعث میشود تا قدرت مدلسازی شبکه پتری معادل ماشین تورینگ شود. به این ترتیب میتوان هر الگوریتمی را که با ماشین تورینگ قابل مدلسازی است، با شبکههای پتری هم بتوان مدلسازی نمود.


FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE





كمان بازدارنده چندگانه

- کمان بازدارنده می تواند دارای یک مضرب نیز باشد. در این صورت گذر مرتبط، در صورتی که به تعدادی کمتر از مضرب در مکان متصل، نشانه وجود داشته باشد، آن گذر توانا خواهد شد.
 - در شکل زیر مثالی از یک مکان بازدارنده چندگانه ارائه شده است:




- در این مدل، t_1 در صورتی توانا می شود که در مکان p_1 کمتر از n نشانه وجود داشته باشد. در این صورت، شلیک نموده و m نشانه در مکان p_1 قرار می دهد.
 - همچنین، گذر t_2 در صورتی توانا می شود که p نشانه در مکان p_1 وجود داشته باشد. \Box
- کمان بازدارنده چندگانه نیز در تعریف صوری شبکههای پتری ارائه شده در جلسه ۱۶ وجود دارد.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE


11

مثالی از کمان بازدارنده چندگانه

■ مدل زیر را ملاحظه کنید:



- در این مدل چون دو نشانه (کمتر از $\mathfrak p$) در مکان بازدارنده $\mathfrak p_1$ قرار داشته و یک نشانه نیز در مکان ورودی $\mathfrak p_2$ وجود دارد، گذر $\mathfrak t_1$ توانا است.
- \mathbf{p}_3 قرار پس از شلیک کردن یک نشانه از \mathbf{p}_2 برداشته و دو نشانه در مکان خروجی فراد خواهد داد:



FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

سطح اولویت

- سطح اولویت (priority level) عددی است که به گذرهای یک شبکه پتری منتسب می شود و تقدم آنها را نسبت به همدیگر در صورت توانا شدن همزمان برای شلیک کردن مشخص می کند.
- به شبکه پتری حاصله، شبکه پتری اولویتدار (prioritized Petri net) گفته می شود، که در آن یک گذر توانا، در صورت توانا شدن گذر دیگری که دارای اولویت بالاتر است، نخواهد توانست که شلیک نماید.
 - به این ترتیب شلیک کردن گذرها از حالت غیرقطعی خارج می شود.
- ممکن است از هر سطح اولویت، چند گذر در مدل داشته باشیم که تشکیل یک گروه را میدهند.
- □ مثلاً چند گذر داشته باشیم که سطح اولویت آنها ۲ بوده (گروه ۲) و چند گذر دیگر داشته باشیم که سطح اولویت آنها ۳ باشد (گروه ۳). در صورت توانا شدن همزمان، عملاً همه گذرهای گروه ۲، ناتوان خواهند بود.
 - 🗆 در این صورت شلیک کردن گذرهای یک گروه دارای اولویت یکسان، بهصورت **غیرقطعی** خواهد بود.
- لازم است که قواعد استاندارد اجرای شبکههای پتری برای پشتیبانی سطح اولویت اصلاح شوند.
- تنها تعداد کمی از ابزارهای شبکههای پتری که در پایگاه دادههای مربوطه در نشانی وب زیر ثبت شدهاند [1]، سطح اولویت را پشتیبانی میکنند:

 $\textbf{[1]}\ \underline{\text{http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/tools/complete_db.html}$

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE


۱۳

تعریف صوری شبکه پتری اولویتدار

- PPN = (P, T, I, O, H, Π, PAR, PRED, MP) عریف (: شبکه پتری اولویت دار یک نه تایی الله بتری الله بت
 - یک مجموعه متناهی از مکانها است. $P \square$
 - است. T: یک مجموعه متناهی از گذرها است.
 - توابع ورودی، خروجی و بازدارنده هستند. I,O,H
- ست که گذرها را به مجموعه اعداد صحیح $\Pi\colon T\to N$ است که گذرها را به مجموعه اعداد صحیح $\Pi\colon T\to N$ نگاشت می کنند. این اعداد سطح اولویت گذرها را مشخص می کنند.
- تعداد و تعیین تعداد PAR مجموعهای از پارامترهای مدل است که برای مقداردهی اولیه مدل و تعیین تعداد نشانههای موجود در مکانها استفاده می شود.
- PRED مجموعه ای از مسندها (predicate) است که برای محدود کردن محدوده پارامترها استفاده می شود.
 - است. $MP: P o N \cup PAR$ است.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

مثالی از یک شبکه پتری اولویت دار نشان داده شده است، که مربوط به مساله خوانندگان و نویسندگان است.




- 🗆 در شکل فوق، اولویت گذرها بالای گذرها نشان داده شده است.
- ا معچنین، در مدل فوق مکان p_1 با استفاده از پارامتر k مقداردهی اولیه شده است. یعنی داریم: $PAR=\{K\}$
 - $PRED = \{K \geq 1\}$ مسند مربوط به پارامتر فوق هم $\mathbf{K} \geq \mathbf{1}$ است. یعنی داریم:

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

10

تابع تواناسازي

- یک تابع تواناسازی (enabling function) که به آن نگهبان (guard) هم گفته می شود، یک عبارت بولی (Boolean expression)، متشکل از مفاهیم اولیه شبکه پتری (یعنی، مکانها، گذرها و نشانهها) است که به گذرهای یک شبکه یتری منتسب میشود.
- قاعده تواناسازی باید به نحوی اصلاح شود که علاوه بر شرایط استاندارد، تابع تواناسازی را نیز لحاظ کنند.
 - برای مثال زیرمدل زیر را در نظر بگیرید:



- در این مدل گذر t_k در صورتی توانا خواهد بود که داشته باشیم:
- (#p1>0 & #p2=0) & (#p3<2 & #p4=0) = True

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

شبکههای پتری زمانی

- زمان مفهوم مهمی در مدلسازی سیستمها است و بدون امکان مدلسازی زمان، امکان ارزیابی جنبههای عملیاتی و وابسته به زمان سیستمها وجود نخواهد داشت.
 - از طرفی، شبکههای پتری اولیه بدون زمان (timeless) بودند.
- اما وارد نمودن زمان به شبکههای پتری امری بحث برانگیز بود و عدهای اعتقاد به آن نداشته و ندارند.
- دلایل مخالفت با در نظر گرفتن مفاهیم زمانی (temporal concepts) در شبکههای پتری عبارتند از:
- □ اندازه گیری زمان در سیستمهای توزیع شده نیازمند همگام سازی (synchronization) بر مبنای یک ساعت سراسری (global) است، که مساله بحث انگیزی است.
- □ وابستگیهای اتفاقی (casual dependencies) در یک شبکه پتری بیانگر مساوی بودن زمان است.
- □ در مقابل، عدم وابستگی (independency)، شکلی از توازی (parallelism) یا همروندی (concurrency) را بیان می کند.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

17

شبکههای پتری زمانی

- حتی با وجودی که هنوز هم استدلالهایی علیه وارد نمودن زمان در شبکههای پتری وجود دارد، کاربردهای متعددی وجود دارند که نیازمند مفهوم زمان هستند
- نخستین تلاش برای وارد نمودن مفهوم زمان به شبکههای پتری در سال ۱۹۷۴ توسط سی. رامچندنی (C. Ramchandani) در MIT انجام شد.
- از آن زمان تاکنون، رهیافتهای متعدد و متفاوتی برای بسط دادن شبکههای پتری با زمان ارائه شده است.
- اما آنچه که به عنوان یک رهیافت عمومی (general approach) باقی مانده، انتساب زمان به گذرها بهعنوان مدت تاخیر (delay) مابین توانا شدن و شلیک کردن یا کامل شدن آن است.
- □ مدت زمان این تاخیر می تواند قطعی (deterministic) (ثابت و از قبل تعیین شده) یا تصادفی (stochastic) (بر اساس یک مدل احتمالی) باشد.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

رهیافتهای شبکههای بتری زمانی


- رهیافتهای مختلفی برای شبکههای پتری زمانی معرفی شدهاند که زمان را به یکی از اجزاء شبکه یتری منتسب می کنند:
 - □ انتساب زمان به نشانهها،
 - □ انتساب زمان به کمانها،
 - □ انتساب زمان به مکانها، و
 - 🗆 انتساب زمان به گذرها (رهیافت عمومی).
 - در ادامه رهیافتهای فوق پتری معرفی میشوند.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

19

انتساب زمان به نشانهها

- در این رهیافت، به هر نشانه یک مُهر زمانی (time-stamp) که با θ نشان داده می شود، منتسب می شود.
- این مهر زمانی مشخص می کند که نشانه چه موقع برای شلیک کردن گذر قابل دسترس
 - برای مثال مدل زیر را مشاهده کنید:




- دو نشانه در مکان p1 وجود دارند. نشانه بالایی وقتی قابل دسترس برای t1 است که ساعت سراسری برابر با theta1 شده و نشانه پایینی موقعی که ساعت برابر با theta2 بشود.
- تر آ بی آن شلیک کردن یک نشانه را از مکان p1 برداشته و مهر زمانی آن را به اندازه delta theta i افزایش داده و در مکان خروجی p2 قرار می دهد.
 - این نگرش در شبکههای پتری رنگی (coloured Petri nets) مورد استفاده قرار گرفته است.
- عیب این رهیافت آن است که برای ارزیابی کارایی مناسب نبوده و مدلهای حاصله تنها امکان شبیهسازی را خواهند داشت.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

4+

انتساب زمان به کمانها

- در این رهیافت، به هر کمان یک تاخیر سیر (traveling delay) منتسب می شود.
- نشانهها هنگام برداشتهشدن از مکان ورودی، پس از مدت تاخیر سیر به گذر رسیده و نشانههایی که ٰقرار است در یک مکان خُرُوجی کُذاشته شوند نیز پُس اُز مدت تاخیر سیر مربوطه، داخل أن مكان قرار مى گيرند.
 - برای مثال مدل زیر را در نظر بگیرید:




- میل شده و max $(t1,\,t2)$ در مدل فوق برداشته شدن نشانهها از مکانهای ورودی p1 و p2 پس از مدت زمان p2 تکمیل شده و \square سپس بعد از مدت زمان t3 یک نشانهها در مکان خروجی p3 گذاشته می شود. در نتیجه کل زمان شلیک کردن عبارت خواهد بود از: max(t1, t2)+t3
 - این رهیافت خیلی مرسوم نیست.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

11

انتساب زمان به مکانها


- به هر مکان (p) یک خاصیت تاخیر (delay attribute) منتسب می شود.
- نشانههای قرار داده شده در یک مکان پس از سپری شدن مدت زمانی به اندازه f قابل دسترس توسط گذر متصل به آن مکان خواهند بود.
 - برای مثال مدل زیر را در نظر بگیرید:



- سپری p در این مدل، دو تا از نشانههای موجود در p، که مدت زمان t از زمان قرار داده شدن آنها در p سپری \Box t_1 نشده، هنوز قابل دسترس توسط t_2 نبوده و یکی از آنها که مدت زمان t از قرار داده شدن در t_2 سپری شدن، قابل دسترس است.
 - این رهیافت نیز خیلی مرسوم نیست.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

- انتساب زمان به گذرها در این رهیافت که رهیافت عمومی و اصلی است، زمان به گذرها منتسب می شود.
 - بر این اساس، هر گذر یک فعالیت (activity) را مدلسازی می کند:
 - 🗆 توانا شدن گذر به منزله شروع فعالیت است.
 - □ شلیک کردن گذر به منزله خاتمه فعالیت است.
 - زمان منتسب شده به گذرها ممکن است که ثابت بوده یا یک بازه باشد:



FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

22

انتساب زمان به گذرها

- دو رهیافت برای انتساب زمان به گذرها معرفی شده است:
 - (Ramchandani's approach) رهيافت رامچندني □
 - (Merlin's approach) رهيافت مرلين □

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

رهيافت رامچندني

- توسط رامچندنی در سال ۱۹۷۴ معرفی شده است [1].
- در این روش یک مدت زمان شلیک کردن (firing duration) به هر گذر شبکه پتری منتسب می شود.
 - قاعده شلیک کردن هم به صورت زیر اصلاح می شود:
 - 🗖 گذرها به محض آنکه توانا می شوند شروع به شلیک کردن می کنند.
 - میشود. \Box شلیک کردن پس از مدت زمان (t) کامل می شود.
- [1] Ramchandani, C.: Analysis of Asynchronous Concurrent Systems by Timed Petri Nets, Ph.D. Thesis, MIT, Department of Electrical Engineering (1974)

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

۲۵

ارزیابی کارایی با شبکههای پتری زمانی

- روش رامچندنی در ارزیابی کارایی دارای کاربرد است.
- افراد دیگری غیر از رامچندنی نیز بسطهای زمانی خاص خود را برای کاربرد در ارزیابی کارایی تعریف نمودهاند. از جمله این افراد زوبرک (W. M. Zuberek)
 - زوبرک استاد دانشگاه مموریال (Memorial) کانادا است و هم اکنون هم در این زمینه فعال است.



- مقاله زوبرک در زمینه کاربرد شبکههای پتری زمانی در ارزیابی کارایی جزء مراجع مهم بوده و ارجاعات فراوانی به آن انجام شده است.
- [1] Zuberek, W.M.: Timed Petri Nets and Preliminary Performance Evaluation, Proc. 7th Annual Symposium on Computer Architecture, La Baule, France, pp. 89-96 (1980)

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

رهيافت مرلين

- این رهیافت توسط مرلین (P. M. Merlin) در سال ۱۹۷۴ معرفی شده است [1].
- در این روش دو عدد a و b به هر گذر شبکه پتری منتسب می شود به نحوی که: $0 \le a \le b \le \infty$
 - a مدت زمانی را مشخص می کند که باید بین توانا شدن تا شروع شلیک کردن گذر باید سپری شود.
- تا حداکثر زمانی است که در طی آن گذر می تواند توانا باقی بماند بدون آنکه شلیک کند. در حقیقت مدت زمان \mathbf{d} ، مهلت (deadline) گذر محسوب می شود.
 - مطالب فوق در شکل زیر نشان داده شدهاند:



[1] P. M. Merlin and D. J. Farber, "Recoverability of Communication Protocols: Implications of a Theoretical Study," *IEEE Transactions on Communications*, 24(9), pp.1036–1043 (1976)


FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

27

رهيافت مرلين

- وش مرلین برای مدلسازی گردش کار (workflow modeling) مناسب است.
- کارهای فان هی (K. van Hee) فان در اَلست (W. van der Aalst) در همین زمینه است، که هر دو هم اکنون استاد دانشگاه آیندهون هلند هستند.





با نام شبکههای گردش کار (workflow nets) و 🗆 بسطهایی yet another workflow language) YAWL) در اصل مبتنی بر روش مرلین

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

TA

شبکههای پتری زمانی


- در اینجا ما شبکههای پتری زمانی را که مبتنی بر رهیافت عمومی بوده و به آن صورتی که در [1] معرفی شده و بعداً هم برای تعریف بسطهای تصادفی شبکههای پتری از آن استفاده خواهیم کرد، ارائه میکنیم.
- تعریف شبکههای پتری زمانی به نحوی ارائه می شود که رفتار مدلهای پتری بدون زمان (یعنی با حذف پارامترهای زمانی گذرها)، بدون تغییر باقی بماند. دلیل این امر آن است که هنوز بتوان مثل سابق از شبکههای پتری در مطالعات تحلیل رفتاری در کنار تحلیل کارایی استفاده نمود.
- [1] Ajmone Marsan, M., Balbo, G., Conte, G., Donatelli, S. and Franceschinis, G.: *Modelling with Generalized Stochastic Petri Nets*, John Wiley & Sons (1995)

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

49

شبکههای پتری زمانی

- در شبکههای پتری زمانی برای مدلسازی رخدادهایی که اجرای آنها برای یک مدت زمان مشخصی طول می کشد، از گذر زمانی (timed transition) استفاده می شود.
- در نمایش گرافیکی، گذرهای زمانی با مستطیلهای توخالی نشان داده می شوند:




در این شکل وقتی یک نشانه در مکان p_1 قرار گیرد، گذر T توانا شده و بلافاصله یک زمانسنج (timer) به مقداری مثل θ ، مقداردهی اولیه می شود. این زمانسنج، شروع به کاهش می کند تا صفر شود. در این صورت، گذر شلیک نموده و یک نشانه از مکان p_1 برداشته شده و یک نشانه به مکان p_2 اضافه می شود.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

٣+

مثالی از یک شبکه پتری زمانی در شکل زیر یک شبکه پتری زمانی ارائه شده است:



مدل فوق دارای سه مکان p_1 و p_2 و p_3 و گذرهای زمانی T_3 ، T_2 ، T_3 و T_4 که هر کدام به ترتیب دارای پارامترهای زمانی θ_3 ، θ_2 و θ_3 هستند.

 $\mathbf{M_1} = (1,0,0)$: نشانه گذاری اولیه مدل نیز در شکل فوق آمده است:

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

31

تحلیل رفتاری مثال شبکه پتری زمانی

- در نشانه گذاری اولیه مدل، هم گذر \mathbf{T}_1 و هم \mathbf{T}_2 توانا هستند. اینکه کدام یک شلیک می کنند، با پارامترهای زمانی آنها مشخص می شود:
 - اگر $\theta_1 < \theta_2$ ، آنگاه گذر T_1 شلیک می کند،
 - و گر نه گذر T_2 شلیک خواهد نمود. \Box
 - اشد: $\theta_1 < \theta_2$ فرض می کنیم که $\theta_1 < \theta_2$ باشد:
 - 🗆 آنگاه گذر زمان سنجهای هر دو گذر مقداردهی شده و شروع به کسر شدن میکنند.
 - میکند. تمان سنج \mathbf{T}_1 زودتر صفر شده و این گذر شلیک میکند. \Box
- در این صورت، یک نشانه از مکان p_1 برداشته شده و یک نشانه در مکان p_2 گذاشته می شود و نشانه گذاری جدید $M_2=(0,1,0)$ ظاهر می شود.
 - در نتیجه، گذر T_2 ناتوان (disable) می شود.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

تحلیل رفتاری مثال شبکه پتری زمانی

- در نشانه گذاری M_2 ، گذر T_3 توانا می شود و پس از مدت زمان θ_3 ، شلیک می کند. در این صورت دوباره همان نشانه گذاری اولیه M_1 ظاهر می شود.
- در نتیجه، دوباره گذرهای \mathbf{T}_1 و \mathbf{T}_2 توانا می شوند. در این شرایط، اینکه زمان سنج دو گذر چگونه دوباره مقداردهی اولیه می شوند وابسته به سیستم مدل سازی شده است:
- ممکن است هر دو زمان سنج دوباره مقدار دهی اولیه شود. در این صورت، هیچ وقت گذر T_2 شلیک نخواهد کرد.
- T_2 اما ممکن است که زمان سنج T_1 به θ_1 مقدار دهی اولیه شود، ولی زمان سنج گذر و در نتیجه مقدار دهی اولیه نشده و از مقدار باقیمانده θ_1 θ_2 شروع به کسر شدن کند و در نتیجه ممکن است که این دفعه T_2 شلیک کند.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

٣٣

ارزیابی شبکههای پتری زمانی

- شبکههای پتری زمانی که دارای پارامترهای زمانی عمومی باشند، دارای مشکل ارزیابی با روشهای حل عددی هستند. در نتیجه کاربرد آنها در ارزیابی کارایی با مشکلاتی مواجه است.
- گرچه تلاشهایی برای یافتن روشهای تحلیلی شبکههای پتری زمانی شده است، اما راه حل اصلی برای ارزیابی آنها، همانا شبیهسازی گسسته-رخداد است.
- برای سهولت ارزیابی شبکههای پتری زمانی، شبکه پتری تصادفی (SPN: stochastic Petri nets) معرفی شده است که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

شبكههاى يترى سطح بالا

- شبکههای پتری سطح بالا (high-level Petri nets)، با افزودن زمان، رنگ و سلسلهمراتب به شبکههای پتری بدست می آیند:
 - ☐ HLPNs = PNs + Colour + Hierarchy
- رنگی بودن: یعنی نشانهها از هم متمایز هستند. نشانههای رنگی، قابلیت پردازش دادهها را به مدل اضافه می کنند.
- مقایسه شبکههای پتری اولیه با شبکههای پتری سطح بالا، همانند مقایسه زبان اسمبلی با زبانهای برنامهسازی سطح بالا است:
 - در تئوری، هر دو نوع زبان دارای قدرت محاسباتی (computational power) یکسانی هستند.
- □ اما در عمل، زبانهای سطح بالا دارای قدرت مدلسازی (modeling power) بالاتری هستند. زیرا قابلیتهای ساختاردهی و توصیف بهتری را با استفاده از انواع دادهای، پیمانهها و غیره فراهم می کنند.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

٣۵

برخی از شبکههای پتری سطح بالا

- شبکههای گزاره-گذر (Pr/T-nets: predicate/transition nets)
 - 🗆 سال ۱۹۷۸ توسط Genrich & Lautenbach معرفی شده است.
 - شبکههای پتری رنگی (CPNs: coloured Petri nets)
 - □ سال ۱۹۸۰ توسط K. Jensen معرفی شده است.
 - شبکههای خوششکل (WNs: well-formed nets):
- □ WNs = simple CPNs

- استاندارد HLPN:
- □ سال ۲۰۰۳ توسط ISO/IEC معرفی شده است.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

شبکههای پتری رنگی



- شبکههای پتری رنگی در سال ۱۹۸۰ توسط کورت ینسن (K. Jensen) معرفی شده است.
- ینسن استاد دانشگاه آرهوس (Aarhus) دانمارک بوده و سرپرست گروه شبکههای پتری رنگی [1] است.
- در این گروه ابزارهای معروفی نظیر Design/CPN و CPN Tools و CPN Tools و ساخته شده است.
 - در ادامه مدلهای CPNs را به اختصار معرفی می کنیم.

[1] "CPN Group at the University of Aarhus," http://www.daimi.au.dk/CPnets/

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

27

شبکههای پتری رنگی

- یک بسط سطح بالا برای شبکههای پتری بوده و ترکیبی از شبکههای پتری و قابلیتهای زبانهای برنامهسازی سطح بالا است.
- در CPNs نشانه ها دارای خصوصیت هایی هستند که به آن رنگ نشانه گفته می شود.
- رنگ نشانهها در حقیقت نشانههنده تعلق داشتن نشانهها به گروههای متفاوت و تمایز رفتارشان در شبکه است.
- مفهوم رنگ برای نشانهها مشابه مفهوم زنجیرهها (chains) یا ردهها (chains) یا ردهها (classes) در شبکههای صف است.
- هر مکان، یک مجموعه چندگانه (multiset) (یا کیسه) از نشانهها را نگهداری می کند.
- هر نشانه یک شئ دادهای از یک نوع اتمی (atomic)(مثل atomic) و غیره) یا یک ساختار دادهای تعریف شده توسط کاربر است.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

شبکههای پتری رنگی

- گذرها با توجه به رنگ نشانههای در دسترس در ورودی به صورت متفاوت رخ می دهند.
- از عبارتهای کمان (arc expressions) و نگهبانها (guards) برای تعیین شروط تواناسازی و اثرات رخداد گذرها استفاده می شود.
- از زبان ML استاندارد (که یک زبان برنامهسازی تابعی است) برای تعریف دادهها و عبارتهای شرطی و غیره استفاده می شود.
- بهدلیل تسهیل مدلسازی سیستمهای واقعی این بسط شبکههای پتری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

3

شبکههای پتری شئ گرا

- فقدان قابلیتهای ساختاردهی (structuring capabilities) یکی از مهمترین انتقادها از شبکههای پتری سطح بالا بوده است. یعنی زیرمدلهای آنها فاقد ساختار مناسبی برای ترکیب (composition) هستند.
- از اینرو محققان اقدام به تقویت شبکههای پتری سطح بالا با مفاهیم شئ گرا (object-oriented Petri nets) معرفی شدند:
 - \square OOPNs = CPNs+OO



- از جمله این محققین، چارلز لاکاس (C. Lakos) است که استاد دانشگاه آدلاید استرالیا است.
- در ادامه به اختصار شبکههای پتری شئ گرا معرفی می شود.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

4+

- شبکههای پتری شئ گرا در OPNs مفاهیم شئ گرایی با مفاهیم شبکههای پتری ترکیب یا جایگزین ■
- برای مثال مفهوم مکان با ساختار فیلد دادهای (data fields) یا خصوصیتهای (attributes) شئ و گذرها با مفهوم متد یا تابع جایگزین
- نخستین بسط مهم OPNs نسبت به CPNs این است که امکان تعریف مدل بهصورت رده (class) در آن وجود دارد:
 - 🗆 این ردهها قابل نمونهسازی (instantiation) خواهند بود.
 - 🗆 هر رده مدل می تواند تعدادی فیلد دادهای و تابع داشته باشد.
 - OPNs توارث (inheritance) را برای رده ها پشتیبانی می کند.
- یک فیلد دادهای می تواند یک نوع ساده (مثل Boolean ،Real ،Integer، و غیره)، نوع رده یا از نوع یک مجموعه چندگانه از این انواع باشد.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

41

شبکههای پتری شئ گرا

- امكان تعريف توابع با قابليت دسترسى فقط خواندنى (read-only) به حالت جاری زیرشبکه یکی دیگر از تفاوتهای OPNs با CPNs است.
- این مساله باعث افزایش قابلیت بستهبندی (encapsulation) در
- مدلهای OPNs از نظر رفتاری معادل مدلهای CPNs هستند. یعنی برای تحلیل می توان OPNs را به CPNs تبدیل نمود.
- این مدلها برای طراحی شئ گرای سیستمهای نرمافزاری مناسب هستند و شآید بتوان از برخی جهات و در بعضی کاربردها آنها را به عنوان یک الترناتیو UML مورد استفاده قرار داد.
- از مزایای OPNs آن است که قابلیت ترکیب (compositionality) مدلها و مدلسازی تدریجی (incremental) و سلسله مراتبی (hierarchical) را فراهم ميكنند.

FMSE 2.3 - High-Level Petri Nets - By: M. A. Azgomi - IUST-CE

