### BaseXXX 基础类属性

```
范围:
   基础血量BaseHpMax;
   基础物理攻击力BasePhysicalAttack;
   基础魔法攻击力BaseMagicalAttack;
   基础物理防御力BasePhysicalDefence;
   基础码放防御力BaseMagicalDefence
格式:字段值>0;
来源:由RoleAttributes表初始化;
用途:若干;
BaseXXXPer 基础类加成属性
范围:
   基础血量BaseHpMaxPer;
   基础物理攻击力BasePhysicalAttackPer;
   基础魔法攻击力BaseMagicalAttackPer;
   基础物理防御力BasePhysicalDefencePer;
   基础码放防御力BaseMagicalDefencePer
格式:字段值>0;
来源:由RoleAttributes表初始化;
用途:若干;
ComboXXX 加成后属性
范围:
   加成后血量ComboHpMax;
   加成后物理攻击力ComboPhysicalAttack;
   加成后魔法攻击力ComboMagicalAttack;
   加成后物理防御力ComboPhysicalDefence;
   加成后魔法防御力ComboMagicalDefence;
格式:字段值>0;
来源:通过公式,例如:
    ComboHpMax = BaseHpMax(1+BaseHpMaxPer)+ ExtraValue ;
用途:若干;
```

### 范围:

当前血量 CurHp;

当前蓝量 CurPower;

当前霸体值 CurArmorValue;

当前连击数 CurComboCount;

### CurHp 当前血量值

格式: 范围 0 < CurHP < ComBoHpMax

初始化:

PC或NPC进入场景时,自动将CurHP初始化为ComBoHpMax;

说明: a. 当最大值属性ComBoHpMax增大X值时, CurHP也需要增大X值;

b. 当最大值属性ComBoHpMax减少X值时,CurHP无变化,但要保证不能大于减少后的ComBoHpMax;

#### CurPower 当前蓝量

格式: 范围 0<CurPower< SecPowerMax

初始化:

PC或NPC进入场景时,自动将CurPower初始化为0;

获取方式:

a.施放技能时,可以获取到技能配置字段PowerGet字段等同的蓝量值;

消耗方式:

a.施放技能时,会消耗掉技能配置字段PowerConsume字段等同的蓝量值;

#### CurArmorValue 当前霸体值

格式: 范围 CurArmorValue >0

初始化:

NPC进入场景时,自动将CurArmorValue初始化为0;

### 获取方式:

- a. 当NPC进入场景时,自动将CurArmorValue初始化为配置值;(召唤单位霸体值固定为0);
- b. 每秒钟, NPC都会回复属性值EBattleAttrId.SecArmorRecoverRate的霸体值;
- c.当NPC霸体值为0进入麻痹状态,状态结束时会将霸体值重置为最大;

#### 消耗方式:

- a. 当NPC本身配有霸体值,且其当前霸体值大于0时,其受击时没有受击表现;当NPC本身配有霸体值,且其当前霸体值小于等于0时,其将处于麻痹状态;
- b. 当技能带有霸体伤害时,对受击单位的霸体伤害值为:

EBattleAttrId.SkillBaseArmorDamage\* (1+EBattleAttrId.SpeArmorDamagePercent\*0.01) (上述公式以攻击方属性计算)

#### CurComboCount 当前连击数

#### 含义:

当两次攻击间隔不超过2.5S时,视为连击,连击数加1,超过则连击数清0;(2.5S是客户端写死的值)

### SecXXX 次级属性

### 范围:

```
SecCriticalRating = SecAttrStart, // 暴击概率 全局万分比
SecCriticalResistRating = 202, // 暴击抵抗概率 全局万分比
SecCriticalDmgAddRating = 203, // 暴击加成 全局万分比
SecCriticalDmgReduceRating = 204, // 暴击减免 全局万分比
SecDamageAddRating = 205, // 伤害加成 全局万分比
SecDamageReduceRating = 206, // 伤害减免 全局万分比
SecHealRating = 207, // Heal加成 全局万分比
SecPowerMax = 208, // Power Max 十分比
SecArmor = 209, // 初始霸体值(目前只有怪物用)
SecArmorRecoverRate = 210, // 霸体恢复值
```

### SecCriticalRating 暴击率

### SecCriticalResistRating 抗暴击率

#### 初始化:

角色进入场景时,由配置表初始化;

召唤角色生成时,其暴击率由Master的暴击率\*召唤继承系数;

角色觉醒等级会对角色的属性进行加成;

访问者会对角色的属性进行加成;

#### 使用方式:

a. 用攻击者的暴击率(SecCriticalRating 暴击率) 减去 受击者的抗暴击率 (SecCriticalResistRating 抗暴击率),结果与随机值比较,通过则视为产生暴击;

#### SecCriticalDmgAddRating 暴击加成率

### SecCriticalDmgReduceRating 暴击减伤率

初始化: 同SecCriticalRating 暴击率

#### 使用方式:

- a. 获取攻击者暴击加成率与受击者的暴击减伤率的差值CriticalAddRate;
- b.修正CriticalAddRate = Max(0.5f + CriticalAddRate \* 0.0001, 0.2f);

c.应用暴击: RealDmg = RealDmg \*(1+CriticalAddRate);

### SecDamageAddRating 伤害加成率

### SecDamageReduceRating 伤害减免率

初始化: 同SecCriticalRating 暴击率

使用方式:

- a. 获取攻击者伤害加成率与受击者的伤害减免率的差值 NormalAddRate;
- b.修正NormalAddRate = Max(1 + NormalAddRate \* 0.0001, 0.2f);
- c.应用暴击: RealDmg = RealDmg \*(1+NormalAddRate);

### SecHealRating 治愈加成率

取值范围: SecHealRating > -1000

使用方式:

a.在单位增加当前血量的正常计算逻辑最后,计算SecHealRating对增加值的增益影响,计算方式:

CurHP \*= (1 + SecHealRating\*0.0001);

b.在单位计算自身受到的伤害转治疗逻辑中,计算SecHealRating对伤害转治疗效果的增益影响,计算方式如下:

吸收的伤害deltaAbsorbDmg = 单位吸收的伤害值

伤害转治疗率absorbDmg2Heal = 单位SpeAbsorbDamage2HealPercent值

最终转化的治疗值:

Value = deltaAbsorbDmg \* absorbDmg2Heal \* (1+SecHealRating)

c.在攻击者吸血计算逻辑中,计算SecHealRating对吸血效果的增益影响,计算方式如下:

单位造成的伤害 Damage;

单位的吸血系数属性 SpeHemophagiaPercent ;

单位吸血量

= Damage \* (SpeHemophagiaPercent \*0.01) \* (1+SecHealRating)

### SecPowerMax 最大蓝量

初始化:

- 1.PC初始化时,会将SecPowerMax属性初始化为RoleAttribute表的,PowerMax配置值;
  - 2.NPC默认初始化为0;
  - 3.召唤单位默认初始化为0;
  - 4.觉醒等级会对SecPowerMax属性有加成;

### 5.来访者等级会对SecPowerMax属性有加成;

# SecArmor 初始霸体值(目前只有怪物用) SecArmorRecoverRate 霸体恢复值

初始化:

初始霸体值由NpcAttributes表的armorValue参数初始化;

霸体恢复值Npc表的armorPara参数List的armorPara[0]初始化;

使用:

NPC会每秒恢复SecArmorRecoverRate的霸体值:

### SpeXXX 特殊属性

SpeMoveSpeedFactor, // 移动速度系数 百分比

SpeAbsorbDamage = 302, // 抵挡伤害值

SpeAbsorbDamage2HealPercent = 303, // 转化为治疗系数 百分比

SpeReboundDamagePercent = 304, // 反弹伤害 百分比

SpeShield = 305, // 护盾

SpeHemophagiaPercent = 306, // 吸血系数 百分比

SpeParryAbsorbDamage = 307, // 格挡减伤

SpePowerGetFactor = 308, // 能量获取系数 百分比

SpeArmorDamagePercent = 309, // 破霸体伤害值系数 百分比

SpeBuffGainPercent = 310, // buff增益系数 干分比

### **SpeMoveSpeedFactor**

格式: 默认值为1

初始化:

- 1.NPC或PC初始化时,会SpeMoveSpeedFactor属性初始化为1
- 2.Buff里可以根据叠加层数,修改SpeMoveSpeedFactor属性;

### SpeAbsorbDamage 吸收伤害值

格式化:默认为0

初始化:

1.只能通过Buff初始化,由Buff的配置字段absorbPara1字段初始化,并受Buff增益系数属性的影响,不受Buff叠加层数的影响;

使用:

在计算伤害时,可吸收伤害(可将其转换为治疗);

### SpeAbsorbDamage2HealPercent 吸收的伤害转治疗系数

格式化:默认为0

初始化:

1.只能通过Buff初始化,由Buff的配置字段absorbPara2字段初始化,并受Buff增益系数属性的影响,不受Buff叠加层数的影响;

#### 使用:

根据吸收的伤害值,转换为治疗,增加角色当前血量;

设单位M受伤害之前的SpeAbsorbDamage属性值为500;

受伤害之后的SpeAbsorbDamage属性值为200;

则M吸收的伤害量 AbsorbDmg =300;

则最终转为治疗的血量:

Finalvalue = AbsorbDmg \* SpeAbsorbDamage2HealPercent \*0.01 \*(1+治疗增益系数 \*0.0001)

### SpeReboundDamagePercent 反弹伤害

格式化:默认为0

初始化:

1.只能通过Buff初始化,由Buff的配置字段reboundPara字段初始化,并受Buff增益系数属性和Buff叠加层数的影响;

使用:

根据单位M自身受到的伤害值,按SpeReboundDamagePercent属性的比率反弹伤害,并将伤害应用到**攻击者所属主人**的身上;

### SpeShield 护盾减伤

格式化:默认为0

初始化:

1.只能通过Buff初始化,由Buff的配置字段shieldPara字段初始化,并受Buff增益系数属性的影响,不受 Buff叠加层数的影响;

使用:

在计算伤害时,可减免与属性值等量的伤害;

### SpeHemophagiaPercent 吸血系数

格式化:默认为0

初始化:

1.只能通过Buff初始化,由Buff的配置字段vampPara字段初始化,并受Buff增益系数属性和 Buff叠加层数的影响;

使用:

攻击者M根据造成的伤害值,进行吸血,增加自身当前血量;

设定M造成的伤害为atkDmg

则M吸血量为:

Finalvalue = atkDmg \* SpeHemophagiaPercent \*0.01 \*(1+治疗增益系数\*0.0001)

### SpeParryAbsorbDamage 格挡减伤(格挡技能专用)

初始化:

只能通过Buff为该属性初始化,由Buff的配置字段parryPara字段初始化,不受Buff增益系数属性,只受Buff叠加层数的影响;

(此种Buff,只有格挡技能才会添加)

#### 使用:

- 1.此格挡减伤只对技能伤害和飞弹伤害有效,对Buff伤害无效;
- 2.若该格挡技能配置了只能格挡来自前方的伤害,则攻击必须来自受击者的前方才可以格挡;

#### 计算方式:

1.设格挡前技能的伤害为BeforeDmg,

格挡后技能的伤害为AfterDmg,

受击者的SpeParryAbsorbDamage属性值 ParryValue;

2. 设A为数值 ParryValue的首位大小, int型; (A>=1 且A<=9) B为数值 ParryValue的其余位大小, int型;

在与策划协商一致后,

规定A为减伤类型参数,取值范围是1或者2,1代表按固定值减伤,2代表按比例减伤; 规定B为类型补充参数,若A==1,则固定减伤B数值;若A==2,则B代表减伤比率(约定B不超过两位,范围为00-99)

3, 若 A==1,则AfterDmg = BeforeDmg - B; 若 A==2,则AfterDmg = BeforeDmg - Before \* (1-B\*0.01);

### SpeParryDamgeValue //格挡减伤固定值

### SpeParyDamgePercent //格挡减伤比率 百分比

- 1.只能通过Buff为该属性初始化,由Buff的配置字段parryPara字段初始化,在解析表时,会自动将parryPara字段解析成以上两个属性
- 2. 其不受Buff增益系数属性 ;
- 3. 其受Buff叠加层数的影响;

(此种Buff,只有格挡技能才会添加)

parrryPara字段解析方法:

设A为数值 parrryPara的首位大小, int型; (A==1 ||A ==2) B为数值 parrryPara的其余位大小, int型; 规定A为减伤类型参数,取值范围是1或者2,1代表按固定值减伤,2代表按比例减伤;

规定B为类型补充参数,若A==1,则将B赋值给SpeParryDamgeValue属性,应用Buff时的效果是固定减伤B数值;若A==2,则B(百分比)赋值SpeParyDamgePercent 属性,应用Buff时的效果是减伤B比率伤害(约定B不超过两位,范围为00-99)

#### 使用:

- 1.此格挡减伤只对技能伤害和飞弹伤害有效,对Buff伤害无效;
- 2.若该格挡技能配置了只能格挡来自前方的伤害,则攻击必须来自受击者的前方才可以格

#### 挡;

### 计算方式:

1.应用SpeParryDamgeValue属性:

设格挡前技能的伤害为BeforeDmg,

格挡后技能的伤害为AfterDmg,

受击者的SpeParryDamgeValue属性值为M;

则 AfterDmg = BeforeDmg - M;

2.应用SpeParyDamgePercent属性:

设格挡前技能的伤害为BeforeDmg,

格挡后技能的伤害为AfterDmg,

受击者的SpeParryDamgeValue属性值为N;

则 AfterDmg = BeforeDmg \* ( 1- M\*0.01 );

(正常来说,两个属性不会同时为非0,最多只有一个需要计算)

### SpePowerGetFactor 能量获取系数

#### 初始化:

PC初始化时,默认初始化为0;

#### 使用:

在使用技能后,要计算施放技能的蓝量收益时,用这个属性进行收益加成;

FinalPowerGet = SkillTemplate.PowerGet \* (1+ SpePowerGetFactor \*0.01)

### SpeArmorDamagePercent 破霸体伤害值系数

### 初始化:

PC初始化时,默认初始化为0;

#### 使用:

在使用技能后,要计算对受击者的霸体伤害时,用这个属性进行伤害加成;

设定技能的基础霸体伤害值为:

ArmorValue = 攻击者的SkillBaseArmorDamage属性值

FinalArmor = ArmorValue \* (1+ SpeArmorDamagePercent \*0.01)

### SpeBuffGainPercent Buff增益系数

初始化:

PC初始化时,默认初始化为0,用于对部分属性的增益效果进行效果加成; 影响属性范围:

- 1.所有的基础类属性;
- 2.所有的次级属性:
- 3. SpeMoveSpeedFactor; SpeAbsorbDamage:

SpeAbsorbDamage2HealPercent ; SpeReboundDamagePercent:

SpeShield; SpeHemophagiaPercent:

# InsDamageAddPer 伤害加成 干分比 InsDamageReducePer 伤害减免 干分比

初始化:

PC初始化时,默认初始化为0,用于对伤害进行加成/减免效果;

计算公式:

伤害加成:

AfterValue = BeforeValue \* (1+InsDamageAddPer\*0.001);

伤害减免

AfterValue = BeforeValue \* (1 - InsDamageReducePer \*0.001);

## SkillBaseDamage 技能固定伤害值

### SkillBaseDamageRating 技能基础伤害率 干分比

初始化:

在每次施放技能时,

由SkillHurt表的DamageValue字段对SkillBaseDamage进行初始化;

由SkillHurt表的DamageProportion字段对SkillBaseDamageRating进行初始化;

计算:

设计算前伤害为 BeforeDmg,计算后伤害为AfterDmg

则先计算技能基础伤害率:

tempDmg = BeforeDmg \* SkillBaseDamageRating \*0.001;

再计算技能固定伤害值:

AfterDmg = tempDmg + SkillBaseDamage;

### SkillBaseArmorDamage 技能霸体值伤害

### 初始化:

在每次施放技能时,

由SkillHurt表的DamageValue字段对ArmorDamageValue进行初始化;

### 计算:

在技能打到受击者后,对受击者扣除SkillBaseArmorDamage 的霸体值,其最终效果值会 受到攻击者的**SpeArmorDamagePercent 破霸体伤害值系**属性加成;

### SkillBtnDamageRating 技能键位增伤 干分比

初始化:

在初始化PC时,,由被动技能进行初始化;

计算公式:

伤害加成:

AfterValue = BeforeValue \* (1+SkillBtnDamageRating);

### PgmSneakOrStealthBeDetectedCount 潜行已被多少个人检测到

含义:

记录单位潜行状态被多少个人检测到