CrisStack XS

Guía rápida de uso · versión 0.3


Offload verificado · Biblioteca · Color · Informes · Transcodificación

CrisStack XS es una herramienta de DIT / gestión de datos de rodaje: copia las tarjetas de cámara a varios destinos comprobando cada fichero con un checksum, ordena el material en una biblioteca con sus metadatos, permite revisarlo con el look aplicado, genera informes y prepara las copias de trabajo.

1. Primeros pasos: crear el proyecto

Todo cuelga de un **proyecto**. Su ficha se rellena una vez y se reutiliza en el offload, en la lista MHL y en la cabecera de los informes.

1. En la barra superior abre el selector de proyecto y elige **+ Nuevo proyecto…** (o pulsa **Crear** en el panel izquierdo de la biblioteca).
2. Rellena el **nombre** (obligatorio) y, si quieres, director, director de fotografía, ayudantes de cámara, DIT, data manager, sonido, script, productor, productora, localización y copyright.
3. Pulsa **Elegir logo…** para añadir el logo de la producción (PNG, JPG, SVG o WebP, máx. 1,5 MB). Saldrá en los informes junto al nombre de la productora.




Ficha del proyecto.

> **Puedes cambiarlo siempre:** en la biblioteca, el panel de la izquierda muestra el proyecto con un botón **Editar**. Los cambios se reflejan al momento en el offload y en los informes nuevos.

2. Meter material: Offload o Importar

Offload (copiar una tarjeta)

1. Abre **Offload** en la barra superior.
2. Añade el **origen** (la tarjeta o carpeta) y uno o más **destinos**. Con varios destinos se hace backup redundante a la vez.
3. El **proyecto** sale enlazado automáticamente. Indica cámara y día de rodaje.
4. Elige la estructura de carpetas con comodines, por ejemplo `{project}/Dia_{day}/{camera}_{reel}`. El ejemplo debajo te muestra cómo quedará.
5. Marca los hashes (XXH64 recomendado), «Releer y verificar destinos» y «Escribir lista MHL». Opcionalmente un informe y una transcodificación al terminar.
6. Pulsa **Iniciar offload**. Cada fichero se lee una vez, se escribe en todos los destinos y después se vuelve a leer cada copia para compararla con el original.



Offload: el proyecto activo aparece enlazado, con su equipo.

Importar (material que ya tienes en disco)

En la biblioteca pulsa **Importar carpetas…** (o **Ficheros…**). No copia nada: registra los ficheros en la biblioteca **conservando la estructura de carpetas** original. Si importas dos veces la misma carpeta, no se duplican los clips.


3. La biblioteca

Árbol de carpetas


A la izquierda ves todo el material como un árbol de carpetas (proyecto → día → cámara → tarjeta…). Haz clic en una carpeta para ver sus clips, incluidos los de las subcarpetas. La flecha ▾ plega y despliega.

Tres vistas

Vista	Para qué sirve
Lista	Tabla con todas las columnas de metadatos. Se ordena haciendo clic en la cabecera.
Miniaturas	Cuadrícula de miniaturas para revisar rápido. Doble clic para reproducir.
Carpetas	Resumen por carpeta: cuántos clips tiene, tamaño total, y cuántos son vídeo, audio o imágenes, más la duración. Clic en una tarjeta para entrar.



Vista lista con árbol de carpetas, flags, valoración y vista previa.



Vista de carpetas: clips, tamaño y tipos de cada una.

Columnas de la lista

Pulsa **Columnas…** para elegir cuáles ver. Disponibles: flag (marca, incluido *circled*), rating, preview, nombre, duración, frames, cámara, ISO, WB, shutter, shutter angle, sensor FPS, filtro ND, FPS del proyecto, modelo de lente, códec, tipo de fichero, resolución, fecha de registro, formato de TC, TC inicio, TC final, ShotID, reel/tape, fecha de grabación, fabricante, pistas de audio, tamaño, información de look, Camera T, ISO nativo, espacio de color RAW, códec de audio, volúmenes, backups, escena, plano, toma y notas.

- **Editar una celda:** doble clic en una celda subrayada al pasar el ratón, escribe y pulsa `Enter`. Los datos de cámara (ISO, WB, shutter, lente…) se rellenan solos cuando el fichero los trae; si no, los escribes tú.
- **Añadir más celdas:** en **Columnas…** escribe el nombre de una columna nueva y pulsa **Añadir columna**. Se puede editar en la lista y viaja con la exportación.
- **Exportar metadatos:** el botón **CSV** exporta las columnas que tengas visibles (de los clips seleccionados, o de todos). La exportación Avid ALE incluye también ISO, WB, shutter, lente y tus columnas propias.


> Los datos «Backups» y «Volúmenes» se rellenan en los clips que entran por Offload (cuántas copias verificadas hay y de qué tarjeta vienen). En los importados, Backups es 0.

4. Revisar: reproducción, color y QC

Doble clic en un clip para reproducirlo en el panel derecho. Debajo del reproductor tienes:

- **Color falso, Zebra, Clipping y Peaking** para exposición y foco.
- **Líneas de encuadre** (2.39, 2:1, 1.85, 16:9, 4:3, 1:1, 9:16) y **Scopes** (waveform, histograma, vectorscopio).
- **Fotograma** guarda un still con el look aplicado; **Miniatura** usa el fotograma actual como miniatura del clip.

En la sección **Color y transformación** del inspector ajustas CDL (slope, offset, power, saturación), cargas una LUT `.cube`, copias y pegas looks entre clips y los guardas en la biblioteca. También desqueeze, espejo, rotación y recorte. El botón **QC** de la barra superior da más espacio al reproductor.




Reproductor con color falso, scopes y líneas de encuadre.

5. Transcodificar

1. Selecciona uno o varios clips en la biblioteca y abre **Transcodificar** (si no seleccionas ninguno, se usan todos los de vídeo).
2. Elige el preset (ProRes, DNxHR, H.264, H.265), la altura opcional, LUT, timecode o nombre quemados, y si se aplican los looks de cada clip.
3. Pulsa **Iniciar**. El progreso se ve en la barra inferior.

El resultado se registra automáticamente en la carpeta **Transcodes** de la biblioteca, con su información y tamaño reales. Al terminar, la pantalla muestra una tabla por clip: **Correcto** con el tamaño y la ruta, o el motivo exacto del error. Un fichero solo se da por bueno si ffmpeg termina y tiene contenido; nunca queda un clip vacío. Los errores se guardan además en `transcode.log`.



Transcodificación con tabla de resultados.

6. Informes e intercambio

- **Informes** (PDF o HTML): día de rodaje, clips, miniaturas, contact print y volumen/checksums. La cabecera lleva el logo, la productora, el equipo y, al pie, el copyright del proyecto.
- **Intercambio:** exporta a Avid ALE, Premiere/FCP7 XML, FCPXML (Final Cut Pro X y Resolve), CDL (.ccc), EDL y CSV; e importa hojas de rodaje en CSV o ALE emparejando por nombre, timecode o escena/plano/toma.
- **Archivo:** sellado ASC MHL con historial, relink de ficheros movidos, detección de secuencias de imagen y subida a S3.
- **Verificar:** comprueba una carpeta ya copiada contra su lista MHL.

7. Atajos de teclado

Tecla	Acción
`G` `B` `H` `0`	Marcar bueno, malo, pendiente o quitar marca (en la selección)
`1` – `5`	Valoración de 1 a 5 estrellas
`↑` `↓`	Clip anterior / siguiente
`K` / `Espacio`	Reproducir / pausa
`J` `L`	Retroceder 5 s / avance rápido
`←` `→`	Un fotograma atrás / adelante
`Esc`	Cerrar la ventana abierta y volver a la biblioteca

Los atajos de la biblioteca se pueden cambiar en **Ajustes** → **Atajos de teclado**.

8. Si algo no va bien

Síntoma	Qué hacer
macOS dice que la app «está dañada» o no deja abrirla	Clic derecho → **Abrir**. Si persiste, en Terminal: `xattr -cr "/Applications/CrisStack XS.app"` (la app no está firmada con certificado de Apple).
Un clip no se transcodifica	Mira la tabla de «Último resultado» en **Transcodificar**: indica el motivo (fichero original no encontrado, no es vídeo, error de ffmpeg…). Si falta el original, usa **Archivo** → **Relink**.
ISO, WB o lente salen vacíos	Esos datos solo aparecen si el fichero los incluye. Escríbelos a mano en la lista (doble clic).
Un offload termina con fallos de verificación	Revisa la pestaña **Trabajos** y repite la copia del fichero afectado: el fallo indica que la copia no coincide con el original.

Limitaciones conocidas: sin salida SDI ni LTFS; las subidas a Frame.io, Sony Ci, Webgate y COPRA no están disponibles; los datos de cámara se leen de los metadatos que ffprobe encuentra y no de los formatos RAW propietarios.