完整指南 · 简体中文

Rovunet for Android

一个应用，多条通往你自己服务器的路径

安装与更新、导入配置与订阅、连接、测试、Soar 扫描、安全与故障排查。

5	4	2	4
类协议	种语言	次点击即可连接	种 Soar 扫描模式

版本	Android	许可证	社区
0.3.0-alpha15.4 · 代码 31	7.0 及以上	AGPL-3.0	t.me/RovunetVPN

目录

首次连接请阅读第 2 至 4 节；其余部分介绍测试、扫描、安全以及出现问题时的处理方法。

01 **概览**
应用能做什么

02 **安装与更新**
系统要求、首次安装、升级

03 **导入配置**
链接、二维码、文件与订阅

04 **配置组与连接**
选择、连接、确认、断开

05 **测试、DNS 与 Soar 扫描**
测量路径与寻找解析器

06 **安全、隐私与设置**
凭据、分享与外观

07 **故障排查**
常见问题与安全报告

08 **资源与支持**
链接、许可证与支持

01 概览

Rovunet 是一款多协议安卓 VPN 客户端，可通过多条路径连接你自己的服务器。DNS 隧道、SSH 传输、HTTPS 代理和基于 Xray 的配置集中在同一界面中，相关路径保存在命名的配置组里。

配置组
同一服务器和账户的路径归为一组；记住你的明确选择和已完成的测试结果。

直接连接
第一次点击选择路径，第二次点击连接。连接前无需强制测速或扫描解析器。

订阅
HTTPS 订阅导入一次，之后更新即可；保留本地修改和配置标识。

真实 HTTPS 测试
在隧道内测试 HTTPS（HTTP 204），校验证书，显示成功率与延迟波动。

Soar 扫描器
快速、高级、E2E 和 Prism 模式，使用经认证的 Soar 握手；UDP 与 TCP 分别测试。

安全
加密存储凭据，SSH 与自签名身份需确认，支持密码加密备份。

界面
简体中文、英语、波斯语和俄语；浅色、深色与 AMOLED 主题；快捷控制。

安全报告
本地记录阶段与错误码，不含地址和凭据，仅在你选择时分享。

VLESS WS · VLESS + REALITY · VLESS + XHTTP · Hysteria 2 · WireGuard · NaïveProxy · SSH over TLS · SSH · SOCKS5 · DNSTT · NoizDNS · VayDNS · Slipstream · Soar · Tor + bridges

需要服务器
Rovunet 不提供免费账户。请使用你自己服务器（例如由 Rovunet Panel 管理）或可信运营者提供的配置。

02 安装与更新

项目	说明
Android	7.0（API 24）及以上
架构	ARM64、ARM32 和 x86_64（x86_64 上没有 Naive 和 Tor）
包名	`app.veyra.client`，使用自 alpha14 起的生产证书签名
证书 SHA-256	`1e40bd201489a8209043e346255772823d9d52ee21b468bdef2c152d239bc416`
获取渠道	仅 GitHub Releases；没有 Google Play、App Store 或桌面版



升级

- 公开的 alpha14 和 alpha15 可**覆盖升级**：包名和签名相同。不要卸载，也不要清除数据。
- 它们的旧更新器不识别 15.4 这类带点的修订号，因此这次请直接从 Releases 下载 Full APK 覆盖安装。从 15.4 起，内置更新器可识别后续带点修订号。
- 设置 → 检查更新会下载兼容的 GitHub 版本，校验校验和、包名、版本和签名，然后交给安卓安装。安装绝不会静默进行；签名不符会被拒绝。
- 历史 alpha11 和私有测试版身份不同，无法覆盖升级；请参阅仓库中的迁移指南。

> **保留可读副本**
> 重新安装前，请先导出密码加密备份并确认可以导入。锁定的配置不包含在批量导出中；绑定设备的配置可能需要运营者提供原始链接。


03 导入配置

使用 **+ → 导入** 导入文本、受支持的文件或二维码，查看预览后确认。

格式	说明
`rovunet://`	原生格式（v33），包含配置组信息和无损凭据
`veyra://` 、 `slipnet://`	原生格式的兼容别名
`vless://` 、 `hysteria2://`	受支持的标准链接
WireGuard INI	单对端配置文件
HTTPS 订阅	来自 Rovunet Panel 的 JSON 订阅，如 `https://example.com/sub/<token>.json`

未知的未来版本会被拒绝，而不是部分导入：请更新应用，不要修改版本或安全字段。不支持任意内核 JSON、AmneziaWG 以及所有 WireGuard URI 变体。

订阅



- 出错时窗口和表单会保留，无需重新输入。
- 重复的来源地址不会添加两次，应用会提示你使用更新。
- 导入新订阅不会中断当前连接。
- 小型配置组可用二维码或 PNG 分享，大型配置组使用文件。

04 配置组与连接



- 返回时已记住的路径会保持选中；编辑、删除和菜单操作绝不会触发连接。
- 配置组电源按钮会启动记住的路径或第一个可用路径，不会自动测速。你的明确选择绝不会被悄悄替换为其他协议。
- 使用主电源、配置组电源或路径菜单来取消连接或断开。
- **已连接**表示隧道就绪，并不保证所有网站都可访问。空闲时计数为零不是断开的理由。
- 后台任务绝不会确认新身份，身份变化也绝不会被静默接受。

先尝试哪条路径



05 测试、DNS 与 Soar 扫描

测试与连接相互独立：测试失败绝不会阻止手动连接。

配置组测试

- 请在断开 VPN 时运行配置组测试。每条路径都会通过实际隧道进行真实 HTTPS（HTTP 204）检测，校验证书，并使用有限的备用目标。
- 结果显示上次测试时间、成功率和延迟波动；这些是短时采样，不代表下载速度。其他网络下的结果会单独标记。
- 直连路径先于 UDP 和 DNS 备用路径测试。进入 DNS 备用阶段需要你的同意；DNS 测试可能需要几分钟，可随时取消。

Soar 扫描模式

模式	检测内容
快速	使用相同域名和 Ed25519 密钥进行一次经认证的 Soar 握手；不使用通用 DNS 评分过滤
高级	仅诊断 DNS；其评分不代表 Soar 能够连接
E2E	建立有效隧道后访问返回 HTTP 204 的测试地址；Soar + SSH 还会验证使用已确认服务器身份的 SSH 账户

模式	检测内容
Prism	多次经认证的 Soar 握手，可设重复次数和成功阈值（默认超时 15 秒）；不会发送任何 DNSTT 挑战

1. **断开 VPN**
   在你要使用的网络上、关闭 VPN 后扫描。
2. **从快速模式开始**
   先用 **UDP 和 TCP** 测试已知解析器，再分别测试 UDP 和 TCP 并比较。
3. **用 Prism 和 E2E 确认**
   在同一列表上运行；网络较慢时调高 Prism 超时。
4. **保留有效设置**
   保存在你网络上有效的模式。如果结果全为零，只需发送安全报告和模式/传输名称。

✓ **Soar 连接模式**

新建的 Soar 和 Soar + SSH 配置默认使用 **UDP + TCP**。自动模式从 UDP 开始，之后可能加入 TCP；也可选择仅 TCP 或仅 UDP。现有和导入的设置绝不会被更改。通过 Soar 使用 SSH 时，服务器还必须允许 SSH 目标地址和端口。

06 安全、隐私与设置

加密凭据
存储的密钥由 Android Keystore 加密。无法读取的记录会被标记以便明确恢复，绝不会被静默清除。

身份确认
SSH 和自签名 TLS 身份需要你确认；其他情况要求有效的 TLS。

锁定与分享限制
锁定配置和配置组分享限制在受支持的导出路径中有效（这是客户端策略，不能防范被修改的客户端）。

可迁移备份
密码加密备份；请使用强密码，并在依赖前确认备份可以导入。

语言与主题
简体中文、英语、波斯语和俄语；浅色、深色与 AMOLED。协议名称和地址不翻译。

快捷控制
通知、小部件和快捷设置磁贴，取决于安卓权限和启动器。

! **加密范围**

普通 SOCKS5 不加密传输；仅使用 DoH 只加密 DNS，而不是全部流量。

07 故障排查

症状	处理方法
已连接但网页打不开	运行配置组测试，并尝试同组中的其他路径。“已连接”仅表示隧道就绪。
订阅更新被拒绝	先断开 VPN，再点更新。导入仅用于新来源。
Soar 找不到解析器	关闭 VPN 后用 UDP 和 TCP 扫描，再用更长超时运行 Prism；发送安全报告。
通过隧道的 SSH 失败	除基础隧道正常外，服务器还必须允许 SSH 目标地址和端口。
身份变化警告	不要盲目确认；请与运营者核对新指纹。
更新后闪退	重新打开应用并发送带时间的安全报告；旧的退出记录可能在更新后仍然存在。
限量账户少了路径	运营者可能只为限量账户提供可计量的路径；请更新订阅。

报告问题

- 请提供应用和安卓版本、手机型号、网络类型、协议、复现步骤，以及普通网页能否打开。
- 附上**安全报告**：阶段与错误码、Soar 模式和流量快照，不含地址、账户或凭据。在你分享之前它只保存在手机上。
- 详细调试日志可能包含敏感数据，分享前请检查。
- 切勿在公开群组或 issue 中发布配置链接、订阅链接、密码、私钥或设备标识。

已知限制

没有路径自动切换、下载测速，也没有应用商店或桌面版本。任何协议都不能保证在所有网络中可用。

08 资源与支持

Telegram

t.me/RovunetVPN · 新闻、提问与帮助

下载

github.com/msVPNco/rovunet-android/releases/latest

服务器面板

github.com/msVPNco/rovunet-panel

用户指南

仓库中提供四种语言的 docs/USER_GUIDE

捐助完全自愿，使用应用无需付费：**仅限 Tron（TRC20）网络上的 USDT**，地址 `TG3Mhou3pdq9KaFgJSHjDiDx2ahhJuHvbJ`。

许可证：AGPL-3.0；Xray-core 为 MPL-2.0。Rovunet 基于 Anonvector 的 SlipNet 2.5.6 Full，是独立项目，与 SlipNet 无隶属关系。Rovunet 仍是积极开发中的 alpha 版本，请在自己的网络中测试所需路径。