# Protocolo de Reclutamiento Alveolar en Escalera (Staircase RM)

El reclutamiento alveolar en escalera es una estrategia progresiva de incremento de PEEP. El objetivo no es alcanzar un valor fijo de presión, sino mejorar la oxigenación y la mecánica pulmonar. La maniobra debe interrumpirse cuando deja de aumentar el volumen corriente (Vt) o la compliance estática (Crs), para evitar sobredistensión y complicaciones hemodinámicas.

### **Preparación**

- Sedación profunda y, preferiblemente, bloqueo neuromuscular.
- FiO<sub>2</sub> al 100% durante la maniobra.
- Modo ventilatorio: Presión control (PC).
- Relación I:E: 1:1 (puede extenderse hasta 2:1 según tolerancia).
- Driving pressure ( $\Delta P$ ): fijo, aproximadamente 15 cmH<sub>2</sub>O.
- Monitorización invasiva de PA y vigilancia estrecha de SpO<sub>2</sub>, ECG y Vt.
- Contraindicaciones: neumotórax no tratado, bullas extensas, hipertensión intracraneal no controlada, inestabilidad hemodinámica grave.

### Protocolo paso a paso

- 1. Iniciar con PEEP 10 cm $H_2O + \Delta P$  15 cm $H_2O$ , mantener 1-2 minutos.
- 2. Incrementar PEEP en escalones de +5 cm $H_2O$  cada 1-2 minutos (15  $\rightarrow$  20  $\rightarrow$  25  $\rightarrow$  30 cm $H_2O$ ).
- 3. En cada escalón, observar el volumen tidal (Vt) y calcular la compliance estática (Crs = Vt / (Pplat PEEP)).
- 4. Continuar incrementando mientras aumenten Vt o Crs.
- 5. Si Vt y Crs dejan de mejorar o disminuyen, detener la escalada en ese nivel y no continuar subiendo PEEP.
- 6. Nunca superar PEEP 35 cmH<sub>2</sub>O ni plateau 45 cmH<sub>2</sub>O.

### Evaluación de respuesta

- Mejoría de SpO<sub>2</sub> o relación PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub>.
- Aumento de compliance estática o del Vt con driving pressure constante.

- Reducción de presión de conducción (ΔP).

Si se presentan hipotensión (PAM <65 mmHg), arritmias, bradicardia o desaturación, ABORTAR la maniobra.

## Determinación de PEEP óptima

Tras el máximo nivel alcanzado con respuesta positiva, reducir la PEEP en escalones de 2-3 cm $H_2O$  cada 1-2 minutos, manteniendo  $\Delta P$  constante. Registrar compliance en cada nivel. El PEEP óptimo se define como el nivel de PEEP correspondiente a la mejor compliance +2 cm $H_2O$ .

#### Ventilación de mantenimiento

- Continuar en modo volumen control o presión control, con Vt 4-6 ml/kg de peso ideal.
- Mantener PEEP en el valor óptimo identificado.
- Ajustar FiO<sub>2</sub> para mantener SpO<sub>2</sub> entre 90-95%.