موالعليم



# اصول سیستمهای کامپیوتری

نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱

تمرینات ۱

مريم رضائي

۱. این برنامه ای را که به زبان C نوشته شده است و بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد صحیح نامنفی را می یابد، به برنامه ای RISC-V برنامه کنید. خودتان شماره رجیسترهایی را که در برنامه RISC-V استفاده می کنید طبق قرار دادها تعیین کنید.

بعد از آنکه برنامهی RISC-V را نوشـــتید، درســـتی آن را با ردگیری اجرای آن روی دو جفت عدد (5, 0) و (9, 21) بیازمایید.

#### جواب:

با فرض اینکه a در رجیستر x10 و a در رجیستر x11 قرار داشته باشند (یعنی عضو پارامترهای تابع که با آنها کار می کنیم) برنامه را به شکل زیر داریم (توضیح خطوط جلوی هر کدام ذکر شده است:

| بر نامه C   |         | R  | RISC-V برنامه   |
|---|---------|--|---|
| unsigned int gcd (unsigned int a, unsigned int b) | gcd:    | sw x11, 0(sp) // sto                                   | ore initial value of a before it changes ore initial value of b before it changes                                 |
| if $(a = 0 & b = 0)$<br>b = 1;                    |         |  |   |
| <b>else if</b> $(b = 0)$<br>b = a;                | if2:    | bne, x11, x0, if3 // i<br>mv x11, x10 // s             | if $b \neq 0$ , jump to if 3  |
| else if (a != 0)<br>while (a != b)                | if3:    | beq x10, x11, return                                   | n // if $a \neq 0$ , $a = b$ , exit loop and return<br>r // if $a \neq 0$ , $a \neq b$ , $a < b$ , go to inner if |
| <b>if</b> $(a < b)$<br>b - = a;                   | inner:  | j if3<br>sub x11, x11, x10                             | // retry while loop<br>// if $a \neq 0$ , $a \neq b$ , $a < b$ , $b = b - a$                                      |
| <b>else</b> a - = b;                              | return: | j if3<br>mv x12, x11<br>lw x11, 0(sp)<br>lw x10, 4(sp) | 1   |
| return b; }                                       |         | addi sp, sp, 8 ret                                     | // empty stack // return using jalr x0, 0(x1)   |

ردگیری جفت a = 5 و b = 0 را داریم:

```
gcd: addi sp, sp, -8 // makes room

sw x10, 4(sp) // stores 5

sw x11, 0(sp) // stores 0

bne x10, x0, if2 // a \neq 0 so jumps to if2

bne x11, x0, if2
```

```
li x11, 1
       i return
if2:
       bne, x11, x0, if 3 // b = 0, so continues
        mv x 11, x 10 // b = 5
       i return
                         // jumps to return
if3:
       beq x10, x11, return
        bltu x10, x11, inner
        sub x10, x10, x11
       j if3
inner: sub x11, x11, x10
       j if3
return: mv x12, x11
                              // sets x12 as result = 5
       1 \text{w x} 11, 0 \text{(sp)}
                             // b = 0 original value
        lw x 10, 4(sp)
                              // a = 5
        addi sp, sp, 8
                             // empties stack
                              // returns using jalr x0, 0(x1)
        ret
```

### به همین شکل ردگیری جفت a=9 و b=21 را داریم:

```
addi sp, sp, -8 // makes room
gcd:
        sw x10, 4(sp) // stores 9
        sw x11, 0(sp) // stores 21
        bne x10, x0, if2 // a \neq 0 so jumps to if2
        bne x11, x0, if2
       li x11. 1
       j return
if2:
       bne, x11, x0, if 3 // b \neq 0, so jumps to if 3
       mv x11, x10
       j return
       // first run of loop:
if3:
       beq x10, x11, return // a = 9 \neq b = 21 so continues
       bltu x10, x11, inner // a = 9 < b = 21 so jumps to inner if
        sub x10, x10, x11
       j if3
inner: sub x11, x11, x10
                             // b = 21 - 9 = 12
                             // rerun loop
       j if3
       // second run of loop:
if3:
       beq x10, x11, return // a = 9 \neq b = 12 so continues
       bltu x10, x11, inner // a = 9 < b = 12 so jumps to inner if
        sub x10, x10, x11
       j if3
inner: sub x11, x11, x10
                            // b = 12 - 9 = 3
                             // rerun loop
       j if3
       // third run of loop:
       beq x10, x11, return // a = 9 \neq b = 3 so continues
if3:
        bltu x10, x11, inner // a = 9 > b = 3 so continues
        sub x10, x10, x11
                              // a = 9 - 3 = 6
        i if3
                              // rerun loop
```

```
inner: sub x11, x11, x10
       j if3
       // fourth run of loop:
       beq x10, x11, return // a = 6 \neq b = 3 so continues
if3:
       bltu x10, x11, inner // a = 6 > b = 3 so continues
        sub x10, x10, x11 // a = 6 - 3 = 3
       j if3
                               // rerun loop
inner: sub x11, x11, x10
       j if3
       // fifth run of loop:
       beq x10, x11, return // a = 3 = b = 3 so jumps to return
if3:
       bltu x10, x11, inner
        sub x10, x10, x11
       j if3
inner: sub x11, x11, x10
       j if3
                              // sets x12 as result = 3
return: mv x12, x11
       1 \text{w x} 11, 0 \text{(sp)}
                             // b = 21 original value
       1 \text{w x} 10, 4 \text{(sp)}
                             // a = 9
       addi sp, sp, 8
                             // empties stack
                             // returns using jalr x0, 0(x1)
        ret
```

بنابراین پاسخ هر دو درست بوده و برابر با پاسخ تابع اصلی و بزرگترین مقسومعلیه مشترک آنها میباشد.

مراجع

۲. این برنامه ای را که به زبان C نوشته شده است به برنامه ای به زبان RISC-V ترجمه کنید. خودتان شماره رجیسترهایی را که در برنامه RISC-V استفاده می کنید طبق قراردادها تعیین کنید.

با رسم شکلهایی، محتوای پشته را در طول اجرای تابع f1 و در طول اجرای تابع f2 مشخص کنید.

#### جواب:

با توجه به ذخیره مقادیر رجیسترهای مورد استفاده در تابع که میزانشان تغییر می کند در پشته (برای اعمال جمع و تفریق، x نوریق، x و برای ذخیره آدرس قبلی فراخوانی تابع x که بتوانیم x را در آن فراخوانی کنیم، و همچنین x در رجیسترهای برنامه زیر را داریم. توجه می کنیم که x و x و x و x همه پارامترهای مهم تابعها هستند که در رجیسترهای x تا x انها را نگه می داریم.

| برنامه C                         | RISC-V برنامه  |
|----------------------------------|--|
| int f1(int a, int b)             | f1: addi sp, sp, -20 // make room for 5                                    |
| int 11(int a, int b)             | sw x5, 16(sp) // store previous value of x5                                |
| {                                | sw x6, 12(sp) // store previous value of x6                                |
| int i, x;                        | sw x7, 8(sp) // store previous value of x7                                 |
|                                  | sw x28, 4(sp) // store previous value of x28                               |
| x = (a + b)*(a - b);             | add x5, x10, x11 // $a + b$  |
| <b>for</b> $(i = 0; i < a; i++)$ | sub x6, x10, x11 $// a - b$  |
| x = x + f2(b+i);                 | mul x7, x5, x6 // $x = (a + b) * (a - b)$                                  |
| X = X + 12(0 + 1),               | li x28, 0 // $i = 0$   |
| return x;                        | for: bge x28, x10, return $//i \ge a$ exit loop and go to return           |
| }                                | add x12, x11, x28 // $b + i$   |
| ,                                | sw x1, 0(sp) // store previous call address                                |
|                                  | jal x1, f2 // call f2 and save current address                             |
| int f2(int p)                    | lw x1, 0(sp) // restore previous address                                   |
| _                                | add x7, x7, x13 $// x = x + f2$  |
| {                                | j for // retry for loop  |
| int r;                           | return: mv x14, x7 // return x, save it in parameters registers            |
| r = p + 5;                       | lw x28, 4(sp) // restore previous value of x28                             |
|                                  | lw x7, 8(sp) // restore previous value of x7                               |
| <b>return</b> r + p;             | lw x6, 12(sp) // restore previous value of x6                              |
| }                                | lw x5, 16(sp) // restore previous value of x5                              |
|                                  | addi sp, sp, 20 // empty the stack   |
|                                  | jalr x0, 0(x1) // return to call address                                   |
|                                  | f2: addi sp, sp, -4 // make room for 1                                     |
|                                  | sw x29, $0(sp)$ // store previous value of x29                             |
|                                  | addi x30, x12, 5 // $r = p + 5$  |
|                                  | add x13, x30, x12 // result = $r + p$ , save in parameters registers       |
|                                  | lw x29, 0(sp) // restore previous value of x29                             |
|                                  | addi sp, sp, 4 // empty the stack jalr x0, 0(x1) // return to call address |
|                                  | jalr x0, 0(x1) // return to call address                                   |

### برای پشته، در ابتدای فراخوانی f1 داریم:

| High address     | High address     |
|------------------|------------------|
| $sp \rightarrow$ | x5               |
|                  | х6               |
|                  | x7               |
|                  | x28              |
|                  | $sp \rightarrow$ |
|                  |                  |
| Low address      | Low address      |

### سپس برای ذخیره آدرس داریم:

| High address     | High address     |
|------------------|------------------|
| x5               | x5               |
| x6               | х6               |
| x7               | x7               |
| x28              | x28              |
| $sp \rightarrow$ | x1               |
|                  | $sp \rightarrow$ |
| Low address      | Low address      |

## حال با فراخوانی f1 در ابتدای آن داریم:

| High address     | High address     |
|------------------|------------------|
| x5               | x5               |
| х6               | х6               |
| x7               | x7               |
| x28 —            | → x28            |
| x1               | x1               |
| $sp \rightarrow$ | x29              |
|                  | $sp \rightarrow$ |
| Low address      | Low address      |

# در اتمام f1، سپس بازگشت و بازیابی آدرس قبل، و سپس اتمام f2 داریم:

| High address     | High address     |
|------------------|------------------|
| x5               | x5               |
| x6               | хб               |
| x7               | x7               |
| x28              | x28              |
| x1               | x1               |
| x29              | $sp \rightarrow$ |
| $sp \rightarrow$ |                  |
| Low address      | Low address      |
| High address     | High address     |
| x5               | $sp \rightarrow$ |
| х6               |                  |
| x7               | <b>→</b>         |
| x28              |                  |
| $sp \rightarrow$ |                  |
|                  |                  |
| Low address      | Low address      |

# مراجع:

### ۳. این قطعه کد ماشین RISC-V را در نظر بگیرید. دستور اول در بالای بقیه دستورات قرار گرفته است.

0x01F00393

0x00755E33

0x001E7E13

0x01C580A3

0x00158593

0xFFF38393

0xFE03D6E7

0x00008067

الف) این دستورات ماشین RISC-V را به دستورات نمادین RISC-V تبدیل کنید.

ب) با مهندسی معکوس، برنامهای به زبان C را که به برنامه RISC-V ترجمه شده است تعیین کنید.

پ) به فارسی روان کاری را که برنامه C می کند توضیح دهید. فرض کنید یکی از ورودیهای برنامه یک عدد ۳۲ بیتی باشد که در رجیستر x10 گذاشته می شود و ورودی دیگر، عدد ۳۲ بیتی دیگری باشد که نشانی شروع آرایهای ۳۲ عنصری از کاراکترها باشد و در رجیستر x11 گذاشته می شود.

### جواب:

الف) با چک کردن ابتدا opcode در چپ و سپس بقیه، تبدیل زیر را داریم. توضیحات کامل در کامنتها موجود است.

| RISC-V برنامه ماشین | RISC-V برنامه نمادین |   |
|---------------------|----------------------|---|
| 0x01F00393          | addi x7, x0, 31      | // sets initial value 31 for x7                     |
| 0x00755E33          | srl x28, x10, x7     | // logical shifts x10 by x7 to the right            |
|                     |                      | // initially 31 bits, leaving only the leftmost bit |
| 0x001E7E13          | andi x28, x28, 1     | // logical "and" on x28 and 0x00000001              |
|                     |                      | // equals only the rightmost bit of x28             |
| 0x01C580A3          | sb x28, 1(x11)       | // stores 8 rightmost bits of x28 in the next byte  |
| 0x00158593          | addi x11, x11, 1     | // adds 1 to the array start address                |
| 0xFFF38393          | addi x7, x7, -1      | // removes one from x7 (bits to shift x10 by)       |
| 0xFE03D6E7          | bge x7, x0, -20      | // goes back 5 lines if x7 is positive              |
| 0x00008067          | jalr x0, 0(x1)       | // else returns without saving address              |
|                     |                      |   |

ب) با توجه به خط jalr x0 در ته برنامه RISC-V، میفهمیم return و یعنی یک تابع داریم. همچنین به علت یکی یکی پیش رفتن مقدار x7 از ۳۱ تا ۰ با حلقه for به راحتی پیادهسازی میشود.

| RISC-V برنامه نمادین | برنامه C                           |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
|                      | int store_byte(int num, int arr[]) |  |
| addi x7, x0, 31      | {                                  |  |
| srl x28, x10, x7     | int shift; int $i = 1$ ; int s;    |  |
| andi x28, x28, 1     | for $(s = 31; s \ge 0; s)$ {       |  |
| sb x28, 1(x11)       | shift = num >> s;                  |  |
| addi x11, x11, 1     | shift = shift & 1;                 |  |
| addi x7, x7, -1      | arr[i] = shift;                    |  |
| bge x7, x0, -20      | i++;                               |  |
| jalr x0, 0(x1)       | return arr;                        |  |
|                      | }                                  |  |

پ) برنامه به طور کلی عددی ۳۲ بیتی را بیت بیت از چپ در حافظه ذخیره می کند، به طوری که هر بیت به اندازه یک بایت جا می گیرد؛ به زبان دیگر عدد در حافظه به طوری ذخیره می شود که بین هر بیت آن ۷ صفر است. برنامه به طور دقیق تر این کار را با اعمال زیر انجام می دهد:

- ۱) در خط اول رجیستر x7 مقدار اولیه ۳۱ را می گیرد.
- ۲) عدد ۳۲ بیتی ورودی به اندازه x7 که در ابتدا ۳۱ است به راست جا به جا میشود و چپ آن صفر قرار می گیرد.
   یعنی برای مقدار ۳۱، تنها بیت چپی عدد باقی میماند و در راست قرار می گیرد. برای مقادیــــر کمتر به همین شکل بیت دوم سپس سوم و غیره از چپ عدد بیت راست می شود.
- ۳) عدد حاصل با عدد یک «و» می شود. یعنی تنها بیت راستی حفظ شده و بیت های چپی صفر می شوند. یعنی مثلا اگر عدد ۳۰ بیت به راست جا به جا شده باشه و بیت دوم از چپ آن بیت راست شده بود، بیت چپی نیز که حفظ شده بود صفر می شود.
- ۴) عدد حاصل، که یک بیت از عدد ورودیست (به ترتیب چپ ترین بیت، به راست) در حافظه و جایگاه یکی بعد از شروع آرایه ذخیره شده و فضای یک بایت را می گیرد.
  - x7 یکی کم می شود تا در عدد و آرایه کی اضافه شده و از x7 یکی کم می شود تا در عدد و آرایه پیش رویم.
- ۶) تا وقتی که x7 صفر شود به مرحله ۲ میرویم. در صورت کمتر از صفر شدن بدون ذخیره آدرس بازگشت داریم.

### مراجع:

RISC-V فرض کنید که دو عدد علامتدار در دو رجیستر x6 و x7 گذاشته شده باشند. دستوراتی را به زبان x6 بنویسید که حاصل جمع دو عدد را محاسبه کنند و بعد، وقوع احتمالی سرریز از رجیستر حاصل جمع را کشف کنند. y فرض کنید دو عدد علامتدار در دو رجیستر x6 و x7 گذاشته شده باشند. دستوراتی به زبان x7 بنویسید که محتوای رجیستر x7 را از محتوای رجیستر x6 کم کنند و وقوع احتمالی سرریز رجیستر حاصل تفریق را کشف کنند.

### جواب:

الف) میدانیم در جمع زمانی سرریز میتواند رخ میدهد که هر دو عدد منفی باشند یا هر دو مثبت باشند، زیرا در غیر این صورت (متفاوت بودن علامتها) همواره پاسخ از یکی از اعداد کوچکتر خواهد بود. پس برنامهای مینویسیم که پس از انجام جمع، علامت پاسخ را بررسی کند و برای هر علامت، همعلامت بودن اعداد جمع شده رو بسنجد.

```
add x5, x6, x7 // perform addition
bge x5, x0, check // if result is positive, check if nums were negative
blt x6, x0, no_overflow // else (if result is negative), check if they were positive
// if one is negative then there is no overflow
bge x7, x0, overflow // else (x6 was positive), if x7 is also positive then overflow
blt x7, x0, overflow // else (result pos, x6 neg), if x7 is also negative then overflow
```

الف) میدانیم در تفریق زمانی سرریز میتواند رخ میدهد که دو عدد مختلفالعلامت باشند. پس برنامهای مینویسیم که پس از انجام تفریق، علامت پاسخ را بررسی کند؛ اگر پاسخ منفی بود، باید عدد اول مثبت و دوم منفی باشند تا سرریز تشخیص داده شود، زیرا علامت منهی علامت عدد دوم را نیز مثبت میکند و همراستا با جمع دو عدد مثبت میشود؛ اگر پاسخ مثبت بود، باید عدد اول منفی و دوم مثبت باشد تا سرریز تشخیص داده شود، زیرا علامت منهی علامت عدد دوم را نیز منفی میکند و همراستا با جمع دو عدد منفی میشود.

- **۵. الف)** معماری MIPS شبیه ترین معماری به معماری RISC-V است. مهم ترین اصول مشتر کی را که مبنای طراحی این دو معماری بوده است مشخص کنید.
  - ب) مهم ترین وجوه تشابه مجموعه دستورات RISC-V با مجموعه دستورات MIPS را با مثال مشخص کنید.
  - پ) مهم ترین وجوه تفاوت مجموعه دستورات RISC-V با مجموعه دستورات MIPS را با مثال مشخص کنید.
- ت) توضیح دهید که معماری MIPS برای ساخت چه نوع رایانه هایی مناسب تر است و معماری RISC-V برای ساخت چه نوع رایانه هایی مناسب تر است.

#### جواب:


الف) معماری RISC-V و MIPS با وجود ۲۵ سال فاصله در شکل گیریشان، فلسفه یکسانی دارند و از دستورات نمادین حول دسته ها و ساختار دودویی یکسانی استفاده می کنند. مهمترین اصول این شباهت در معماری به شرح زیرند:

- تمام دستورات هر دو معماری طول ۳۲ بیت دارند.
- هر دو ۳۲ رجیستر با کاربردهای عمومی دارند که یکی از آنها مختص عدد صفر است.
  - در این دو زبان تنها راه دسترسی به حافظه توسط دستورات load و store است.
- هر دو بر خلاف بعضی معماریها، هیچ دستوری که توان بارگیری و ذخیره چند رجیستر را داشته باشد ندارند.
  - هر دو دستورات شرطیای برای برابر بودن و برابر نبودن با صفر دارند.
  - در این معماریها، هردو دسته حالات آدرسدهی برای تمامی اندازههای کلمات کار میکنند.

ب) دستورات MIPS شباهت بسیاری به دستورات RISC-V دارند. در دستورات نمادین آنها نام و فرمت استفاده در اکثر دستورات یکی هستند. برای مثال:

| RISC-V           | MIPS               |
|------------------|--------------------|
| add x5, x6, x7   | add \$1, \$2, \$3  |
| addi x5, x6, 100 | addi \$1, \$2, 100 |
| mul x5, x6, x7   | mul \$1, \$2, \$3  |
| and x5, x6, x7   | and \$1, \$2, \$3  |
| andi x5, x6, 100 | andi \$1, \$2, 100 |
| sll x5, x6, x7   | sll \$1, \$2, 10   |
| lw x5, 100(x6)   | lw \$1, 100(\$2)   |
| sw x5, 100(x6)   | sw \$1, 100(\$2)   |

و غیره، که در تمامی آنها اسم نمادین دستور و تعداد رجیسترهای استفاده شده یکسان بوده و ترتیب آنها نیز یک معنا دارند. یعنی برای مثال، در دستور جمع RISC-V حاصل جمع x6 و x7 در x7



که در آن رجیسـترهایی که عمل بر آنها انجام شـده و همچنین موارد تعیین کننده دسـتور اکثرا زیر هم بوده و همه هماندازهاند از راست چیده شدهاند.

 $oldsymbol{arphi}$  از تفاوتهای اصلی MIPS و RISC-V در دستورات مقایسه آنهاست. دستورات مقایسه اصلی دو معماری را داریم:

| RISC-V             | MIPS               |
|--------------------|--------------------|
| slt \$1, \$2, \$3  | slt \$1, \$2, \$3  |
| slti \$1, \$2, 100 | slti \$1, \$2, 100 |
| beq x5, x6, 100    | beq \$1, \$2, 100  |
| bne x5, x6, 100    | bne \$1, \$2, 100  |
| blt x5, x6, 100    |                    |
| bge x5, x6, 100    |                    |

لازم به ذکر است که MIPS از دستورات مقایسه جز برابری تنها slt را داشته و فقط می تواند مقایسه کوچکتر بودن را انجام دهد. پس برای مقایسه بزرگتر بودن یا باید ترتیب یا شرط را تغییر داد و یا شبه دستور bge و bge را با دستورات بالا پیاده سازی کرد. به طور کلی دستورات MIPS فلسفه ساده گرایانه داشته و مجموعه آنها از RISC-V بزرگتر است.

ت) معماری V-RISC یک معماری رایج، ساده، رایگان و متنباز است که میتواند به راحتی پشتیبانی شود، گسترش یابد، و برای برنامههای خاص شخصیسازی شود. این معماری به سازندههای دستگاههای کوچکتر این اجازه را میدهد که به راحتی و به طور رایگان سخت افزار بسازند، و در سیستمهای زمینهای با کارایی بالا، سرورهای ابری، کنترلها، پردازندههای عمومی، و زمینههای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و یارانش مرزی کاربرد دارد. البته به علت متنباز بودن، طراحی پردازندهای را شامل نبوده و خود باید پردازندهای توسعه دهد یا بخرد و هزینهای جدا برای پیادهسازی و توسعه دارد.

اما معماری MIPS در حین ساده بودن، فضای محدودتر و نیاز به خرید پروانه داشته و آزادی بالای معماری MIPS برای شخصی سازی یا پیشرفت را ندارد. همچنین به علت محدودیت اعمال شرطی و نیاز به شبه دستورها، پیادهسازیهای با کارایی بالا ناکارمد میشوند. به این علت در دستگاههای کوچک مانند روترها کاربرد دارد. البته به علت وجود پروانه قابل خرید، برنامهها، سختافزارها و پشتیبانی تضمین شده بوده و هزینهی جدای مالی یا زمانی برای پیادهسازی ندارد.

### مراجع:

کتاب منبع درس:

Computer Organization and Design (RISC-V Edition) – Patterson & Hennessy

اینترنت:

https://www.forbes.com/sites/tiriasresearch/2018/04/05/what-you-need-to-know-about-processor-architectures/?sh=35a017c04f57

https://www.elprocus.com/risc-v-processor/

https://www.fierceelectronics.com/embedded/what-risc-v