موالعليم



# اصول سیستمهای کامپیوتری

نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱

تمرینات ۲

مریم رضائی

۱. این برنامهای را که به زبان C نوشته شده است و میانگین اعداد در یک ماتریس را محاسبه می کند، بـه برنامـهای بـه زبان RISC-V ترجمه کنید. خودتان شماره رجیسترهایی را که در برنامه RISC-V اسـتفاده می کنیـد طبـق قراردادهـا تعیین کنید.

#### جواب:

فرض می کنیم ابتدای ماتریس در رجیستر x10 یعنی یک پارامتر تابع ذخیره شده است. آنگاه با استفاده از رجیسترهای موقتی محاسبات را انجام داده و در نهایت مقدار حاصل میانگین را در یک رجیستر پارامتر تابع دیگر مانند x11 ذخیره می کنیم که این به معنای محفوظ ماندن حاصل و بازگرداندن آن است.

برای پیادهسازی با RISC-V به چند نکته توجه می کنیم:

- ۱) برای از دست نرفتن مقادیر قبلی رجیسترهای مورد استفاده، آنها را در پشته ذخیره می کنیم. به خصوص برای رجیستر آدرس ابتدایی ماتریس که در ادامه ی کد به اندازه ی i و i به آن به طور مکرر اضافه می کنیم. در انتها نیز آنها را بازیابی می کنیم.
- ۲) برای تبدیل offset کلمه به بایت برای دستور ۱۱ از ماتریس، نیاز است هر بار i و j در چهار ضرب شوند (یعنی دو بار به چپ شیفت شوند). برای جلوگیری از تکرار این دستور و پیاده سازی با کمترین دستورات، از آنجایی که i و j تنها کاربرد آدرس دهی دارند، می توانیم به جای یکی یکی به آنها اضافه کردن و ضرب در چهار کردن، در ابتدا چهار تا چهار تا به آنها اضافه کنیم. بنابراین نیاز است شرط حلقه را نیز از ۱۰ به ۴۰ تغییر دهیم.

کد برنامه در زیر قابل مشاهده است.

بر نامه C	RISC-V برنامه
float mat_mean ( int arr[][] )	addi sp, sp, -28 // make room for 7
	sw x5, 24(sp) // store previous value of x5
<b> </b> {	sw x6, 20(sp) // store previous value of x6
int i, j;	sw x7, 16(sp) // store previous value of x7
	sw x28, 12(sp) // store previous value of x28
float mean, sum = $0$ ;	sw x29, 8(sp) // store previous value of x29
<b>for</b> $(i = 0; i < 10; i++)$	sw x30, 4(sp) // store previous value of x30
	sw x10, $0(sp)$ // store initial value of x10
<b>for</b> $(j = 0; j < 10; j++)$	addi x5, x0, 0 // $sum = 0$
sum += arr[i][j];	addi x6, x0, 40 // save for loop end
maan = sum / 100:	// but ×4 to convert word offset to byte
mean = sum / 100;	addi x7, x0, 0 // $i = 0$
return mean;	ILOOP: add x10, x10, x7 // move arr forward to arr[i]
1	addi x28, x0, 0 // $j = 0$
J	JLOOP: add x10, x10, x28 // move arr forward to arr[i][j]
	lw x29, 0(x18) // load arr[i][j]

```
add x5, x5, x29
                     // sum += arr[i][j]
addi x28, x28, 4
                     // j++
                      // but ×4 to convert word offset to byte
blt x28, x6, JLOOP // j < 10 (j < 40), rerun j loop
addi x7, x7, 1
                     //i++
                      // but ×4 to convert word offset to byte
blt x7, x6, ILOOP
                     // i < 10 (i < 40), rerun i loop
addi x30, x0, 100
                     // save 100 for division
div x11, x5, x30
                      // mean = sum / 100
                      // save in function parameters to return
lw x 10, 0(sp)
                // restore initial value of x10
1 \text{w x} 30, 4 \text{(sp)}
                // restore previous value of x30
lw x29, 8(sp)
                // restore previous value of x29
lw x28, 12(sp) // restore previous value of x28
                // restore previous value of x7
lw x7, 16(sp)
                // restore previous value of x6
lw x6, 20(sp)
1w x5, 24(sp)
                // restore previous value of x5
addi sp, sp, 28 // empty the stack
jalr x0, 0(x1)
                // return to call address
```




۲. مستقیماً برنامهای را به زبان RISC-V بنویسید که رشتهای را بررسی کند و مشخص کند که آیا آن رشته، یک رشته متقارن است یا خیر. منظور از رشته متقارن، رشتهای است که از دو طرف به یک شکل خوانده شـود. بـه عنـوان مشـال، wow و racecar دو رشته متقارن هستند. خودتان شماره رجیسترهایی را که در برنامه RISC-V استفاده می کنید طبـق قراردادها تعیین کنید.

#### جواب:

فرض می کنیم آدرس ابتدای رشته در رجیستر x10 و طول آن عضو اول (یعنی ۳۲ بیت اولیه بعد از آدرس شروع) می باشد. همچنین فرض می کنیم رشته با کاراکترهای Unicode ذخیره شده است که هر کدام طول ۱۶ بیت یعنی ۲ بایت را دارند. بنابراین در ابتدا طول را در رجیستری موقتی ذخیره کرده، و همزمان از ابتدا و انتهای رشته شروع به حرکت و مقایسه می کنیم. در صورت برابر بودن مقادیر، یعنی کلمه متقارن است و در رجیستر x11 بازگشتی مقدار ۱ را ذخیره می کنیم. در غیر این صورت، مقدار صفر قرار داده می شود.

```
RISC-V برنامه
       addi sp, sp, -16
                               // make room for 7
       sw x5, 12(sp)
                               // store previous value of x5
       sw x6, 8(sp)
                               // store previous value of x6
       sw x28, 4(sp)
                               // store previous value of x28
       sw x29, 0(sp)
                               // store previous value of x29
       addi x5, x10, 4
                               // x5 = beginning of string
       1 \text{w x 6, 4} (\text{x} 10)
                               // x6 = length of string
       add x6, x5, x6
                               // x6 = beginning + length = end
LOOP: lhu x28, 2(x5)
                               // load halfword, offset 2 bytes
                               // x28 = Unicode of beginning character
       lhu x29, 2(x6)
                               // load halfword, offset 2 bytes
                               // x29 = Unicode of ending character
                               // if characters are not equal, exit loop and return
       bne x28, x29, SKIP
       addi x5, x5, 2
                               // else, move the beginning index forward by 1 hw (2 bytes)
       addi x6, x6, -2
                               // move the ending index back by 1 hw (2 bytes)
       blt x5, x6, LOOP
                               // if both side haven't yet reached the middle, rerun loop
       addi x11, x0, 1
                               // else, if loop ends successfully, mark return parameter as 1
       jal x0, RET
                               // jump to return
SKIP: addi x11, x0, 0
                               // mark return parameter as 0
RET: lw x29, 0(sp)
                               // restore previous value of x29
       1 \text{w x} 28, 4 \text{(sp)}
                                // restore previous value of x28
       lw x6, 8(sp)
                                // restore previous value of x6
       lw x5, 12(sp)
                                // restore previous value of x5
       addi sp, sp, 16
                               // empty the stack
       jalr x0, 0(x1)
                                // return to call address
```



الف) توضیح دهید که چگونه با استفاده از ۳۱ مدار جمع کننده ۳۲ بیتی که به شکل پلکانی چیده می شوند و تعدادی گیت AND مدار منطقی ضرب کننده اعداد صحیح ۳۲ بیتی بسازیم. و به عنوان مثالی از چنین ضرب کننده ای مدار منطقی ضرب کننده اعداد ۴ بیتی  $A_3A_2A_1A_0$  و  $A_3B_2B_1B_0$  را دقیقاً بکشید.

 $m{\psi}$ ) توضیح دهید که چگونه با استفاده از ۳۱ مدار جمع کننده ۳۲ بیتی که به شکل درختی چیده می شوند، یک مدار منطقی ضرب کننده اعداد صحیح ۳۲ بیتی بسازیم. و به عنوان مثالی از چنین ضرب کننده اعداد صحیح ۳۲ بیتی بسازیم. و به عنوان مثالی از چنین ضرب کننده اعداد  $B_7B_6B_5B_4B_3B_2B_1B_0$  و  $B_7B_6B_5B_4B_3B_2B_1B_0$  را دقیقاً بکشید.

اعداد صحیح را n بیتی در نظر بگیرید و این مدار درختی را از نظر تعداد گیتها و از نظر سرعت تولید خروجی با مــدار پلکانی مقایسه کنید.


## جواب:

الف) می توانیم از الگوریتم ضرب مدرسهای استفاده کنیم. یعنی به شکل زیر هر بار یک رقم عدد اول را در کل عدد دوم ضرب (and) کرده و حاصلها را جمع کنیم (خروجی به اندازه تعداد بیتهای عدد دوم به علاوه یک بیت اولی است) سپس رقم اول حاصل آن را به خروجی اضافه کرده و بقیه حاصل را با ضرب رقم دوم عدد اول در عدد دوم جمع کنیم.


Multiplying N-bit number by M-bit number gives (N+M)-bit result

اگر به همین شکل ادامه دهیم برای هر رقم عدد اول یک Adder داریم، به جز دو رقم اول که andهشان با عدد دوم با چیزی قبل از آن جمع نشده و توسط یک Adder با هم جمع می شود. پس به تعداد یکی کمتر از بیتهای عدد اول Adder داشته، و حاصل نیز از هر Adder به جز Adder آخر یک بیت گرفته، و از آخری تعداد یکی بیشتر از بیتهای عدد بیت می گیرد. پس، برای عدد ۳۲ بیتی، Adder ۳۱ داریم که حاصل نهایی آن ۳۱ + (۱+۳۲) = ۶۴ بیت می باشد.

مدار برای نمونهای با دو عدد ۴ بیتی در شکل زیر آورده شده است.



ب) با همان الگوریتم و ضرب (and) هر بیت عدد اول در کل عدد دوم، به کمک قانون مـور می تـوانیم بـرای سـریع تـر کردن ضرب، یک Adder برای هر بیت قرار دهیم که به طور موازی ضربها پیش روند؛ بـدین صـورت کمتـرین میـزان انتظار را داریم. نمونه ۸ بیتی در شکل زیر آورده شده است. تمام Adder های چپ و راست جدا محاسبه شده و بعـد بـا هم وارد Adder پایینی می شوند.



نکته: پس از بررسی راه که از کتاب آورده شده است متوجه شدم که Adder ها در مراحل پایینی تعداد بیشتر از ۸ بیت (برای مثال کلی ۳۲ بیتی نمیتواند انجام دهد.

# مراجع:

كتاب منبع درس مدار منطقى براى بخش الف:

Digital Design (Sixth Edition) – Mano & Ciletti

کتاب منبع درس حال حاضر برای بخش ب:

Computer Organization and Design (RISC-V Edition) – Patterson & Hennessy


۴. در شکل ۱۴.۳ کتاب درسی، روندنمای یک الگوریتم برای جمع اعداد ممیز شناور دودویی نشان داده شــده اســت. و در شکل ۱۵.۳ سختافزاری اختصاصی که آن الگوریتم را اجرا می کند، نشان داده شده است.

الف) شما از روی روندنمای شکل ۱۶.۳ کتاب درسی، که توصیفگر یک الگوریتم برای ضرب اعداد ممیز شناور دودویی است، و با الگوبرداری از مدار منطقی پیاده ساز الگوریتم جمع در شکل ۱۵.۳ ، سخت افزاری اختصاصی برای اجرای الگوریتم ضرب طراحی کنید.

ب) گام به گام توضیح دهید که مدار منطقی که ساختهاید چگونه حاصل ضرب دو عدد ممیز شناور را محاسبه می کند.

## جواب:

الف) با توجه به الگوریتم شکل ۳.۱۶ مدار منطقی سخت افزار را داریم:



- ب) مدار گامهای زیر را طبق الگوریتم دارد:
- ۱) با Add توان انحراف دار دو عدد را جمع می کنیم. و سپس انحراف را از مقدار حاصل با Sub کم می کنیم.
  - ۲) در همان حال، significand آنها را با واحد Mul در هم ضرب می کنیم.
- ۳) حاصل هر کدام (یعنی Sub و Mul) را به واحد کنترل برده و اگر نیاز بود به Mux میبریم و با جابهجایی حاصل ضرب (توسط واحد Shift)، آنها را عادی می کنیم.
  - ۴) حاصل عمل بر بخش اصلى (significand) را با Rounding hardware گرد مى كنيم.
- ۵) به واحد کنترل میرویم تا بررسی کنیم آیا همچنان عادی ست. اگر بود دو حاصل را در نتیجه نهایی قرار میدهیم، در غیر این صورت دوباره دو حاصل را به Mux برده و مراحل عادی سازی را انجام میدهیم.
  - ۶) علامت حاصل نهایی را از xor علامت دو ورودی به دست می آوریم.

## مراجع:

- ۵. الف) معماری ARM در سالهای اخیر پراستفاده ترین معماری برای ساخت رایانه های موجود در بازار بوده است. معماری ARM در واقع مجموعهای از معماری ها است که از وجوهی با هم اشتراک دارند. مهم ترین اصول مشترکی را که مبنای طراحی گونه های مختلف این معماری بوده است مشخص کنید.
- ب) مهم ترین نسخههای معماری ARM که در سالهای اخیر برای تولید رایانه استفاده شدهاند ARMv7 و ARMv8 هستند. مهم ترین وجوه تشابه و مهم ترین وجوه تفاوت این دو نسخه را مشخص کنید.
- پ) با مثال توضیح دهید که فلسفه طراحی کدام یک از دو نسخه ARMv7 و ARMv8 بـه فلسفه طراحی RISC-V بـ فلسفه طراحی شبیه تر است.
- ت) معماری ARM در سالهای اخیر برای ساخت چه نوع رایانههایی مورد استقبال شرکتهای سازنده رایانه قرار گرفته است؟ آخرین نسخه این معماری، ARMv9 ، با چه اهدافی عرضه شده است؟ آیا ممکن است که در آینده، سازندگانی که در حال حاضر برای ساخت رایانه از معماری ARM استفاده می کنند، معماری RISC-V را جایگزین معماری کنند؟

### جواب:

الف) معماری ARM همانطور که از نامش (Advanced RISC Machine) پیداست، یک نـوع ماشـین پیچـیـده ARM است که تمرکز آن بر دستورات ساده اما قویست کار سخت افـزار را سـاده تر کـرده و پیچیـدگی و انعطـاف را در بخـش نرمافزار متمرکز کرده است. به طور کلی، پردازنده ساده تر بوده و می تواند با دور ساعت بیشتری کار کند، پس سـرعت و بازده بالا می رود.

- ب) نسخه ARMv8 اولین معماری سری ARM است که به پردازش ۶۴ بیتی گسترش یافته و بـر خـلاف ARMv7 بیتی گسترش یافته و بـر خـلاف ARMv7 قابلیت بالاتری دارد. این نسخه عملا تمامی خصوصیات غیرعادی نسخه ۷۲ را کنار گذاشت:
  - ۱) فضای اجرای شرطی که در تمامی دستورات ۷7 موجود بود حذف شد.
  - ۲) فضای immediate از ورودی به یک تابع که مقدار ثابت میساخت، به یک مقدار ثابت ۱۲ بیتی تغییر کرد.
    - ۳) دستورات Load Multiple و Store Multiple حذف شدند.
  - ۴) PC که شاخههای غیرقابل پیشبینی را در صورت نوشتن بر آن ایجاد می کرد دیگر یکی از رجیسترها نیست. همچنین خصوصیاتی که در نسخه قبل موجود نبوده و در MIPS کاربردی بودند اضافه شدند:
- ۱) نسخه v8 رجیسترهای همه منظوره دارد که یکی از آنها مختص صفر است، که البته در دستورات load و store
   ۱) نسخه store نشان دهنده ی اشاره گر پشته است.

- ۲) حالتهای آدرسدهی آن بر خلاف ۷7 برای تمامی اندازه کلمات کار می کنند.
- ۳) همراستا با MIPS، دستورات شاخه کردن در صورت برابری و عدم برابری اضافه شدند.

همانطور که میبینیم، تفاوتهای زیاد ARMv8 با ARMv7 آن را شبیهتر به RISC-V کرده و عملا شباهت اصلی ایـن دو نسخه در بعضی کلیات مانند بر پایه RISC بودن و تمرکز بر بازده بالاتر (یعنی نامشان) است.

 $m{\psi}$ ) همانطور که گفته شد، تغییرات زیاد ARMv8 نسبت به ARMv7 بر مبنای کاربردهای MIPS که شبیهترین معماری به RISC-V است، ARMv8 را بسیار به RISC-V شبیه کرده است. برای مثال، مقدار ثابت ۱۲ بیتی معماری به immediate، رجیسترهای همه منظوره (که یکی مختص صفر است)، و دستورات شاخه کردن برابری و عدم برابری، که همگی میان MIPS، ARMv8 و V-RISC-V مشترک هستند.

ت) با وجود متن باز بودن V-RISC و انعطاف پذیری و کاستن از هزینههای آن، ARM به علت امنیت، پروانه تضمینی و پشتیبانی سیستمی وسیع، شناختگی برندی بالایی داشته و محیط بزرگ و پیشرفته تری برای خلاقیت و سازندگی دارد. هنوز نمی توان پیشبینی کرد که در آینده کدام معماری پر استفاده تر باشد، اما قطعا شناختگی و فضای پشتیبانی شده کدام معماری بر استفاده تر باشد، اما قطعا شناختگی و فضای پشتیبانی شده کدام معماری بر استفاده تر باشد، اما قطعا شناختگی و فضای پشتیبانی شده کدام معماری بر استفاده تر باشد، اما قطعا شناختگی و فضای پشتیبانی شده کدام معماری بر استفاده تر باشد، اما قطعا شناختگی و فضای پشتیبانی شده کدام معماری بر استفاده تر باشد، اما قطعا شناختگی و فضای پشتیبانی بید تری تحت شده کدام کرد که در آینده ظهور سیستمهای رایانه ای پیچیده بیشتری تحت می RISC-V

## مراجع:

کتاب منبع درس:

Computer Organization and Design (RISC-V Edition) – Patterson & Hennessy

منابع اینترنتی:

https://resources.system-analysis.cadence.com/blog/will-risc-v-replace-arm-in-embedded-systems