

## دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران مبانی کامپیوتر و برنامهنویسی



استاد : دکتر مرادی، دکتر هاشمی عنوان: **برنامهسازی و** 0/ا در LC3 نيمسال اول ١-٠٢

#### توضیحات ابتدای جلسه : یادآوری قانون دمورگان و sum of products و همچنین product of sums

در این جلسه شما چند برنامه ی ساده با ماشین LC3 می نویسید و با ورودی و خروجی (I/O) آن آشنا می شوید.

#### ۱. انجام دهید!

- ۱. مشابه آن چه که قبلاً در راهنمای ماشین LC3 مطالعه کرده اید، اسمبلر ماشین یا همان LC3Edit را باز کنید.
- ۲. اکنون با فرض این که مقدار X در رجیستر X و مقدار Y در رجیستر X قرار دارد(مقدار X و مقدار Y را به دلخواه بدهید. نحوه انجام این کار در قسمت راهنمایی سوال توضیح داده شده است)، برنامه ای بنویسید که به ترتیب:
  - حاصل جمع X + Y را در رجیستر R2 ذخیره کند.
  - حاصل X AND Y را در رجیستر R3 ذخیره کند.
- حاصل X OR Y را در رجیستر R4 ذخیره کند. (به دنبال دستور OR نگردید. چنین دستوری مستقیماً برای ماشین LC3 وجود ندارد!)
  - اگر X زوج بود آن را در رجیستر R7 و اگر فرد بود در رجیستر R6 ذخیره کند.

## قسمت ۱: نتیجه را به دستیاران آموزشی نشان دهید.

 $X + \infty$  حاصل جمع  $X + \infty$  تمامی عملیات فوق باید در یک برنامه انجام شود و نه چهار برنامه ی مجزا، یعنی پس از این که حاصل جمع  $X + \infty$  در  $X + \infty$  تخیره شد، دیگر نباید تا انتهای برنامه مقدار  $X + \infty$  تغییر کند.

### راهنمایی:

در بخش سوم سوال بدیهی است که باید عملیات OR را با ترکیبی از عملیات AND و NOT پیاده سازی کنید. همچنین در بخش چهارم نیاز دارید که از دستور پرش شرطی یا BR استفاده کنید. برای بررسی این مسأله که آیا متغیر X زوج است یا نه کافی است سایر بیت های آن را به جز بیت کم ارزش صفر کنید. (به کمک دستور AND) سپس مقدار موجود در X اگرصفر شده باشد، دستور BRz به خانه ای که در مقابل این دستور ذکر شده باشد پرش خواهد کرد.

#### دقت كنيدا

احتمالاً در ابتدای راه اندازی ماشین LC3 تمام رجیسترها صفر هستند. پس برای این که نتایج برنامه ی فوق را به درستی مشاهده کنید، پیش از اجرای برنامه مقدار رجیسترها را به کمک کلیک راست و انتخاب Set Value تغییر دهید.

## ۲. انجام دهید!

یک برنامه ی ساده ی دیگر!

- ١. يک فايل جديد ايجاد کنيد.
- ۲. اکنون با فرض این که مقدار X در رجیستر X و مقدار Y در رجیستر X قرار دارد، برنامه ای بنویسید که ابتدا قدر مطلق X را محاسبه کرده و در X قرار دهد و سپس قدر مطلق X را محاسبه کرده و در X قرار دهد و سپس قدر مطلق آن بزرگتر است را در خانه ی X قرار دهد.

راهنمایی: برای فهمیدن این مطلب که مقدار موجود در یک رجیستر مثبت است یا منفی، کافی است تا یک عملیات ریاضی که حاصل آن رجیستر را تغییر نمی دهد انجام دهید و نتیجه را در همان رجیستر ذخیره کنید. با انجام این عملیات flag های p = z و z = z و بر اساس مقادیر آن رجیستر تغییر خواهد کرد.

#### قسمت ۲: نتیجه را به دستیاران آموزشی نشان دهید.

## آشنایی با ۱/0:

برای این که برنامه ی ما بتواند به خوبی با کاربر ارتباط برقرار کند، باید بتوانیم ورودی را به آسانی از کاربر بگیریم و خروجی را در فرمتی زیبا به او نشان دهیم. برای این منظور در LC3 از LC3 Console استفاده می کنیم. در این قسمت می توان به برنامه ورودی داد یا چیزی روی آن برای کاربر چاپ کرد.

## به جدول زیر توجه کنید:

توضيح	دستور
با رسیدن برنامه به این خط اجرای برنامه متوقف می شود و برنامه منتظر دادن ورودی از طریق LC3 Console	
توسط کاربر میشود. دستور <b>IN</b> یک کاراکتر اسکی را از کاربر می گیرد و آن را در ۸ بیت کم ارزش R0 ذخیره	INI
می کند. <b>دقت کنید که</b> پس از اجرای دستور IN محتوای سابق R0 از بین می رود, پس اگر در آن دیتای خاصی	IN
دارید، آن را در جای دیگری ذخیره کنید.	
با اجرای این دستور محتوای R0 (هشت بیت کم ارزش آن) در خروجی چاپ می شود.	OUT

این دستور که مخفف PUT String است, از آدرسی که R0 به آن اشاره می کند شروع به چاپ خانه های	
حافظه (هشت بیت کم ارزش آن ها) می کند تا زمانی که به خانه ای با محتوای NULL) x0000) برسد. به	PUTS
عبارت دیگر یک رشته از کاراکتر ها که از خانه ای با آدرسی که در R0 ذخیره شده است را چاپ می کند.	
این دستور یکی دیگر از دستوراتی است که با اسمبلر صحبت می کند. (مثل ORIG, .END. و). این دستور	
همانند چند تا دستور FILL. پشت سرهم می ماند. با این دستور می توانید یک رشته از کاراکتر ها را در خانه	.STRINGZ
های پشت سر هم در حافظه قرار دهید. (این دستور به صورت پیش فرض در انتهای رشته ی شما NULL را	
اضافه می کند.)	

✓ برای درک بهتر دستورات فوق به مثال زیر توجه کنید:

.ORIG x3050

LEA R0, HELLO; put address of this label in R0

PUTS; print the string starting from R0 until x0000 appears

AND R0,R0,0;

IN; read a character from console (and store it in R0)

ADD R0,R0,1;

OUT ; print R0[7:0] on console

**HALT** 

HELLO .STRINGZ "HELLO WORLD"; place this string in memory starting

with ;address of x3057 (why?)

.END


۳. انجام دهید! (خواندن از ورودی)

یک برنامه ی ساده بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و در یک رجیستر بریزد.

قسمت ۳: نتیجه را به دستیاران آموزشی نشان دهید.

# ۴. انجام دهید! (محاسبه ی حاصل ضرب مقادیر دو رجیستر)

در این قسمت می خواهیم برنامه ای بنویسیم که محتوای دو رجیستر R3 و R4 را در هم ضرب کرده و در رجیستر R5 ذخیره کند. احتمالا تا حالا متوجه شده اید که شبیه ساز LC3 دستور ضرب ندارد. برای پیاده سازی دستور ضرب از روشی استفاده می کنیم که شما برای اولین بار به وسیله ی آن دو عدد را در هم ضرب می کردید! برای این کار عدد اول را به اندازه عدد دوم با خودش جمع می کنیم. برای انجام این قسمت می توانید ابتدا فلوچارت ( زیر را کامل کنید(تحویل این فلوچارت الزامی نیست):



فلوچارت حاصل ضرب دو عدد صحیح نامنفی

حال به کمک فلوچارتی که تکمیل کردید، کد اسمبلی این قسمت را بزنید.

قسمت ۴: نتیجه را به دستیاران آموزشی نشان دهید.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Flow Chart

## تبدیل یک قطعه کد به تابع:

برای تبدیل یک قطعه کد به تابع کارهای زیر را انجام دهید:

- یک برچسب (Label) به عنوان نام تابع در نظر بگیرید.
  - قطعه کد مورد نظر را زیر این برچسب قرار دهید.
- در پایان قطعه کد، آدرس بازگشت (Return Address) را که در رجیستر R7 ذخیره شده است، در رجیستر PC قرار دهید. (این کار را با اجرای دستور RET به عنوان آخرین دستور تابع خود می توانید انجام دهید.)

توجه: آدرس بازگشت از تابع که گفته شده در R7 قرار دارد را خودتان باید به هنگام فراخوانی تابع در R7 قرار دهید. در قسمت بعدی (صدا زدن یک تابع) نحوه ی انجام این کار توضیح داده شده است.

راهنمایی: به هنگام می توانید از نمونه کد زیر برای نوشتن یک تابع کمک بگیرید.

```
LDI RO, N
                        ; Argument N is now in R0
           JSR F
                         ; Jump to subroutine F.
3
           STI R1, FN
           HALT
           .FILL 3120
                       ; Address where n is located
6 FN
           .FILL 3121
                        ; Address where fn will be stored.
7
                            ; Subroutine F begins
8
           AND R1, R1, x0; Clear R1
           ADD R1, R0, x0; R1 \leftarrow R0
10
           ADD R1, R1, R1; R1 \leftarrow R1 + R1
           ADD R1, R1, x3; R1 \leftarrow R1 + 3. Result is in R1
11
12
           RET
                            ; Return from subroutine
           END
13
```

Listing 5.1: A subroutine for the function f(n) = 2n + 3.

## صدا زدن (فراخوانی) یک تابع $^{\gamma}$ :

برای اجرای یک تابع لازم است که آدرس سر تابع را در رجیستر PC قرار دهیم. در این صورت ادامه ی اجرای برنامه از سر تابع خواهد بود. بعد از آن که کار تابع تمام شد، مقدار رجیستر PC باید به مقدار قبل از صدا زدن تابع به اضافه ۱ (چرا؟) تغییر کند. مسئله ای که مطرح می شود این است که آدرس بازگشت را چگونه به دست بیاوریم، چون یک تابع ممکن است چندین بار و از آدرس های مختلف صدا زده شود. بنابر این باید قبل از صدا زدن تابع، آدرس فعلی را در جایی که تابع هم از آن با خبر است ذخیره کنیم. برای این کار می توانیم کارهای زیر را انجام دهیم:

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Function Call

آدرس دستور بعد از JSR (یا در واقع PC یک واحد اضافه شده) را در R7 ذخیره کن و به MyFunc پرش کن.

توجه کنید که MyFunc یک label است.

حال همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد در پایان اجرای تابع به عنوان آخرین دستور آن باید دستور زیر را بنویسید:

RET

این دستور محتوای رجیستر R7 (که به هنگام فراخوانی با دستور JSR تعیین شده بود) را در PC قرار می دهد.

پس از اجرای این دستور، به دستور بعد از فراخوانی تابع پرش می کنیم و اجرای برنامه ادامه می یابد.

توجه: دستور RET مشابه دستور JMP بوده، با این تفاوت که همواره به آدرسی که در R7 وجود دارد پرش می کند.

۵. انجام دهید! (تبدیل برنامه های قبلی به دو تابع مجزا)

حال برنامه های قبلی را تبدیل به دو تابع مجزا کنید. یعنی تابع هایی بسازید که یکی عملیات ضرب و دیگری عملیات خواندن از ورودی را انجام دهد.

دقت کنید: مطمئن شوید که برنامه ی شما درست کار می کند.

نکته: در زمان صدا زده شدن تابع، محتوای رجیستر R7 نباید تغییر کند. (چرا؟)

قسمت ۵: نتیجه را به دستیاران آموزشی نشان دهید.

موفق باشيد