Association d'un objet C++ au document principal QML

```
Accède à la déclaration de la
#include <QGuiApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
                                         classe C++
#include <00mlContext>
#include "maclasse.h"
                                  Ajoute un objet C++ au
                                                              Instancie un objet C++
                                  contexte QML
int main(int argc, char *argv[])
    QGuiApplication app(argc, argv);
    QQmlApplicationEngine engine;
    engine.rootContext()->setContextProperty("monObjet", new MaClasse());
    engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));
    return app.exec();
                    Charge le document principal
                    QML dans l'application
```

Appel d'une méthode d'un objet C++ à partir de QML

maclasse.h

```
#ifndef MACLASSE_H
#define MACLASSE_H

#include <QObject>
#include <QString>

class MaClasse : public QObject
{
   Q_OBJECT

public:
   explicit MaClasse(QObject *parent=nullptr);
   virtual ~MaClasse();

   Q_INVOKABLE bool lire(QString type, int nb=0);
};

#endif // MACLASSE_H
```

La **méthode** doit être déclarée avec Q_INVOKABLE dans une classe qui hérite de **Qobject** pour pouvoir l'appeler à partir de **QML**

main.qml

```
Button {
    id: btLire
    text: "Lire"
    onClicked: {
        if(monObjet.lire("a"))
        {
        }
    }
}
```

On peut appeler la **méthode** de l'objet **monObjet** de type **MaClasse** à partir de **QML/JS**.

Il est aussi possible d'appeler un **slot**.

Déclarer une propriété C++ pour l'utiliser en QML

maclasse.h

```
Une propriété est déclarée O PROPERTY()
#ifndef MACLASSE H
#define MACLASSE H
                       dans une classe qui hérite de Object.
#include <QObject>
                                              On peut exporter un attribut sous forme de
#include <QString>
                                              propriété Qt avec MEMBER. L'attribut sera
                                              accessible en lecture/écriture sans avoir
class MaClasse : public QObject
                                              besoin d'accesseurs READ et WRITE.
  O OBJECT
  O PROPERTY (bool erreurConnexion MEMBER erreurConnexion NOTIFY erreurChanged)
  Q_PROPERTY(QString moyenne READ getMoyenne NOTIFY moyenneUpdated)
public:
  OString getMoyenne(); // accesseur
                                          Il faut toujours spécifier un signal avec
private:
                                          NOTIFY pour autoriser la liaison de la
    bool erreurConnexion;
                                          propriété avec OML.
    QString moyenne;
signals:
                                     On peut exporter un attribut sous forme
    void erreurChanged();
    void moyenneUpdated();
                                      de propriété Ot accessible seulement en
};
                                      lecture avec l'accesseur READ sans
                                      utiliser MEMBER.
#endif // MACLASSE H
```

Utiliser les signaux C++ et les propriétés dans QML

maclasse.cpp

```
void MaClasse::connecter()
{
    erreurConnexion =
    emit erreurChanged();
}

void MaClasse::calculerMoyenne()
{
    moyenne = ...;
    emit moyenneUpdated();
}

QString MaClasse::getMoyenne()
{
    return moyenne;
}
```

Il est aussi possible ce créer un signal dans QML et de le connecter à un slot C++ (voir Cours QML).

```
Émet un signal Qt
          L'élément Connections crée une
          connexion aux signaux de Qt.
                                            main.qml
Connections {
                           L'objet Qt qui émet le signal
 target: monObjet ◀
 onMoyenneUpdated: {
  console.log("Moyenne : " + monObjet.moyenne);
 onErreurChanged: {
  consol . log("Erreur : " + monObjet erreurConnexion);
                                    Accès à la propriété
Les signaux Ot sont
préfixés par on : on<u>S</u>ignal
                                    C++ d'un objet.
```