觀察你電腦的上的網路連線狀態及程序(netstat)

張明泰 (mtchang.tw@gmail.com)

netstat 是一個可以查詢本機網路和外界網路連線的指令,可以透過這個指令的查詢得知有沒有奇怪的連線在你的機器中連線,也可透過此指令瞭解電腦連線的狀況。這個指令 windows 上也有,Linux 上也有,但在參數與用法有一些不同。 Windows 上得說明可以參考 MS 公司的 netstat 說明

(http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/netstat.mspx?mfr=true)
節錄及翻譯如下:

語法:

netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-p Protocol] [-r] [-s] [Interval]


參數:

- -a: 顯示所有活動中的 TCP 連線,及 TCP and UDP ports 上聆聽中的資訊。
- -e: 顯示網路的統計資訊,如 bytes 數和封包發送和接收的數量.這參數通常和 -s 並用。
- -n:顯示活動的 TCP 連線,但是 ip address 和 port 編號沒有被解釋翻譯成為名稱說明。(通常可以加速顯示的速度因為反解通常需要查詢 dns 的時間)
- -o:顯示活動的 TCP 連線並且包含每個連線程序的 ID 編號(PID).你能夠找到應用程式的程序的 PID 資訊,在 windows 的工作管理員。這個參數通常和 -a, -n, and -p 混合使用.
- -p 通訊協定:顯示指連線的通訊協定.預設的狀況這個通訊協定包含 tcp, udp, tcpv6, or udpv6. 如果配合 -s 參數則是可以顯示統計數量。
- -s: 顯示統計資訊。預設顯示 TCP, UDP, ICMP, and IP 通訊協定. 如果 IPv6 protocol for Windows XP 被安裝的話, 統計資料顯示 TCP over IPv6, UDP over IPv6, ICMPv6, and IPv6 protocols.
- -r: 顯示 IP 路由表的內容. 相當於 route print 命令.

Interval:每隔幾秒重新顯示資訊.按 CTRL+C 可以停止顯示.如果省略則只顯示一次。

/?: 此說明

netstat -e 顯示網路的統計資訊,如 bytes 數和封包發送和接收的數量



netstat -n 顯示活動的 TCP 連線,但是 ip address 和 port 編號沒有被解釋翻譯成為名稱

	lows\system32\cmd.exe :\mtchang>netstat -n			_ X
0. \0Set S	Millonang/Hetstat H			
Active C	Connections			
Proto	Local Address	Foreign Address	State	
TCP	127.0.0.1:5354	Foreign Address 127.0.0.1:57355	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:5939	127.0.0.1:49181	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:49164	127.0.0.1:49165	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:49165	127.0.0.1:49164	ESTABL I SHED	
TCP	127.0.0.1:49179	127.0.0.1:49180	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:49180	127.0.0.1:49179	ESTABL I SHED	
TCP	127.0.0.1:49181	127.0.0.1:5939	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:49269	127.0.0.1:49270	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:49270	127.0.0.1:49269	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:49271	127.0.0.1:49272	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:49272	127.0.0.1:49271	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:57355	127.0.0.1:5354	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:58442	127.0.0.1:58443	ESTABLISHED ESTABLISHED	
TCP TCP	127.0.0.1:58443 127.0.0.1:58444	127.0.0.1:58442 127.0.0.1:58445	ESTABLISHED ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:58445	127.0.0.1:58444	ESTABLISHED ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:60535	127.0.0.1:60536	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:60536	127.0.0.1:60535	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:60537	127.0.0.1:60538	ESTABLISHED	
TCP	127.0.0.1:60538	127.0.0.1:60537	ESTABLISHED	
TCP	140.117.69.183:49152	140.117.69.203:3260	ESTABLISHED	▼

netstat -o 顯示活動的 TCP 連線並且包含每個連線程序的 ID 編號(PID)

C:\Windows\system32\cmd.exe			X
C:\Users\mtchang>netstat -o			<u> </u>
Active Connections			
Proto Local Address TCP 127.0.0.1:5354 TCP 127.0.0.1:5939 TCP 127.0.0.1:49164 TCP 127.0.0.1:49165 TCP 127.0.0.1:49179 TCP 127.0.0.1:49180 TCP 127.0.0.1:49181 TCP 127.0.0.1:49269 TCP 127.0.0.1:49270 TCP 127.0.0.1:49271 TCP 127.0.0.1:49271 TCP 127.0.0.1:5355 TCP 127.0.0.1:58442 TCP 127.0.0.1:58444 TCP 127.0.0.1:58444	Foreign Address dbregistration:57355 dbregistration:49181 dbregistration:49165 dbregistration:49164 dbregistration:49179 dbregistration:5939 dbregistration:49270 dbregistration:49270 dbregistration:49272 dbregistration:49271 dbregistration:5354 dbregistration:58443 dbregistration:58445 dbregistration:58445 dbregistration:58444	State ESTABLISHED	PID 1748 1788 1788 1788 1480 1480 1480 5332 5332 5332 5332 5332 5332 5332 6452 6452 6452 6452 6452
TCP 127.0.0.1:60535	dbregistration:60536	ESTABL ISHED	6128
TCP 127.0.0.1:60536	dbregistration:60535	ESTABLISHED	6128
TCP 127.0.0.1:60537	dbregistration:60538	ESTABLISHED	6128
TCP 127.0.0.1:60538	dbregistration:60537	ESTABLISHED	6128
TCP 140.117.69.183:49152	sc220369:3260	ESTABL ISHED	4 🔻

netstat -on 5 顯示活動的 TCP 連線,不翻譯 DNS 名稱,每隔五秒顯示更新。

or C:∖Wind	dows\system32\cmd.exe			X
C:\Users	s\mtchang>netstat -on 5			_
Active C	Connections			
L .			0.1	DID
Proto	Local Address	Foreign Address	State	PID
TCP	127.0.0.1:5354	127.0.0.1:57355	ESTABLISHED	1748
TCP	127.0.0.1:5939	127.0.0.1:49181	ESTABLISHED	1788
TCP	127.0.0.1:49164	127.0.0.1:49165	ESTABL ISHED	1788
TCP	127.0.0.1:49165	127.0.0.1:49164	ESTABL ISHED	1788
TCP	127.0.0.1:49179	127.0.0.1:49180	ESTABLISHED	1480
TCP	127.0.0.1:49180	127.0.0.1:49179	ESTABLISHED	1480
TCP	127.0.0.1:49181	127.0.0.1:5939	ESTABLISHED	1480
TCP	127.0.0.1:49269	127.0.0.1:49270	ESTABLISHED	5332
TCP	127.0.0.1:49270	127.0.0.1:49269	ESTABLISHED	5332
TCP	127.0.0.1:49271	127.0.0.1:49272	ESTABLISHED	5332
TCP	127.0.0.1:49272	127.0.0.1:49271	ESTABLISHED	5332
TCP	127.0.0.1:57355	127.0.0.1:5354	ESTABLISHED	3792
TCP	127.0.0.1:58442	127.0.0.1:58443	ESTABLISHED	6452
TCP	127.0.0.1:58443	127.0.0.1:58442	ESTABLISHED	6452
TCP	127.0.0.1:58444	127.0.0.1:58445	ESTABLISHED	6452
TCP	127.0.0.1:58445	127.0.0.1:58444	ESTABLISHED	6452
TCP	127.0.0.1:60535	127.0.0.1:60536	ESTABL ISHED	6128
TCP	127.0.0.1:60536	127.0.0.1:60535	ESTABL ISHED	6128
TCP	127.0.0.1:60537	127.0.0.1:60538	ESTABL ISHED	6128
TCP	127.0.0.1:60538	127.0.0.1:60537	ESTABL ISHED	6128
TCP	140.117.69.183:49152	140.117.69.203:3260	ESTABL ISHED	4 🔻
TCP	140.117.09.183:49152	140.117.09.203:3200	E2 LARE 12HED	4


在這些資訊中,Proto協定有兩個選項 TCP 及 UDP,Local Address 是指的是本地端的位置及 port編號對應遠端的 Foreign Address 位置,State 則表示的此連線狀態狀況。通常我們對於 LISTEN 及 ESTABLISHED 的連線需要特別注意,因為那是和本台電腦有建立通訊連線服務。至於狀態有很多種不同的方式與型態,須要先瞭解關於 TCP 連線的的溝通方式。

Protocol 的執行過程描述:

下圖描述為一張簡化的 TCP 狀態圖,更詳細的動作可以看 javed

&rzaghal(http://www.medianet.kent.edu/techreports/TR2005-07-22-tcp-EFSM.pdf) 寫的這篇。

以下引用自 http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission Control Protocol



TCP 通訊過程可分為三個階段。且必須正確建立連接在一個很多步驟的交握處理(handshake process)然後才進入建立連接(connection establishment),再進入資料傳輸(data transfer)階段。資料傳輸完成後,最後連接終止(connection termination)建立的虛擬通道關閉並釋放所有分配的資源。

- 一個 TCP 連接是由作業系統所管理,TCP 連線基本上經歷底下這些變化:
- 1. LISTEN:如果是服務程式的話,指的是等待連接請求從任何遠端的客戶端。
- 2. SYN-SENT: 等待遠端點對點發回一個 TCP segment 並帶有 SYN 和 ACK flag。通常做這件事的為 TCP 客戶端。
- 3. SYN-RECEIVED:等待遠端通道的另一端發回一個確認後發回確認連接到遠程節點。通常做這件事的為 TCP 服務端。
- 4. ESTABLISHED: port 準備好接收/及發送數據從到遠端節點。
- 5. FIN-WAIT-1 主動端發出 FIN 至被動端,並等待被動端回應 FIN 的 ACK
- 6. FIN-WAIT-2 成功接收到先前傳送至被動端 FIN 的 ACK, 此刻等待被動端傳送 FIN
- 7. CLOSE-WAIT 被動端已接收主動端的 FIN, 並傳送 FIN 的 ACK 至主動端, 此刻等待 AP 要求關閉連線
- 8. CLOSING 進入 CLOSING 狀態雙方都同意關閉
- 9. LAST-ACK 先前收到主動端的 FIN,且傳送 FIN 的 ACK 給主動端,另被動端傳送 FIN 給主動端,此刻被動端等待主動端回應 FIN 的 ACK
- 10. TIME-WAIT:指等待足夠的時間,以確保通過遠端對等機器收到確認其連接終止請求。根據 RFC 793 中的連接可以


等到最久為四分鐘。

11. CLOSED 連線不存在於連線表

詳細網路協定可以參考:市面上的 TCP/IP 書籍

在 Linux 上也有一樣的指令,只是語法有點不同原理是一樣的。使用 Linux man 也可以拿到上面描述的文件. 以下是一些實用的 netstat 語法,可以檢查主機的連線數量:


netstat -na 顯示主機上所有已建立的連線。



netstat -an | grep :22 顯示所有 port 22 的 sshd 的連線

```
№ mtchang@w3: ~ [101x24]
                                                                                   Connection Edit View Window Option Help
root@w3:~# netstat -an | grep :22
tcp
                                                                      LISTEN
                  0 140.117.69.10:22
                                             140.117.69.183:63264
                                                                      ESTABLISHED
                  0 140.117.69.10:22
                                             140.117.69.183:49803
                                             140.117.69.183:50404
                                                                      ESTABLISHED
                                                                      LISTEN
срб
root@w3:~#
```

netstat -alpn 列出連線的協定及使用的應用程式,使用 IP 顯示



以上是 Windows 及 Linux 的用法透過簡單的 netstat 指令可以用來判斷常見的系統及網路問題如果還是沒辦法解可以試試看在 windows 上的 TCPView v3.04 這個軟體,

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897437

TCPView 是一個 Windows 程序,它會顯示所有 TCP 和 UDP 服務的狀態,包括本地和遠端位址和狀態的 TCP 連接狀態。還可以觀測每個程序所發送的流量狀態 是個用來取代 netstat 的好用工具。

