

ESPECIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN

s3_otorgamiento.csv

A16

S3

v3.0.0

Propósito: variables del **Modelo de Riesgo v1.0** para evaluar el catálogo de otorgamiento **C01–C52 (cliente)**, **D01–D23 (deudor)** y **O01–O04 (operación)**. Monta la sección OTORGAMIENTO de la **tabla interna**; el motor de NEX evalúa localmente los tramos (risk tiers) y niveles (N1..N5 / Comité) contra esta tabla, sin recalcular nada en origen. **Transporte:** S3 · `s3://nex-ingesta-<ambiente>/otorgamiento/OTORGAMIENTO_AAAAMMDD.csv` · diaria · UTF-8 · `;` · header. El `PutObject` emite `s3:ObjectCreated:*` y el backoffice lo procesa al llegar, sin cron (**A25 · ingesta por S3**). **Intradía:** upserts vía API **A22** (dominio `OTORGAMIENTO`, mismos nombres de campo). Full-replace diario + upserts. **Unidades:** montos en **pesos**; el sufijo `_M` son **miles** y es la única abreviatura del layout — **ningún campo va en millones**; porcentajes 0–100; booleanos 1/0; fechas ISO `AAAA-MM-DD` (o `AAAAMM` para IVA).

1. Modelo de filas: una fila por (RUT, ROL, RUT_CONTRAPARTE)

La clave primaria es `RUT` + `ROL` (+ `RUT_CONTRAPARTE`). Cada entidad de la política se entrega como una fila con un `ROL`:

ROL	RUT	RUT_CONTRAPARTE	QUÉ VARIABLES PORTA	REGLAS
CLIENTE	RUT del cedente	(vacío)	Perfil de riesgo y comportamiento del cliente	C01–C52, y las variables base de O01–O04
DEUDOR	RUT del deudor (pagador)	RUT del cliente con quien opera	Perfil de riesgo del deudor + variables del par cliente-deudor	D01–D23

- Una operación puede tener **varios deudores** ⇒ se entrega **una fila DEUDOR por cada par (cliente, deudor)**. El mismo deudor con dos clientes distintos son dos filas (distinto `RUT_CONTRAPARTE`).
- Las columnas de moras/bureau (CMF, Equifax, ACHEF, infracciones, mora interna) y `NOTA_COMPORTAMIENTO` son **compartidas**: en una fila `CLIENTE` describen al cliente (C10–C26); en una fila `DEUDOR` describen al deudor (D01–D17). El `ROL` define de quién son.
- Las columnas de **comportamiento comercial** (`NOTA_CREDITO_PCT`, `RECLAMO_PCT`, `VENTA_CRUZADA_PCT`) son del **cliente** en fila `CLIENTE` (C34–C36) y del **deudor** en fila `DEUDOR` (D19–D20). Las variables del **par C–D** (D21–D23) van en columnas propias `*_CD_PCT` (ver §3) y en `SOCIOS_COMUNES_CD` (D18), siempre en la fila `DEUDOR`.
- TGR** (C27–C32) y **endeudamiento factoring / cartera del cliente** (C37–C46) son sólo del **cliente** (fila `CLIENTE`). La **cartera del par** (C47–C50) va en columnas propias `*_CD` de la fila `DEUDOR`: son las

gemelas de C40–C43 medidas contra ese deudor, y se evalúan **una vez por deudor** como las D (ver §2).

2. Evaluación por deudor y visado

- El motor arma el set de variables del cliente `vCli` (fila CLIENTE) y, para **cada** fila `DEUDOR` ligada a ese cliente, sobrepone el bloque del deudor (columnas de la fila DEUDOR) y evalúa **una vez por deudor** las reglas **D01–D23**. El resto de las C y las O se evalúan una sola vez. El tipo lo **declara la regla** (`porDeudor`), no el prefijo del código.
 - El resultado es una lista de ítems (**regla × deudor**). La clave de estado/visado (`stKey`) es:
 - Cliente / Operación:** `stKey = "<n>"` (ej. `"117"` = C17, `"301"` = O01).
 - Deudor / par C-D:** `stKey = "<n>@<rut_deudor>"` (ej. `"202@88390200-9"` = D02 del deudor 88390200-9; `"221@77250120-4"` = D21 del par con ese deudor).
 - El **visado** (aprobación/rechazo de cada excepción por el apoderado con atribución) se registra **independiente por (operación, stKey)**: estado `aprobado | rechazado | pendiente` + respaldo (comentario, adjunto, quién, fecha). La bandeja agrupa las reglas D en un bloque **por deudor** (razón social + RUT).
 - Estado agregado de la operación: **aprobada / sujeta a excepción / rechazada**. Sólo rechazan los tres knockout de cliente (**C30–C32**, TGR) y una **excepción que un apoderado rechazó**: los dos son bloqueo firme y pierden la operación. Los criterios de burós del deudor (**D02–D13**) son **excepciones no re-evaluables**: se visan como cualquier otra, pero una re-evaluación no las repara.
-

3. Diccionario de campos

CAMPO	REGLAS	ROL QUE LO PORTA	DESCRIPCIÓN
RUT	—	ambos	RUT de la entidad de la fila (cliente o deudor)
ROL	—	—	CLIENTE DEUDOR
RUT_CONTRAPARTE	—	DEUDOR	En fila DEUDOR: RUT del cliente del par. Vacío en fila CLIENTE
PAGARE_FIRMADO / MNT_PAGARES_M / FCH_VCTO_PAGARE	C01–C03	CLIENTE	Pagaré: existencia, monto suficiente (cartera+simulación), vigencia (60d post últ. vcto.)
IVA_ULT_PERIODO (AAAAMM)	C04	CLIENTE	Información financiera al día (≤ 2 meses)
LINEA_APROBADA / LINEA_EXTENDIDA	C05–C07	CLIENTE	Línea vigente, extensión por Riesgo (N4), cupo (excedente $\leq 10\%$ N2 / $> 10\%$ N4)
VAR_VENTA_MENSUAL_PCT	C08	CLIENTE	Variación de venta vs promedio L6M (–20 / –40)
NOTA_COMPORTAMIENTO	C09 / D01	CLIENTE = cliente · DEUDOR = deudor	Nota de comportamiento 1–5 (umbral 3,7 $\rightarrow$ N4)
CMF_DIR_MOROSA_30_90 / 90_180 / 180_3A	C10–C12 / D02–D04	CLIENTE / DEUDOR	Mora directa CMF por tramo. Escala combina monto (MM\$5/MM\$10) y % del total (5%/10%)
CMF_DIR_CASTIGADA	C13 / D05	CLIENTE / DEUDOR	Deuda castigada directa CMF
CMF_IND_VENCIDA / CMF_IND_CASTIGADA	C14–C15 / D06–D07	CLIENTE / DEUDOR	Deuda indirecta CMF vencida / castigada
CMF_LEASING_MOROSA	C16 / D08	CLIENTE / DEUDOR	Mora de leasing CMF
CMF_DEUDA_TOTAL	denom. C10–C16 / D02–D08	CLIENTE / DEUDOR	Deuda directa CMF total (denominador de la concentración %)
EFX_DEUDA_MOROSA / EFX_PROTESTOS	C17–C18 / D09	CLIENTE / DEUDOR	Equifax (DICOM): mora / protestos (escala MM\$5)
ACHEF_MOROSA_60_90 / 90_180 / MAS_180	C19–C21 / D10–D12	CLIENTE / DEUDOR	Moras ACHEF por tramo (escalas MM\$25 / MM\$50)

CAMPO	REGLAS	ROL QUE LO PORTA	DESCRIPCIÓN
INFRACCIONES_LABORALES_12M	C22 / D13	CLIENTE / DEUDOR	Infracciones laborales 12m (escala MM\$10 / 25 / 50)
MORA_INTERNA_MAS_25D / 30_90 / 90_180 / 180_3A	C23–C26 / D14–D17	CLIENTE / DEUDOR	Mora en cartera propia (con la factoring) por tramo
DEUDA_INTERNA_TOTAL	denom. C24–C26 / D15–D17	CLIENTE / DEUDOR	Deuda interna total (denominador de la concentración %)
TGR_VIGENTE / TGR_MOROSA / TGR_COBRANZA_ADM	C27–C29	CLIENTE	TGR último mes (deuda vigente / morosa / cobranza administrativa)
TGR_COBRANZA_JUD / TGR_CONVENIOS / TGR_CONVENIOS_CUOTAS_IMPAGAS	C30–C32	CLIENTE	HARD_BLOCK: > 0 ⇒ rechazo firme no excepcionable (pérdida terminal)
CONCENTRACION_VENTA_PCT	C33	CLIENTE	Concentración de venta del cliente (umbral 50)
VENTA_CRUZADA_PCT	C34	CLIENTE	Venta cruzada del cliente
NOTA_CREDITO_PCT	C35 (CLIENTE) / D19 (DEUDOR)	CLIENTE = cliente · DEUDOR = deudor	Tasa de notas de crédito (umbral 8 / 8–30 / >30)
RECLAMO_PCT	C36 (CLIENTE) / D20 (DEUDOR)	CLIENTE = cliente · DEUDOR = deudor	Tasa de reclamos (umbral 3 / 3–20 / >20)
VENTA_CRUZADA_CD_PCT	D21	DEUDOR	Par cliente-deudor: venta cruzada (≤30 OK / 30–60 N1c / >60 N2c)
NOTA_CREDITO_CD_PCT	D22	DEUDOR	Par cliente-deudor: tasa de notas de crédito (≤8 / 8–30 / >30)
RECLAMO_CD_PCT	D23	DEUDOR	Par cliente-deudor: tasa de reclamos (≤3 / 3–20 / >20)
RATIO_CESION_VENTA_PCT / NRO_FACTORINGS_LM / FACTORING_PEQUENO_PCT	C37–C39	CLIENTE	Endeudamiento factoring (50–80 / 3–8 / 35)
CARTERA_RECLAMADA / CARTERA_NC / CARTERA_MOROSA / CXC_PENDIENTES	C40–C43	CLIENTE	Gestión de cartera del cliente : documentos reclamados / con NC / en mora y CxC pendientes (excepción N1 Comercial)
CARTERA_RECLAMADA_CD / CARTERA_NC_CD /	C47–C50	DEUDOR	Par cliente-deudor: las mismas cuatro medidas contra este deudor

CAMPO	REGLAS	ROL QUE LO PORTA	DESCRIPCIÓN
CARTERA_MOROSA_CD / CXC_PENDIENTES_CD			(excepción N1 Comercial). Una fila por par ⇒ el visado es por deudor
SOCIOS_COMUNES_CD	D18	DEUDOR	Par: cliente y deudor comparten socios (empresas relacionadas) ⇒ N5
CLIENTE_BLOQUEADO	O04	CLIENTE	Bloqueo vigente (comercial/operativo/cobranza) al curse
JUICIOS_GESINTEL	C52	CLIENTE	Informativo
FECHA_CORTE	—	ambos	Fecha de generación del snapshot

Variables del par cliente-deudor: `VENTA_CRUZADA_CD_PCT`, `NOTA_CREDITO_CD_PCT`, `RECLAMO_CD_PCT`. D19–D20 (deudor) y D21–D23 (par) viajan en columnas distintas, ambas en la fila `DEUDOR`: sin separarlas, una variable del par se lee como si fuera del deudor. **Cartera del par cliente-deudor:** `CARTERA_RECLAMADA_CD`, `CARTERA_NC_CD`, `CARTERA_MOROSA_CD`, `CXC_PENDIENTES_CD`. Se miden por par porque es donde el deterioro se ve: un cliente con la cartera global limpia puede arrastrar reclamos, notas de crédito o mora con un solo deudor, y agregado al cliente eso se diluye hasta desaparecer. Viajan en la fila `DEUDOR` —una por par (cliente, deudor)— y **no** en la fila `CLIENTE`, que ya porta el agregado en las `CARTERA_*` a secas.

Variables de **operación** (O01–O03: spread bajo banda, comisión/gastos bajo mínimo, CxC sin aplicar) **no** viajan en este archivo: se derivan de la **simulación** de la oferta en NEX (condiciones comerciales del ejecutivo) y se evalúan contra las bandas de atribución. `O04` sí usa `CLIENTE_BLOQUEADO`.

4. Niveles y re-evaluación

- **Niveles:** política N1..N5, **N5 = máxima, sin transformación**. El nivel que cada regla necesita es **configuración de la regla**, no algo que el motor derive: homologarlo con una fórmula del tipo `6 - N` invierte la escala y manda una excepción N1 —un pagaré sin firmar— al cargo más alto.
- **Ruteo de la excepción = (área, nivel):** la **regla** declara el **ÁREA** y su **tramo** declara el **NIVEL**. Con ese par se buscan los usuarios de esa área con ese nivel **o superior**; cualquiera de ellos autoriza, sin tope. Un cargo vacante lo cubre la jefatura de su misma área y **la escalada no cruza áreas**. Una regla **sin área no la aprueba nadie**: un default silencioso escondería una regla mal configurada.
- **Re-evaluación (v1 → v2 al firmar el contrato):** las variables de **burós** (CMF / Equifax / ACHEF / infracciones) del cliente y del deudor **NO** se re-evalúan (bloqueo firme: **C10–C22, C30–C32, D02–D13**). El resto **sí** se re-evalúa (C01–C09, C23–C29, C33–C52, D01, D14–D23, O01–O04). La re-evaluación **no re-abre** las excepciones ya visadas.

5. Ejemplo (ver `s3_otorgamiento.csv`)

El archivo de ejemplo trae 5 filas:

1. **CLIENTE** `76920742-2` — sano (línea 350 MM, nota 4,1, sin moras).
 2. **DEUDOR** `88390200-9` (par de `76920742-2`) — sin moras; par C-D sano.
 3. **DEUDOR** `77250120-4` (par de `76920742-2`, mismo cliente ⇒ operación multi-deudor) — mora CMF 30–90 de \$8.000.000 sobre \$120.000.000 de deuda total (2,6% y < \$10 MM ⇒ **D02 excepción N3**), nota 3,5 (< 3,7 ⇒ **D01 N4**) y **SOCIOS_COMUNES_CD=1** (**D18 N5**). Además arrastra cartera deteriorada **con este cliente y no con otros**: **CARTERA_RECLAMADA_CD=\$3.500.000** (**C47 N1c**) y **CXC_PENDIENTES_CD=\$1.800.000** (**C50 N1c**), aunque las **CARTERA_*** del cliente vengan en 0. Sus **stKey** son `"202@77250120-4"` (**D02**) y `"147@77250120-4"` (**C47**).
 4. **CLIENTE** `79443326-K` — riesgoso: variación de venta –45%, **TGR_COBRANZA_JUD=\$4.500.000** ⇒ **C30 HARD_BLOCK** (rechazo firme, la operación se pierde).
 5. **DEUDOR** `91022333-1` (par de `79443326-K`) — mora Equifax \$7.000.000 (**D09**), par con NC 12% (**D22 N2c**), venta cruzada 64% (**D21 N2c**) y **CARTERA_MOROSA_CD=\$5.200.000** (**C49 N1c**).
-

Anexo · Control de versiones

Mayor = cambia lo que el sistema decide o el contrato con el servidor · **menor** = entra una sección, un campo o un criterio · **parche** = redacción, una cifra o una referencia.

VERSIÓN	FECHA	QUÉ CAMBIÓ
3.0.0	23-09-2026	<code>LINEA_APROBADA_MM</code> pasa a <code>LINEA_APROBADA</code> en pesos, y la línea de unidades deja de admitir el sufijo <code>_MM</code> : ningún campo del layout va en millones. Quien implementó la entrega enviando millones debe multiplicar por un millón.
2.0.1	18-09-2026	Tres correcciones: D02–D13 son excepciones no re-evaluables y no bloqueos firmes, C47–C50 salen del catálogo y el tipo <code>porDeudor</code> lo declara la regla.
2.0.0	16-09-2026	El transporte pasa de SFTP a S3. El layout no cambia.
1.1.0	11-09-2026	Cierra INC-04, INC-06 e INC-07 del motor de otorgamiento.
1.0.0	29-08-2026	Primera versión: las variables del modelo de riesgo (A16).