Ferromágneses Ising-modell mágnesezettségének hőmérsékletfüggése köbös rácson Swendsen-Wang algoritmusával (H = 0)

Trencséni Márton, ELTE fizikus, VI. évf. 2008. jan. 10.

1. Bevezetés

A programot C++-ban implementáltam Windows alá Visual Studio alatt, így a fordításhoz utóbbi szükséges. A kód struktúrája klasszikus C++, azaz a deklarációk a .hpp fileokban, a definíciók a .cpp fileokban találhatók.

2. Forráskód magyarázat

2.1 Support osztályok

A kód jónéhány segítő osztályt tartalmaz, amelyek elabsztrahálják az alacsony szintű műveleteket a "fizikát" tartalamazó rész elől. Ezek:

Field.hpp és Field.cpp

Field<T> - ez az osztály egy dinamikusan allokált, T tipusú elemeket tartalmazó tömböt absztrahál. Ennek megfelelően a konstruktorban adjuk meg, hogy hány elemre van szükségünk. A Randomize() függvény randomizálja, a Clear() függvény kinulláza az egész tömböt. A Get() és Set() függvényekkel kérdezzük le ill. állítjuk be az elemeket.

BitField – egy bitmezőt absztrahál. Azért nem a fenti template osztályt használom erre, mert nincs beépített 1 bites adattípus a C++-ban (a boolean általában 8 bites), így bit szintű shift műveleteket használok íráshoz és olvasáshoz. Ugyanazokat a műveleteket támogatja, mint a Field<T> osztály.

Lattice.hpp és Lattice.cpp

Lattice<T> - egy 3D-s "köbös" rácsot absztrahál, ahol a rácspontokban T tipusú elemek ülnek. Belül Field<T> osztályt használ tárolásra, és ugyanazokat a függvényeket támogatja. A hozzáadott érték annyi, hogy a Get() és Set() függvények x, y és z koordinátákat vesznek át, amiből kiszámolják a megfelelő 1D indexet.

BitLattice – a BitField osztályt használó 3D-s köbös rács, a fentieknek megfelelően.

Random.hpp és Random.cpp

Random – Sokféle véletlen szám generátor létezik, az általam választott konkrét implementációt absztrahálja a Random osztály. A stat. fiz. szimulációkban kitüntetett szerepe van a véletlen számok generálásának, az eredmények helyessége függ tőle. Viszonylag gyorsan, osztásokkal lehet pszeudo-random számokat generálni; ha erőssebb véletlen számok kellenek, az futási időben drágább. A Win32 platformon a Microsoft a Wincrypt API használatát ajánlja véletlen számok generálásához. Nevének megfelelően ez titkosításhoz is elég erős véletlen számokat generál, így az ajánlásnak megfelelően először ezt használtam. A Wincrypt érzésem szerint túl erős ehhez a szimulációhoz, azaz gyengébb de gyorsabb generátor is elég lenne, ezért áttértem az M. Matsumoto & T. Nishimura által javasolt "Mersenne Twister" verzióra (ld. M. Matsumoto & T. Nishimura, ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation, vol. 8, no. 1, 1998, pp. 3-30). A mersenne-féle véletlen szám generátort nem implementáltam, hanem egy standard implementációt használtam, melyet a http://www.agner.org/random/ weblapról lehet letölteni. Méréseim szerint a Wincrypt API-nál a mersenne durván 10-szer gyorsabb, és ezen a problémán nem mutatkozik a véletlen számok gyengesége.

A Random osztály tartalmaz egy GetReal() függvényt, amely visszaad egy 0 és 1 közötti valós számot, a GetBit() egy véletlen bitet, a GetBit(real probability) egy probability> valószínűséggel 1 bitet, a Randomize() egy buffert tölt ki véletlenen byteokkal.

Timer.hpp és Timer.cpp, TimeSpan.hpp és TimeSpan.cpp

Timer – ezt az osztályt a profiling során használtam időmérésre. A Start() függvény elindítja az időmérést, az End() megállítja. A Start()-ot újra meghívva tovább *folytatja* a mérést. A msec felbontású GetTickCount() Win32 függvényt használom belül.

TimeSpan – belül ezt használja a Timer osztály, hogy az eltelt msec időből kinyomtatható óra + perc + másodperc + msec adatot csináljon.

2.2 Fizikát tartalmazó osztályok

Az egyetlen fizikát tartalmazó osztály:

Swendsen.hpp és Swendsen.cpp

Swendsen – ez a program legnagyobb osztálya. Kívűlről ugyanakkor ez a legkisebb, csak három publikus metódusa van. A Swendsen() konstruktornak adjuk át, hogy mekkora rácsot szeretnénk szimulálni. Az Init() függvényt kell a szimuláció elején meghívni, és beadni a beta hőmérséklet paramétert és J csatolási állandót. A szimuláció léptetését a Step() függvénnyel végezzük. A Step() után a Magnetization() függvény adja vissza a rács makroszkópikus mágnesezettségét.

A használt member adatstruktúrák: BitLattice sites – a spinek

BitLattice xbonds, ybonds, zbonds – mivel 3D-ben vagyunk ezért 3x annyi bond van a spin siteok között, mint spin site.

Lattice<int> memberships – melyik spin melyik clusterbe tartozik.

Field<int> clusters – clusterek lánca; itt tudunk két clustert linkelni. Amennyiben az i-edik elem értéke i, a cluster nincs láncolva. Amennyiben az i-edik elem értéke j, az i-edik és j-edik cluster egy clusternek tekintendő.

Az Init() függvény a sites spinrácsot randomizálja. A Step() először meghívja a RandomizeBonds()-ot, utána a Cluster()-t és végül a FlipClusters() függvényt. Ez maga a Swendsen-Wang algoritmus!

A RandomizeBonds() minden egyes bond-ra (x, y és z irányú) megnézi, hogy a két spin szomszédja egy irányban áll-e, és ha igen, akkor 1 - exp(-2 * beta * J) valószínűséggel beállítja a bondot.

A Cluster() függvény implementálja a *Hoshen-Kopelman* cluster algoritmust. Ez a függvény a legrondább az egész kódban, mivel meglátásom szerint a HK algoritmus rengeteg esetkezelést igényel: az eljárás lényege, hogy egy írógép fejét szimulálva bejárjuk a rácsot, és megnézzük, hogy az x, y és z irányban bejárás szerint visszafele lévő bondok be vannak-e állítva. Ha igen, akkor a clustereket linkeljük. A probléma ezzel, hogy a rács széleinél nem szabad visszanézni, így attól függően, hogy hány dimenziós a probléma, rengeteg if-et kell tartalmazzon a kód. Alternatív lehetne n-dimenziós kódot írni, de az is elég bonyolult lenne.

Amikor két cluster-t össze kell linkelni, LinkCluster() függvényt hívjuk meg. Ez rekurzívan végigjárja a clusters láncot, ameddig meg nem találja a lánc végét, és odaragasztja az új clustert.

A Step() utolsó lépése a FlipClusters() függvény. Ez a clusterek linkelését figyelembe véve clusterenként az összes spint együtt 0.5 valószínűséggel megfordítja.

2.3 Driver

Main.c


A program main.c file-ja egy egyszerű driver. Argumentumként átveszi, hogy

- abszolút átlagot számoljon-e
- milyen nevű CSV fileba írja a beta, magnetization adatokat
- mekkora ráccsal dolgozzon (L)
- hány lépést végezzen a szimuláció minden egyes beta értékével
- milyen béta értékkel kezdjen
- milyen béta értékig menjen fel
- mekkorákat ugorjon bétaval
- mekkora legyen J, a csatolási állandó

Az első paraméter némi magyarázatra szorul: ha "absAvg", akkor a program minden egyes lépés után kiolvassa a makroszkópikus mágnesezettséget, annak az abszolút értékét veszi, és a lépések során átlagol. Így természetesen nem kapjuk vissza a megszokott "kétágú villa" plotot, de az átlagolás miatt jobb eredményt kapunk. Ha "noAbsAvg"-t adunk be, akkor az utolsó lépés után előálló mágnesezettséget veszi a program, és megkapjuk a "kétágú villa" plotot. Egy beta futás után az <outFile.csv> file-ba beírja a "beta, átlagos mágnesezettség" adatot mint egy sort.


3. Szimulációs eredmények

A szimuláció szépen mutatja a ferromágneses viselkedést. A β paramétert növelve elérkezünk a kritikus β "inverz-hőmérséklethez", ahol spontán szimmetriasértés következik be.




1. ábra: a ferromágneses Ising modell L = 50 rács esetén 50 lépéssel (J = 1)

Jól látható, hogy a kritikus β 0.22 körül helyezkedik el. Ahhoz, hogy ertékét pontosan meghatározzam, különböző (L, nSteps) kombinációkkal végeztem méréseket.




Hogy jobban lehessen látni a mágnesezettség viselkedését a kritikus β körül, nagyfelbontású szimulációkat is végeztem:



Az ábrákon szépen látszik a *finite size scaling* effektus, azaz, hogy β_{crit} értéke függ L-től. Ahhoz, hogy a végtelen limeszt meghatározzuk, először rögzíteni kell, hogy hogyan határozzuk meg β_{crit} -et. Erre a konvenció itt: ahol M = 0.2. A fenti ábrák alapján:


L	β_{crit}
10	0.238
20	0.230
50	0.2253
100	0.2237

A β_{crit} – 1/L összefüggést ábrázolva:



Az egyenes egyenlete 1/L= -1.3988 + 6.2980 β_{crit} . Az x-tengelyt a $\beta_{crit}=$ 0.2221 pontban metszi, így ezt fogadjuk el kritikus értéknek J=1 esetén.

Kérdés még, hogy hogyan függ β_{crit} J-től? Az összefüggést L=100 méreten vesszük fel. Ehhez az alábbi szimulációkat végeztem:



Ezek alapján:

J	β _{crit}
1.0	0.222
2.0	0.111
4.0	0.055
8.0	0.027
16.0	0.012


Az összefüggésről látszik, hogy hatványfüggvény. A legjobb illesztés:

$$Log[\beta_{crit}] = -1.477 - 1.045 \ Log[J]$$

azaz

$$\beta_{crit} = Exp[\text{-}1.477] \; {_x} \; J^{\text{-}1.045}$$

Log-Log ploton ábrázolva:



Az összefüggés jól láthatóan 1/J-s, azaz kétszer akkora J esetén fele akkora lesz β_{crit} . Mivel $\beta \sim 1/T$ (Kelvin), ez azt jelenti, hogy J egyenes arányos T_{crit} -tel a ferromágneses Ising modell esetén (H = 0).

4. Ábrák előállítása

```
1.
       SwendsenWang.exe noAbsAvg SW_V_50_50.csv 50 50 0.2 0.3 0.001 1.0
2.
       SwendsenWang.exe absAvg SW F 10 20.csv 10 20 0.2 0.3 0.001 1.0
3.
       SwendsenWang.exe absAvg SW F 20 20.csv 20 20 0.2 0.3 0.001 1.0
4.
       SwendsenWang.exe absAvg SW F 50 20.csv 50 20 0.2 0.3 0.001 1.0
5.
       SwendsenWang.exe absAvg SW_F_100_20.csv 100 20 0.2 0.3 0.001 1.0
6.
       SwendsenWang.exe absAvg SW F 10 50.csv 10 50 0.2 0.3 0.001 1.0
7.
       SwendsenWang.exe absAvg SW F 20 50.csv 20 50 0.2 0.3 0.001 1.0
8.
       SwendsenWang.exe absAvg SW F 50 50.csv 50 50 0.2 0.3 0.001 1.0
9.
       SwendsenWang.exe absAvg SW_F_100_50.csv 100 50 0.2 0.3 0.001 1.0
10.
       SwendsenWang.exe absAvg SW HR 10 100.csv 10 100 0.218 0.225 0.0001 1.0
11.
       SwendsenWang.exe absAvg SW_HR_20_100.csv 20 100 0.21 0.28 0.0001 1.0
12.
       SwendsenWang.exe absAvg SW HR 50 100.csv 50 100 0.22 0.25 0.0001 1.0
13.
       SwendsenWang.exe absAvg SW HR 100 100.csv 100 100 0.218 0.225 0.0001 1.0
15.
       SwendsenWang.exe absAvg SW HR 100 100 2.csv 100 100 0.10 0.115 0.0001 2.0
16.
       SwendsenWang.exe absAvg SW HR 100 100 4.csv 100 100 0.054 0.06 0.0001 4.0
17.
       SwendsenWang.exe absAvg SW HR 100 100 8.csv 100 100 0.02 0.03 0.0001 8.0
18.
       SwendsenWang.exe absAvg SW HR 100 100 16.csv 100 100 0.00 0.015 0.0001 16.0
```